

ACL01入力の注意点

- ・ACL01入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。
但し、船会社・NVOCCからの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先します。

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			SITC
項番	画面	項 目 名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	全通知先 共通
1		入力共通項目	-	-	-		
2	共通部1	処理区分コード	1	○		8：仮登録（船会社・通知先には送信されません） 7：仮登録訂正 9：登録 5：訂正(ACL11業務で呼び出した上で訂正) 1：取消し(ACL11業務で呼び出した上で取消し)	訂正データ送信の注意事項 「5：訂正」で送信されたデータはお受けできません。 訂正の場合も「9：新規登録」で適当な枝番号を入力し送信頂くようお願い致します。また送信後に必ず通知先に送信した旨を電話で連絡をお願い致します。
3	共通部1	船会社コード	4	○	NACCS用船会社 コード NVOCCコード	(1)ブッキング先が船会社の場合には、「NACCS用船会社コード」を入力する。 (2)ブッキング先がNVOCCの場合には、「NVOCCコード」を入力する。なお、ブッキング先であるNVOCCが「NACCS用船会社コード」を有している場合には、そのNVOCCの「NACCS用船会社コード」を入力する。 (3)ブッキング船会社・NVOCCに送信せず通知先コード欄で指定した宛先のみ送信する場合は、本欄には「9999」を入力する。	船会社コード「12PD」を入力願います。
4	共通部1	ブッキング番号	16	○		ブッキング船会社、NVOCCが払出したブッキング番号を正確に入力する。 複数のブッキング番号に対して1件のACL情報を送信する場合は、代表のブッキング番号1件を本欄に入力し、残りのブッキング番号は項番93【記事】欄に入力する。	入力必須
5	共通部1	ブッキング番号枝番	2			(1)1ブッキング番号に対して、複数のACL情報を送信する場合には、入力者が枝番を任意に採番の上入力する。 (2) 01～99を入力する。 注：100件以上ある場合の送信方法は、事前にブッキング船会社・NVOCCに確認願います。	同BOOKING NO.で複数のB/Lに分割する場合は、必ず全てのACLに枝番を入力願います。 枝番の入力が無いまま同BOOKING NO.で複数のACLを送信された場合は分割と認識されず、最後に受信されたACLで上書きされる可能性がございます。
6	共通部1	マスターB/L番号	35			事前に船会社からB/L番号を通知されている場合のみ、そのマスターB/L番号を入力可能。	入力された情報は破棄致します。 弊社にてマスターB/L番号を振り出し、B/Lに反映致します。
7	共通部1	送信総件数	2			1ブッキング番号に対して、複数のACL情報を送信する場合には、当該データを含めたACL情報の総件数を入力する。 項番5【ブッキング番号枝番】欄に「01」以上を入力した場合は必須入力。 注：枝番なしでACL情報を送信した後、同じブッキング番号に枝番を付してACL情報を追加送信する場合の「送信総件数」の入力方法についてはブッキング船会社・NVOCCに確認願います。	同BOOKING NO.で複数のB/Lに分割する場合は、必ず入力願います。 入力が無いまま同BOOKING NO.で複数のACLを送信された場合は分割の総件数が把握できず、間違った総件数にてB/Lが分割される可能性がございます。
8	共通部1	通知先コード (CY・CFS)	5		保税地域コード	貨物の搬入先の保税地域コードを入力する。	正しい情報で入力願います。 間違った情報で送信されるとデータが届きません。
9	共通部1	通知先コード(1)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	正しい情報で入力願います。 間違った情報で送信されるとデータが届きません。
10	共通部1	通知先コード(2)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	正しい情報で入力願います。 間違った情報で送信されるとデータが届きません。
11	共通部1	通知先コード(3)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2)ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	現状、通知先3は使用致しません。
12	共通部1	海貨業者コード	5		利用者コード	当該ACL情報の送信(入力)者が海貨業者の場合、その「利用者コード」を入力する。	
13	共通部1	海貨業者名	70			送信(入力)者が海貨業者であるか否かに係らず、会社名を入力する。	必ず入力願います。 問い合わせ時に参照させていただきます。
14	共通部1	担当者名	70			送信(入力)者の部課、氏名を入力する。	必ず入力願います。 問い合わせ時に参照させていただきます。
15	共通部1	担当者電話番号	35			送信(入力)者の電話番号を入力する。	必ず入力願います。 問い合わせ時に参照させていただきます。
16	共通部1	B/L発行枚数	2	○		オリジナルB/Lの希望発行枚数を入力する。	3部発行指定の場合は、必ず「3」と入力願います。
17	共通部1	WAY BILL希望識別	1			WAY BILLでの発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番48【品名】欄には「WAY BILL」の文言は不要。 (BODY欄に「WAY BILL」との文言表示が必要な場合は任意で項番48【品名】欄に入力する)	入力された情報は破棄致します。 ACLのみでのWAY BILL発行指定は出来ません。 必ずBOOKING窓口へ事前にWAY BILL発行指定であることを連絡し了承を得て下さい。

ACL01						船会社別個別指示事項	
入力項目表				共通指示事項			SITC
項番	画面	項 目 名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	全通知先 共通
18	共通部1	Receivedドキュメント 希望識別	1			Received B/Lでの発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番48【品名】欄には“Received B/L”の文言は不要。 (BODY欄に“Received B/L”との文言表示が必要な場合は任意で項番48【品名】欄に入力する)	入力された情報は破棄致します。 Received B/Lは発行しておりません。
19	共通部1	FREIGHT AS ARRANGED	1			“Freight As Arranged”(運賃非表示)のB/L発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番号48【品名】欄には“Freight As Arranged”の文言は不要。 (BODY欄に“Freight As Arranged”との文言表示が必要な場合は任意で項番48【品名】欄に入力する)	入力された情報は破棄致します。 弊社のB/Lは全てFREIGHT AS ARRANGEDにて発行しております。
20	共通部1	AGENT印希望識別	1			B/L面上に「AGENT名」、住所等の押印又は表示を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番号48【品名】欄には“AGENT”等の文言は不要。	入力された情報は破棄致します。 弊社のB/Lは全てAGENT印を押印して発行しております。
21	共通部1	別LIST有り識別	1			アタッチシート等(ハードコピー)、別途B/Lに添付する書類が存在する場合は、「1」を入力する。	入力された情報は破棄致します。 別リスト (アタッチシート) は別途FAXかメールにて通知先へ送付願ひ致します。その際に必ずBOOKING NO.をアタッチシート上に記載お願い致します。
22	共通部1	社内整理番号	20			送信者の参照用に社内整理番号等を入力する。 注：原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていません。	入力された情報は破棄致します。 B/Lに該当の欄がありません。
23	共通部1	荷送人コード	17		輸出入者コード 法人番号	SHIPPERの「輸出入者コード」または「法人番号」を入力する。	任意入力(M/F及びB/Lには記載されません)
24	共通部1	荷送人名	70	○		B/L面上に表示するSHIPPERの名称を入力する。 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。	「24：荷送人名」と「25：荷送人住所・電話番号」 は合計で6行までB/Lに反映致します。7行目はB/Lに反映されません。
25	共通部1	荷送人住所・電話番号	175	○		B/L面上に表示するSHIPPERの住所・電話番号を入力する。 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願ひます。	「24：荷送人名」と「25：荷送人住所・電話番号」 は合計で6行までB/Lに反映致します。7行目はB/Lに反映されません。
26	共通部1	荷受人コード	17		輸出入者コード 法人番号		任意入力(M/F及びB/Lには記載されません)
27	共通部1	荷受人名	70	○		B/L面上に表示するCONSIGNEEの名称を入力する。 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。	「27：荷受人名」と「28：荷受人住所・電話番号」 は合計で6行までB/Lに反映致します。7行目はB/Lに反映されません。
28	共通部1	荷受人住所・電話番号	175	○		B/L面上に表示するCONSIGNEEの住所・電話番号を入力する。 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAXなどの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願ひます。	「27：荷受人名」と「28：荷受人住所・電話番号」 は合計で6行までB/Lに反映致します。7行目はB/Lに反映されません。
29	共通部1	着荷通知先コード	17		輸出入者コード 法人番号		任意入力(M/F及びB/Lには記載されません)
30	共通部1	着荷通知先名	70	○		B/L面上に表示するNOTIFY PARTYの名称を入力する。 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。	「30：着荷通知先名」と「31：着荷通知先住所・電話番号」 (着荷通知先1と2の合計で6行までB/Lに反映致します。7行目はB/Lに反映されません。
31	共通部1	着荷通知先住所・電話番号	175	○		B/L面上に表示するNOTIFY PARTYの住所・住所電話番号を入力する。 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAXなどの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願ひます。	「30：着荷通知先名」と「31：着荷通知先住所・電話番号」 (着荷通知先1と2の合計で6行までB/Lに反映致します。7行目はB/Lに反映されません。
32	共通部1	積載予定船舶コード	9	○	コールサイン	本船コールサインの登録が無い場合は、コード：「99999」を入力。その際、項番93【記事】欄に本船名も併せて入力する。	正確に入力願ひます。 コールサインが間違っている場合はACLを弊社システムへ取込みが出来ません。
33	共通部1	航海番号	10	○		ブッキング船会社、NVOCCが指定する「VOYAGE 番号」を入力する。	正確に入力願ひます。 航海番号が間違っている場合はACLを弊社システムへ取込みが出来ません。
34	共通部1	荷受地コード	5	○	国連LOCODE	国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	入力必須

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			SITC
項番	画面	項 目 名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	全通知先 共通
35	共通部1	荷受地名	30			B/L面上に表示する「荷受地名」を入力する。 (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (2) 項番34【荷受地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	入力された地名表記は破棄し、弊社指定の表記にてB/Lに表示致します。 表記の指定がある場合は、BOOKING窓口まで連絡願います。
36	共通部1	荷受形態コード	2	○		荷受形態コードを入力する。 51：CY荷受 52：CFS荷受 53：DOOR荷受 54：Direct(Breakbulk)荷受 55：CY&CFS荷受 OT：上記以外	入力必須
37	共通部1	荷受形態名	16			項番36【荷受形態コード】欄に「OT：上記以外」を入力した場合、該当する荷受形態名を入力する。	任意入力(M/F及びB/Lには記載されません)
38	共通部1	積出港コード	5	○	国連LOCODE	国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	入力必須
39	共通部1	積出港名	35			B/L面上に表示する「積出港名」を入力する。 (1) 35文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (2) 項番38【積出港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	入力された港名表記は破棄し、弊社指定の表記にてB/Lに表示致します。 表記の指定がある場合は、BOOKING窓口まで連絡願います。
40	共通部1	船卸港コード	5	○	国連LOCODE	国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	入力必須
41	共通部1	船卸港名	30			B/L面上に表示する「船卸港名」を入力する。(例：HAMBURG) (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (2) 項番40【船卸港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	入力された港名表記は破棄し、弊社指定の表記にてB/Lに表示致します。 表記の指定がある場合は、BOOKING窓口まで連絡願います。
42	共通部1	荷渡地コード	5	○	国連LOCODE	国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	入力必須
43	共通部1	荷渡地名	30			B/L面上に表示する地名を入力する。 (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (2) 項番42【荷渡地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	入力された地名表記は破棄し、弊社指定の表記にてB/Lに表示致します。 表記の指定がある場合は、BOOKING窓口まで連絡願います。
44	共通部1	荷渡形態コード	2	○		荷渡形態コードを入力する。 51：CY荷渡 52：CFS荷渡 53：DOOR荷渡 54：Direct(Breakbulk)荷渡 55：CY&CFS荷渡 OT：上記以外	入力必須
45	共通部1	荷渡形態名	16			項番44【荷渡形態コード】欄に「OT：上記以外」を入力した場合、該当する荷渡形態名を入力する。	任意入力(M/F及びB/Lには記載されません)
46	共通部1	最終仕向地コード	5		国連LOCODE	船社は、B/LのFINAL DESTINATION欄として利用。 国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	B/Lの荷渡地ではカバーしていない情報となるため、破棄致します。
47	共通部1	最終仕向地名	30			B/L面上に表示する「最終仕向地名」地名を入力する。 (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (2) 項番46【最終仕向地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	B/Lの荷渡地ではカバーしていない情報となるため、破棄致します。
48	共通部2	品名	875	○		品名・個数の入力例を参照のこと。	基本的に品名 1のみ入力願います。 品名1では不足する場合に、品名 2以降に入力願います。
49	共通部2	輸出統計品目	6		HSコード	品名に対応する「統計品目番号」を6桁もしくは4桁で入力する。 注：仕向国あるいは経由国の規定により6桁を超えるのHSコードや複数のHSコードの記載が義務付けられている場合は、ブッキング船会社・NVOCCが指定する欄に入力願います。	入力された情報は破棄致します。 B/Lに該当の欄がありません。

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			SITC
項番	画面	項 目 名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	全通知先 共通
50	共通部2	個数	8	○		品名欄毎の個数を入力する。 品名・個数の入力例を参照のこと。	入力された情報は破棄致します。 B/Lに反映されませんので、「48：品名」欄に直接入力をお願い致します。
51	共通部2	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)	同上	入力された情報は破棄致します。 B/Lに反映されませんので、「48：品名」欄に直接入力をお願い致します。
52	共通部2	荷姿名	15			同上 荷姿コードの割当てが無い場合は必須入力。	入力された情報は破棄致します。 B/Lに反映されませんので、「48：品名」欄に直接入力をお願い致します。
53	共通部2	内個数(AMS)	8			個数・AMS個数・内個数（レベル指定入力時）の注意事項を参照のこと。	入力された情報は破棄致します。 B/Lに反映されませんので、「48：品名」欄に直接入力をお願い致します。
54	共通部2	レベル(AMS)	1			同上	入力された情報は破棄致します。 B/Lに反映されませんので、「48：品名」欄に直接入力をお願い致します。
55	共通部2	荷姿コード(AMS)	3		包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)	同上	入力された情報は破棄致します。 B/Lに反映されませんので、「48：品名」欄に直接入力をお願い致します。
56	共通部2	荷姿名(AMS)	15			同上	入力された情報は破棄致します。 B/Lに反映されませんので、「48：品名」欄に直接入力をお願い致します。
57	共通部2	貨物重量 (グロス)	10	○		品名欄毎の貨物重量(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	入力された情報は破棄致します。 B/Lに反映されませんので、「48：品名」欄に直接入力をお願い致します。
58	共通部2	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド	入力された情報は破棄致します。 B/Lに反映されませんので、「48：品名」欄に直接入力をお願い致します。
59	共通部2	貨物重量 (ネット)	10			品名欄毎の貨物重量(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	入力された情報は破棄致します。 B/Lに反映されませんので、「48：品名」欄に直接入力をお願い致します。
60	共通部2	重量単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド	入力された情報は破棄致します。 B/Lに反映されませんので、「48：品名」欄に直接入力をお願い致します。
61	共通部2	貨物容積 (グロス)	10	○		品名欄毎の貨物容積(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須入力。	入力された情報は破棄致します。 B/Lに反映されませんので、「48：品名」欄に直接入力をお願い致します。
62	共通部2	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー(木材)	入力された情報は破棄致します。 B/Lに反映されませんので、「48：品名」欄に直接入力をお願い致します。
63	共通部2	貨物容積 (ネット)	10			品名欄毎の貨物容積(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	入力された情報は破棄致します。 B/Lに反映されませんので、「48：品名」欄に直接入力をお願い致します。
64	共通部2	容積単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー(木材)	入力された情報は破棄致します。 B/Lに反映されませんので、「48：品名」欄に直接入力をお願い致します。
65	共通部2	合計個数	8	○		ACL情報の総個数を入力する。	こちらに入力された情報は破棄致します。 「繰返部」の各コンテナの個数の合計値をB/L全体の個数として反映致します。
66	共通部2	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)		B/L全体の荷姿としてB/Lに反映致します。
67	共通部2	荷姿名	15			コードの割当てが無い荷姿の場合は必須入力。	B/L全体の荷姿としてB/Lに反映致します。
68	共通部2	合計貨物重量 (グロス)	10	○		ACL情報の総貨物重量(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	入力された情報は破棄致します。 「繰返部」の各コンテナの重量の合計値をB/L全体の個数として反映致します。
69	共通部2	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド	入力された情報は破棄致します。 「繰返部」の各コンテナの重量単位をB/L全体の重量単位として反映致します。
70	共通部2	合計貨物重量 (ネット)	10			ACL情報の総貨物重量(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	入力された情報は破棄致します。 B/Lに該当の欄がありません。
71	共通部2	重量単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド	入力された情報は破棄致します。 B/Lに該当の欄がありません。
72	共通部2	合計貨物容積 (グロス)	10			ACL情報の総貨物容積(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	入力された情報は破棄致します。 「繰返部」の各コンテナの容積の合計値をB/L全体の容積として反映致します。

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			SITC
項番	画面	項 目 名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	全通知先 共通
73	共通部2	容積単位コード (グロス)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー(木材)	入力された情報は破棄致します。 「繰返部」の各コンテナの容積単位をB/L全体の容積単位として反映致します。
74	共通部2	合計貨物容積 (ネット)	10			ACL情報の総貨物容積(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	入力された情報は破棄致します。 B/Lに該当の欄がございません。
75	共通部2	容積単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー(木材)	入力された情報は破棄致します。 B/Lに該当の欄がございません。
76	共通部2	輸出統計品目・代表番号	6		HSコード	「統計品目番号」が複数ある場合は、代表の「統計品目番号」を6桁もしくは4桁で入力する。 注：仕向国あるいは経由国の規定により6桁を超えるHSコードや複数のHSコードの記載が義務付けられている場合は、ブッキング船会社・NVOCCが指定する欄に入力願います。	B/Lに該当の欄がございませんので、M/F及びB/Lには記載されませんが、揚げ地で情報が必要となる場合がございますので、可能な限り記載お願いいたします。
77	共通部2	コンテナ本数	3			LCL、BREAK BULK貨物の場合を除き必須入力。	入力された情報は破棄致します。 「繰返部」に入力されたコンテナの合計本数をB/L全体のコンテナ
78	共通部2	TOTAL IN WORDS	70	○		FCL貨物の場合はコンテナ本数を、それ以外の場合は総個数を英文で入力する。 (例：THREE CONTAINERS、TEN CARTONSなど)	入力された情報は破棄致します。 「繰返部」に入力されたコンテナの合計本数をB/L全体のコンテナ本数として、弊社の表記方法にて反映致します。
79	共通部2	運賃支払地コード	5		国連LOCODE	海上運賃の支払地を入力する。(コレクトの場合で、揚地・荷渡地と同一の場合は不要) 国連LOCODEの割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	任意入力
80	共通部2	運賃支払地名	30			海上運賃の支払地名を入力する。 項番79【運賃支払地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	入力必須 運賃支払名 2はB/Lに反映されません。
81	共通部2	運賃支払コード	1	○	UN/EDIFACT コード(4237)	海上運賃の支払コードを入力する。 P：PREPAID(前払い) C：COLLECT(後払い)	入力必須 運賃支払地コード 2はB/Lに反映されません。
82	共通部2	B/L発行地コード	5	○	国連LOCODE	B/Lの発行地コードを入力する。 国連LOCODEの割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	任意入力
83	共通部2	B/L発行地名	30			B/L面上に表示する「発行地名」を入力する。 項番82【B/L発行地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	入力必須
84	共通部2	ファクシミリ番号	14			ブッキング船会社、NVOCCが本欄に入力した宛先にB/L情報のファックスサービスを行っている場合には、「送信先のファックス番号」を入力する。スペース、ハイフン、スラッシュ等の記号は入力せず、左詰めで市外局番から番号のみ入力する。 注：ファックスサービスの詳細については、各ブッキング船会社、各NVOCCの個別指示事項を確認願います。	入力された情報は破棄致します。 B/L情報のファックスサービスご希望の場合はBOOKIG窓口まで連絡をお願い致します。
85	共通部2	荷主連絡先メールアドレス	70			システムの仕様上、小文字の入力は不可。 注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	B/Lには記載されません。 ACL作成元の会社名、ご担当者名、TELをご記載お願いいたします。 入力内容確認時にご連絡いたします。
86	共通部2	インボイス番号	35			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	入力された情報は破棄いたします。 B/Lに該当の欄がございません。
87	共通部2	荷主セクションコード	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
88	共通部2	荷主リファレンスナンバー	35			注：本項目を利用する場合は、個別指示事項を確認願います。	
89	共通部2	荷主伝送先コード	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
90	共通部2	Order No.	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
91	共通部2	L/C No.	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			SITC
項番	画面	項 目 名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	全通知先 共通
92	共通部2	貨物種類コード	3			(1) 左詰めで入力する。 (2) 複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入力する。 (冷凍危険品の場合の例：23) 1：普通貨物の場合 2：冷凍貨物の場合 3：危険品の場合 4：裸自動車の場合 5：液状貨物の場合 6：生動物の場合 7：撤貨の場合 8：郵便の場合 9：その他の貨物の場合	入力された情報は破棄いたします。 B/Lに該当の欄がありません。
93	共通部2	記事	350			(1)複数のブッキング番号に対して1件のACLを登録する場合は、代表のブッキング番号1件は項番4【ブッキング番号】欄に入力し、残りのブッキング番号は本欄に入力する。 (2) 項番32【積載予定船舶コード】欄に「99999」を入力した場合は、本欄に本船名を入力する。 (3)B/L作成及び発行に関して船社に別段の指示が必要な場合は、本欄を利用する。	複数のBOOKINGを1つのB/Lにまとめる際は、「4：ブッキング番号」に代表のブッキング番号を入力し、こちらに残りのブッキング番号を記載願います。 その他、連絡事項がある場合はこちらに入力をお願い致します。
94	共通部3	輸出管理番号	35			(1)ACL11(ACL情報登録呼出し)業務で輸出管理番号の呼出しを行った場合は本項目に輸出管理番号が表示される。 (2)輸出管理番号を入力する。(任意入力項目)	
95	共通部3	取消表示識別	1			既に本業務が行われている輸出管理番号に対してACL情報を取消したい場合に入力する。 3：取消表示 (項番2【処理区分コード】欄で「5：訂正」を選択した場合のみ入力可)	
96	共通部4	NVOCCコード	4		NACCS用船会社コード NVOCCコード	NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。NVOCCコードを入力する。 (別項「ACL12」参照)	
97	共通部4	ハウス用 ブッキング番号	16			NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番号を入力する。(別項「ACL12」参照)	
98	共通部4	ハウス用 ブッキング番号枝番	2			NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番号枝番を入力する。(別項「ACL12」参照)	
99	共通部4	ハウス情報送信識別	1			NVOCCコードに入力がある場合は必須入力。関連付けされたハウス情報をACL情報の通知先である船会社またはNVOCCに送信するか否かを入力する。 1：送信する 0：送信しない	
100	共通部5	記号番号	700	○		名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。 注：入力できない文字(日本語等)がある場合を除き、記号番号はATTACHED SHEETではなく本欄に入力願います。	B/LのCASE MARKを空欄にすることは出来ませんので、必ず入力をお願い致します。空欄の場合はB/Lには「N/M」と反映されます。
101	繰返部	コンテナ番号	12			FCL貨物の場合は必須入力。	現物と差異があった場合でも、こちらに入力された情報でB/Lに反映されますので、正確に入力をお願い致します。
102	繰返部	シール番号	15			FCL貨物の場合は必須入力。	現物と差異があった場合でも、こちらに入力された情報でB/Lに反映されますので、正確に入力をお願い致します。
103	繰返部	個数	8	○		コンテナ毎の貨物の総個数を入力する。	各コンテナの個数の合計値がB/L全体の個数として反映されます。
104	繰返部	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字)		入力必須
105	繰返部	荷姿名	15				入力必須
106	繰返部	貨物重量 (グロス)	10	○		コンテナ毎の貨物の総重量(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	各コンテナの重量の合計値がB/L全体の重量として反映されます。そのため空コンテナの場合はこちらの欄にはコンテナ自重を入力願います。

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			SITC
項番	画面	項 目 名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	全通知先 共通
107	繰返部	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド	各コンテナの重量単位がB/L全体の重量単位として反映されます。 そのため空コンテナの場合はこちらの欄にはコンテナ自重の重量 単位を入力願います。 KGMのみ入力願います。TNEとLBRはKGMへ自動変換。 (自動で係数を乗じてKGMに変換し、B/Lに反映致します)
108	繰返部	貨物容積 (グロス)	10	○		コンテナ毎の貨物の総容積(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須入 力。	各コンテナの容積の合計値がB/L全体の容積として反映されます。
109	繰返部	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー(木材)	各コンテナの容積単位がB/L全体の容積単位として反映されます。 MTQのみ入力願います。FTQとBFTは対応不可。 FTQとBFTを入力された場合は、入力された数値を変更せず、そ のままMTQとして、B/Lに反映致します。
110	繰返部	コンテナサイズコード	2		コンテナサイズ コード (ISO 6346)	コンテナサイズコード(2桁)は、1桁目：コンテナ長さコード、2桁 目：コンテナ高さコードを入力する。 (長さ20ft, 高さ8'6"ftの例：22) 1桁目 長さ(ft) 1:10' 2:20' 4:40' 9:その他 2桁目 高さ(ft) 0:8'0" 2:8'6" 4:9'0" 5:9'6" 6:9'6"超 8:4'3" 9:その他	現物と差異があった場合でも、こちらに入力された情報でB/Lに反 映されますので、正確に入力をお願い致します。
111	繰返部	コンテナタイプコード	2		コンテナ形式 コード (ISO 6346)	コンテナ形式(タイプ)コード GP：ドライコンテナ RT：冷凍コンテナ(温度設定可能なコンテナ) UT：オーブントップコンテナ PF：フラットラックコンテナ(プラットフォームコンテナ) TN：タンクコンテナ SN：その他のコンテナ	現物と差異があった場合でも、こちらに入力された情報でB/Lに反 映されますので、正確に入力をお願い致します。
112	繰返部	コンテナ自重	5			コンテナ自重を入力する。 小数点以下は入力不可能。	入力必須
113	繰返部	コンテナ自重単位コー ド	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	「KGM」又は「LBR」のみ入力可能。 KGM：キログラム LBR：ポンド	KGMのみ入力願います。LBRは対応不可。 LBRを入力された場合は、入力された数値を変更せず、そのまま KGMとして、B/Lに反映致します。
114	繰返部	設定温度	5			本冷貨物(温度設定が必要な貨物)の場合には、その設定温度を入力 する。 整数部2桁、小数部1桁入力可能 マイナス入力可能	入力された情報は破棄致します。 B/Lに該当の欄がございません。
115	繰返部	温度単位コード	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	CEL：摂氏 FAH：華氏	入力された情報は破棄致します。 B/Lに該当の欄がございません。
116	繰返部	OVER LENGTH(前)	6			(1)単位は「C M」で入力 (2)小数点の入力可能	入力された情報は破棄されます。B/L上にも反映されません
117	繰返部	OVER LENGTH(後)	6			(1)単位は「C M」で入力 (2)小数点の入力可能	入力された情報は破棄されます。B/L上にも反映されません
118	繰返部	OVER WIDTH(左)	6			(1)単位は「C M」で入力 (2)小数点の入力可能	入力された情報は破棄されます。B/L上にも反映されません
119	繰返部	OVER WIDTH(右)	6			(1)単位は「C M」で入力 (2)小数点の入力可能	入力された情報は破棄されます。B/L上にも反映されません
120	繰返部	OVER HEIGHT	6			(1)単位は「C M」で入力 (2)小数点の入力可能	入力された情報は破棄されます。B/L上にも反映されません
121	繰返部	内個数(コンテナ)	8				入力された情報は破棄されます。B/L上にも反映されません
122	繰返部	レベル(コンテナ)	1				入力された情報は破棄されます。B/L上にも反映されません
123	繰返部	荷姿コード(コンテナ)	3		包装種類コード (UN/ECE勧告第 21号・英字)		入力された情報は破棄されます。B/L上にも反映されません
124	繰返部	荷姿名(コンテナ)	15				入力された情報は破棄されます。B/L上にも反映されません

ACL01業務 入力注意事項 船卸港名等の入力例

項番35【荷受地名】、項番39【積出港名】、項番41【船卸港名】、項番43【荷渡地名】

項番47【最終仕向地名】

[入力項目表](#)

[TOPへ戻る](#)

船卸港等地名が30桁を超える場合

B/L表示例（船卸港等が30桁を超える）

船卸港 PASIR GUDANG, **

Also notify **JOHOR (JOHOR PORT),
or 品名

品名 1 NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
(INVOICE NO:CD-S-968)

以下1行の文字数に合わせ入力してください。

荷受地・積出港・荷渡地 - 1行16文字

船卸港 - 1行21文字

入力例

船卸港 MYPGU - PASIR GUDANG, **

品名 **JOHOR (JOHOR PORT), MALAYSIA

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
(INVOICE NO. CD-S-968)

品名は1行で35文字まで可能のため、改行
に合わせて35文字まで入力してください。

(10) ACL01業務入力注意事項 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例

項番24【荷送人名】、項番25【荷送人住所・電話番号】

項番27【荷受人名】、項番28【荷受人住所・電話番号】

項番30【着荷通知先名】、項番31【着荷通知先住所・電話番号】

[入力項目表](#)
[TOPへ戻る](#)

実際の名称

行数 1 NACCS CORPORATION
2 (スペース)

 よい入力例

1 NACCS CORPORATION
2

 悪い入力例

NACCS CORPORATION

実際の住所・電話番号

行数 1 1-2-3 HAMAMATSUCHO MINATO-KU
2 TOKYO 1050013 TEL:3 0001234
3 FAX:3 0003456
4 (スペース)
5 (スペース)

1 1-2-3 HAMAMATSUCHO MINATO-KU
2 TOKYO 1050013 TEL:3 0001234
3 FAX:3 0003456
4
5

1-2-3 HAMAMATSUCHO MINATO-KU
TOKYO 1050013 TEL:3 0001234
FAX:3 0003456

品名の先頭行をスペースにすると受信者側で受信できないケースがあるので、先頭行は必ず入力する

項番100【記号番号】

実際のマーク

行数 16 BASIC DRWER
17 CASE MARK 1-303
18 CD RECORDER
19 (スペース)
20 CR300

 よい入力例

16 BASIC DRWER
17 CASE MARK 1-303
18 CD RECORDER
19
20 CR300

 悪い入力例

BASIC DRWER
CASE MARK 1-303
CD RECORDER
CR300

行数 1 (スペース)
2 CASE MARK 303-343
3 (スペース)
4 ELECTRONIC PARTS
5 CASE MARK 344-346
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2 CASE MARK 303-343
3 ELECTRONIC PARTS
4 CASE MARK 344-346
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CASE MARK 303-343
ELECTRONIC PARTS
CASE MARK 344-346

マークとマークの行間を1行空けたい場合は、任意にスペースキー（35文字）を入れ、一行空けた状態にする