

ACL01入力の注意点

- ・ACL01入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。
但し、船会社・NVOCCからの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先します。

ACL01 入力項目表							船会社別個別指示事項
共通指示事項							MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA
項番	画面	項 目 名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	MEDU
1		入力共通項目	-	-	-		
2	共通部1	処理区分コード	1	○		8：仮登録（船会社・通知先には送信されません） 7：仮登録訂正 9：登録 5：訂正(ACL11業務で呼び出した上で訂正) 1：取消し(ACL11業務で呼び出した上で取消し)	訂正の場合は、Booking# に枝番を付けて、「9」の新規で再送。 JP206-japan.documentation@msc.comまでつけていただいた枝番と訂正箇所 のご連絡をお願いいたします。件名：Booking# / 本船 Voy. / POL
3	共通部1	船会社コード	4	○	NACCS用船会社 コード NVOCCコード	(1)ブッキング先が船会社の場合には、「NACCS用船会社コード」を入力する。 (2) ブッキング先がNVOCCの場合には、「NVOCCコード」を入力する。なお、ブッキング先であるNVOCCが「NACCS用船会社コード」を有している場合には、そのNVOCCの「NACCS用船会社コード」を入力する。 (3) ブッキング船会社・NVOCCに送信せず通知先コード欄で指定した宛先のみ送信する場合は、本欄には「9999」を入力する。	船会社コード「MEDU」
4	共通部1	ブッキング番号	16	○		ブッキング船会社、NVOCCが払出したブッキング番号を正確に入力する。 複数のブッキング番号に対して1件のACL情報を送信する場合は、代表のブッキング番号1件を本欄に入力し、残りのブッキング番号は項番93【記事】欄に入力する。	
5	共通部1	ブッキング番号枝番	2			(1)1ブッキング番号に対して、複数のACL情報を送信する場合には、入力者が枝番を任意に採番の上入力する。 (2) 01～99を入力する。 注：100件以上ある場合の送信方法は、事前にブッキング船会社・NVOCCに確認願います。	
6	共通部1	マスターB/L番号	35			事前に船会社からB/L番号を通知されている場合のみ、そのマスターB/L番号を入力可能。	
7	共通部1	送信総件数	2			1ブッキング番号に対して、複数のACL情報を送信する場合には、当該データを含めたACL情報の総件数を入力する。 項番5【ブッキング番号枝番】欄に「01」以上を入力した場合は必須入力。 注：枝番なしでACL情報を送信した後、同じブッキング番号に枝番を付してACL情報を追加送信する場合の「送信総件数」の入力方法についてはブッキング船会社・NVOCCに確認願います。	
8	共通部1	通知先コード (CY・CFS)	5		保税地域コード	貨物の搬入先の保税地域コードを入力する。	
9	共通部1	通知先コード(1)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	
10	共通部1	通知先コード(2)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	
11	共通部1	通知先コード(3)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2)ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	
12	共通部1	海貨業者コード	5		利用者コード	当該ACL情報の送信(入力)者が海貨業者の場合、その「利用者コード」を入力する。	
13	共通部1	海貨業者名	70			送信(入力)者が海貨業者であるか否かに係らず、会社名を入力する。	
14	共通部1	担当者名	70			送信(入力)者の部課、氏名を入力する。	
15	共通部1	担当者電話番号	35			送信(入力)者の電話番号を入力する。	
16	共通部1	B/L発行枚数	2	○		オリジナルB/Lの希望発行枚数を入力する。	
17	共通部1	WAY BILL希望識別	1			WAY BILLでの発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番48【品名】欄には“WAY BILL”の文言は不要。 (BODY欄に“WAY BILL”との文言表示が必要な場合は任意で項番48【品名】欄に入力する)	

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA
項番	画面	項 目 名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	MEDU
18	共通部1	Receivedドキュメント 希望識別	1			Received B/Lでの発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番48【品名】欄には“Received B/L”の文言は不要。 (BODY欄に“Received B/L”との文言表示が必要な場合は任意で項番48【品名】欄に入力する)	Received B/L をご希望の場合には、 記事欄に Received B/L と記載をお願いします。
19	共通部1	FREIGHT AS ARRANGED	1			“Freight As Arranged”(運賃非表示)のB/L発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番号48【品名】欄には“Freight As Arranged”の文言は不要。 (BODY欄に“Freight As Arranged”との文言表示が必要な場合は任意で項番48【品名】欄に入力する)	「Freight Mention（運賃表示）」をご希望の場合はその旨記事欄にご記載下さい。
20	共通部1	AGENT印希望識別	1			B/L面上に「AGENT名」、住所等の押印又は表示を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番号48【品名】欄には“AGENT”等の文言は不要。	
21	共通部1	別LIST有り識別	1			アタッチシート等(ハードコピー)、別途B/Lに添付する書類が存在する場合は、「1」を入力する。	Attached sheet がある場合は、jp206-shipping.instruction@msc.com まで、コピー & ペースト可能なフォーマットにてメールの送信をお願いします。 件名： Booking# / 本船 Voy. / POL
22	共通部1	社内整理番号	20			送信者の参照用に社内整理番号等を入力する。 注：原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていません。	
23	共通部1	荷送人コード	17		輸出入者コード 法人番号	SHIPPERの「輸出入者コード」または「法人番号」を入力する。	
24	共通部1	荷送人名	70	○		B/L面上に表示するSHIPPERの名称を入力する。 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。	
25	共通部1	荷送人住所・電話番号	175	○		B/L面上に表示するSHIPPERの住所・電話番号を入力する。 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	
26	共通部1	荷受人コード	17		輸出入者コード 法人番号		
27	共通部1	荷受人名	70	○		B/L面上に表示するCONSIGNEEの名称を入力する。 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。	
28	共通部1	荷受人住所・電話番号	175	○		B/L面上に表示するCONSIGNEEの住所・電話番号を入力する。 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAXなどの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	
29	共通部1	着荷通知先コード	17		輸出入者コード 法人番号		
30	共通部1	着荷通知先名	70	○		B/L面上に表示するNOTIFY PARTYの名称を入力する。 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。	
31	共通部1	着荷通知先住所・電話番号	175	○		B/L面上に表示するNOTIFY PARTYの住所・住所電話番号を入力する。 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAXなどの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	
32	共通部1	積載予定船舶コード	9	○	コールサイン	本船コールサインの登録が無い場合は、コード：「99999」を入力。その際、項番93【記事】欄に本船名も併せて入力する。	
33	共通部1	航海番号	10	○		ブッキング船会社、NVOCCが指定する「VOYAGE 番号」を入力する。	
34	共通部1	荷受地コード	5	○	国連LOCODE	国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA
項番	画面	項 目 名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	MEDU
35	共通部1	荷受地名	30			B/L面上に表示する「荷受地名」を入力する。 (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (2) 項番34【荷受地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	
36	共通部1	荷受形態コード	2	○		荷受形態コードを入力する。 51：CY荷受 52：CFS荷受 53：DOOR荷受 54：Direct(Breakbulk)荷受 55：CY&CFS荷受 OT：上記以外	
37	共通部1	荷受形態名	16			項番36【荷受形態コード】欄に「OT：上記以外」を入力した場合、該当する荷受形態名を入力する。	
38	共通部1	積出港コード	5	○	国連LOCODE	国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
39	共通部1	積出港名	35			B/L面上に表示する「積出港名」を入力する。 (1) 35文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (2) 項番38【積出港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	
40	共通部1	船卸港コード	5	○	国連LOCODE	国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
41	共通部1	船卸港名	30			B/L面上に表示する「船卸港名」を入力する。(例：HAMBURG) (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (2) 項番40【船卸港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	
42	共通部1	荷渡地コード	5	○	国連LOCODE	国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
43	共通部1	荷渡地名	30			B/L面上に表示する地名を入力する。 (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (2) 項番42【荷渡地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	
44	共通部1	荷渡形態コード	2	○		荷渡形態コードを入力する。 51：CY荷渡 52：CFS荷渡 53：DOOR荷渡 54：Direct(Breakbulk)荷渡 55：CY&CFS荷渡 OT：上記以外	
45	共通部1	荷渡形態名	16			項番44【荷渡形態コード】欄に「OT：上記以外」を入力した場合、該当する荷渡形態名を入力する。	
46	共通部1	最終仕向地コード	5		国連LOCODE	船社は、B/LのFINAL DESTINATION欄として利用。 国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
47	共通部1	最終仕向地名	30			B/L面上に表示する「最終仕向地名」地名を入力する。 (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (2) 項番46【最終仕向地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	
48	共通部2	品名	875	○		品名・個数の入力例を参照のこと。	
49	共通部2	輸出統計品目	6		HSコード	品名に対応する「統計品目番号」を6桁もしくは4桁で入力する。 注：仕向国あるいは経由国の規定により6桁を超えるのHSコードや複数のHSコードの記載が義務付けられている場合は、ブッキング船会社・NVOCCが指定する欄に入力願います。	欧州向け ICS2 に関連する入力注意事項を参照。エジプト・ブラジル・ドイツなどの特殊な向け地は別途お問い合わせください。

ACL01						船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項		MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA
項番	画面	項 目 名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項
						MEDU
50	共通部2	個数	8	○		品名欄毎の個数を入力する。 品名・個数の入力例を参照のこと。
51	共通部2	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)	同上
52	共通部2	荷姿名	15			同上 荷姿コードの割当てが無い場合は必須入力。
53	共通部2	内個数(AMS)	8			個数・AMS個数・内個数（レベル指定入力時）の注意事項を参照のこと。 当該欄への記載事項は、MSC のシステムに取り込まれないので remark 欄へコンテナごとの内個数をご記載ください。
54	共通部2	レベル(AMS)	1			同上
55	共通部2	荷姿コード(AMS)	3		包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)	同上
56	共通部2	荷姿名(AMS)	15			同上
57	共通部2	貨物重量 (グロス)	10	○		品名欄毎の貨物重量(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁
58	共通部2	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド
59	共通部2	貨物重量 (ネット)	10			品名欄毎の貨物重量(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁
60	共通部2	重量単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド
61	共通部2	貨物容積 (グロス)	10	○		品名欄毎の貨物容積(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須入力。
62	共通部2	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー(木材)
63	共通部2	貨物容積 (ネット)	10			品名欄毎の貨物容積(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁
64	共通部2	容積単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー(木材)
65	共通部2	合計個数	8	○		ACL情報の総個数を入力する。
66	共通部2	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)	
67	共通部2	荷姿名	15			コードの割当てが無い荷姿の場合は必須入力。
68	共通部2	合計貨物重量 (グロス)	10	○		ACL情報の総貨物重量(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁
69	共通部2	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド
70	共通部2	合計貨物重量 (ネット)	10			ACL情報の総貨物重量(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁
71	共通部2	重量単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド
72	共通部2	合計貨物容積 (グロス)	10			ACL情報の総貨物容積(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁
73	共通部2	容積単位コード (グロス)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー(木材)

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA
項番	画面	項 目 名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	MEDU
74	共通部2	合計貨物容積 (ネット)	10			ACL情報の総貨物容積(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
75	共通部2	容積単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー(木材)	
76	共通部2	輸出統計品目・代表番 号	6		HSコード	「統計品目番号」が複数ある場合は、代表の「統計品目番号」を6 桁もしくは4桁で入力する。 注：仕向国あるいは経由国の規定により6桁を超えるHSコードや複 数のHSコードの記載が義務付けられている場合は、ブッキング船 会社・NVOCCが指定する欄に入力願います。	欧州向け ICS2 に関連する入力注意事項を参照。エジプト・ブラ ジル・ドイツなどの特殊な向け地は別途お問い合わせください。
77	共通部2	コンテナ本数	3			LCL、BREAK BULK貨物の場合を除き必須入力。	
78	共通部2	TOTAL IN WORDS	70	○		FCL貨物の場合はコンテナ本数を、それ以外の場合は総個数を英文 で入力する。 (例：THREE CONTAINERS、TEN CARTONSなど)	
79	共通部2	運賃支払地コード	5		国連LOCODE	海上運賃の支払地を入力する。(コレクトの場合で、揚地・荷渡地 と同一の場合は不要) 国連LOCODEの割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
80	共通部2	運賃支払地名	30			海上運賃の支払地名を入力する。 項番79【運賃支払地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を 入力した場合、本欄は必須入力。	
81	共通部2	運賃支払コード	1	○	UN/EDIFACT コード(4237)	海上運賃の支払コードを入力する。 P：PREPAID(前払い) C：COLLECT(後払い)	POL/ POD 以外でのお支払いの場合は、 Freight Payable at Elsewhere ○○○ となります。 Freight Prepaid / Freight Collect/Freight Payable at Elsewhere ○○○ の表記を BL 面上にご希望の場合は、 Cargo description 欄にご記入をお願いします。
82	共通部2	B/L発行地コード	5	○	国連LOCODE	B/Lの発行地コードを入力する。 国連LOCODEの割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
83	共通部2	B/L発行地名	30			B/L面上に表示する「発行地名」を入力する。 項番82【B/L発行地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を 入力した場合、本欄は必須入力。	
84	共通部2	ファクスミリ番号	14			ブッキング船会社、NVOCCが本欄に入力した宛先にB/L情報の ファックスサービスを行っている場合には、「送信先のファックス 番号」を入力する。スペース、ハイフン、スラッシュ等の記号は入 力せず、左詰めで市外局番から番号のみ入力する。 注：ファックスサービスの詳細については、各ブッキング船会社、 各NVOCCの個別指示事項を確認願います。	
85	共通部2	荷主連絡先メールアド レス	70			システムの仕様上、小文字の入力は不可。 注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
86	共通部2	インボイス番号	35			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
87	共通部2	荷主セクションコード	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
88	共通部2	荷主リファレンスナン バー	35			注：本項目を利用する場合は、個別指示事項を確認願います。	
89	共通部2	荷主伝送先コード	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
90	共通部2	Order No.	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
91	共通部2	L/C No.	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA
項番	画面	項 目 名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	MEDU
92	共通部2	貨物種類コード	3			(1) 左詰めで入力する。 (2) 複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入力する。 (冷凍危険品の場合の例：23) 1：普通貨物の場合 2：冷凍貨物の場合 3：危険品の場合 4：裸自動車の場合 5：液状貨物の場合 6：生動物の場合 7：撤貨の場合 8：郵便の場合 9：その他の貨物の場合	
93	共通部2	記事	350			(1)複数のブッキング番号に対して1件のACLを登録する場合は、代表のブッキング番号1件は項番4【ブッキング番号】欄に入力し、残りのブッキング番号は本欄に入力する。 (2) 項番32【積載予定船舶コード】欄に「99999」を入力した場合は、本欄に本船名を入力する。 (3)B/L作成及び発行に関して船社に別段の指示が必要な場合は、本欄を利用する。	欧州向け ICS2 に関連する入力注意事項を参照。
94	共通部3	輸出管理番号	35			(1)ACL11(ACL情報登録呼出し)業務で輸出管理番号の呼出しを行った場合は本項目に輸出管理番号が表示される。 (2)輸出管理番号を入力する。(任意入力項目)	
95	共通部3	取消表示識別	1			既に本業務が行われている輸出管理番号に対してACL情報を取消したい場合に入力する。 3：取消表示 (項番2【処理区分コード】欄で「5：訂正」を選択した場合のみ入力可)	
96	共通部4	NVOCCコード	4		NACCS用船会社 コード NVOCCコード	NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。NVOCCコードを入力する。 (別項「ACL12」参照)	
97	共通部4	ハウス用 ブッキング番号	16			NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番号を入力する。(別項「ACL12」参照)	
98	共通部4	ハウス用 ブッキング番号枝番	2			NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番号枝番を入力する。(別項「ACL12」参照)	
99	共通部4	ハウス情報送信識別	1			NVOCCコードに入力がある場合は必須入力。関連付けされたハウス情報をACL情報の通知先である船会社またはNVOCCに送信するか否かを入力する。 1：送信する 0：送信しない	
100	共通部5	記号番号	700	○		名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。 注：入力できない文字(日本語等)がある場合を除き、記号番号はATTACHED SHEETではなく本欄に入力願います。	
101	繰返部	コンテナ番号	12			FCL貨物の場合は必須入力。	
102	繰返部	シール番号	15			FCL貨物の場合は必須入力。	
103	繰返部	個数	8	○		コンテナ毎の貨物の総個数を入力する。	
104	繰返部	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)		
105	繰返部	荷姿名	15				
106	繰返部	貨物重量 (グロス)	10	○		コンテナ毎の貨物の総重量(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
107	繰返部	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド	

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA
項番	画面	項 目 名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	MEDU
108	繰返部	貨物容積 (グロス)	10	○		コンテナ毎の貨物の総容積(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須入力。	
109	繰返部	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フート BFT : フートボードメジャー(木材)	
110	繰返部	コンテナサイズコード	2		コンテナサイズ コード (ISO 6346)	コンテナサイズコード(2桁)は、1桁目：コンテナ長さコード、2桁目：コンテナ高さコードを入力する。 (長さ20ft, 高さ8'6"ftの例：22) 1桁目 長さ(ft) 1:10' 2:20' 4:40' 9:その他 2桁目 高さ(ft) 0:8'0" 2:8'6" 4:9'0" 5:9'6" 6:9'6"超 8:4'3" 9:その他	
111	繰返部	コンテナタイプコード	2		コンテナ形式 コード (ISO 6346)	コンテナ形式(タイプ)コード GP : ドライコンテナ RT : 冷凍コンテナ(温度設定可能なコンテナ) UT : オープントップコンテナ PF : フラットラックコンテナ(プラットフォームコンテナ) TN : タンクコンテナ SN : その他のコンテナ	
112	繰返部	コンテナ自重	5			コンテナ自重を入力する。 小数点以下は入力不可能。	
113	繰返部	コンテナ自重単位コード	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	「KGM」又は「LBR」のみ入力可能。 KGM : キログラム LBR : ポンド	
114	繰返部	設定温度	5			本冷貨物(温度設定が必要な貨物)の場合には、その設定温度を入力する。 整数部2桁、小数部1桁入力可能 マイナス入力可能	
115	繰返部	温度単位コード	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	CEL : 摂氏 FAH : 華氏	
116	繰返部	OVER LENGTH(前)	6			(1)単位は「CM」で入力 (2)小数点の入力可能	
117	繰返部	OVER LENGTH(後)	6			(1)単位は「CM」で入力 (2)小数点の入力可能	
118	繰返部	OVER WIDTH(左)	6			(1)単位は「CM」で入力 (2)小数点の入力可能	
119	繰返部	OVER WIDTH(右)	6			(1)単位は「CM」で入力 (2)小数点の入力可能	
120	繰返部	OVER HEIGHT	6			(1)単位は「CM」で入力 (2)小数点の入力可能	
121	繰返部	内個数(コンテナ)	8				
122	繰返部	レベル(コンテナ)	1				
123	繰返部	荷姿コード(コンテナ)	3		包装種類コード (UN/ECE勧告第 21号・英字)		
124	繰返部	荷姿名(コンテナ)	15				

ACL01業務 入力注意事項 船卸港名等の入力例

項番35【荷受地名】、項番39【積出港名】、項番41【船卸港名】、項番43【荷渡地名】
項番47【最終仕向地名】

[入力項目表](#)
[TOPへ戻る](#)

船卸港等地名が30桁を超える場合

B/L表示例（船卸港等が30桁を超える）

船卸港 PASIR GUDANG, **

Also notify **JOHOR (JOHOR PORT),
or 品名

品名 1 NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
(INVOICE NO:CD-S-968)

以下1行の文字数に合わせ入力してください。

荷受地・積出港・荷渡地 - 1行16文字

船卸港 - 1行21文字

入力例

船卸港 MYPGU - PASIR GUDANG, **

品名 **JOHOR (JOHOR PORT), MALAYSIA
NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
(INVOICE NO. CD-S-968)

品名は1行で35文字まで可能のため、改行
に合わせて35文字まで入力してください。

(10) ACL01業務入力注意事項 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例

項番24【荷送人名】、項番25【荷送人住所・電話番号】

項番27【荷受人名】、項番28【荷受人住所・電話番号】

項番30【着荷通知先名】、項番31【着荷通知先住所・電話番号】

[入力項目表](#)
[TOPへ戻る](#)

実際の名称		よい入力例	悪い入力例
行数	1 NACCS CORPORATION 2 (スペース)	1 NACCS CORPORATION 2	1 NACCS CORPORATION
実際の住所・電話番号		よい入力例	悪い入力例
行数	1 1-2-3 HAMAMATSUCHO MINATO-KU 2 TOKYO 1050013 TEL:3 0001234 3 FAX:3 0003456 4 (スペース) 5 (スペース)	1 1-2-3 HAMAMATSUCHO MINATO-KU 2 TOKYO 1050013 TEL:3 0001234 3 FAX:3 0003456 4 5	1-2-3 HAMAMATSUCHO MINATO-KU TOKYO 1050013 TEL:3 0001234 FAX:3 0003456
			品名の先頭行をスペースにすると受信者側で受信できないケースがあるので、先頭行は必ず入力する

項番100【記号番号】

実際のマーク		よい入力例	悪い入力例
行数	16 BASIC DRWER 17 CASE MARK 1-303 18 CD RECORDER 19 (スペース) 20 CR300	16 BASIC DRWER 17 CASE MARK 1-303 18 CD RECORDER 19 20 CR300	16 BASIC DRWER 17 CASE MARK 1-303 18 CD RECORDER 19 20 CR300
行数	1 (スペース) 2 CASE MARK 303-343 3 (スペース) 4 ELECTRONIC PARTS 5 CASE MARK 344-346 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 2 CASE MARK 303-343 3 ELECTRONIC PARTS 4 CASE MARK 344-346 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 CASE MARK 303-343 2 3 ELECTRONIC PARTS 4 CASE MARK 344-346 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 マークとマークの行間を1行空けたい場合は、任意にスペースキー（35文字）を入れ、一行空けた状態にする

個数、AMS個数、内個数 (レベル指定入力時)の注意事項

基本的注意事項

- 1 AMS個数欄、荷姿欄にて各々の個数等を入力指示する際は必ずレベルの指示を行ってください
レベル設定(1~9)が不明の場合やその他理由によって当該欄をブランクのまま放置せず、
送信先船会社の担当部門等にご確認ください。
- 2 レベルについては、数字 1 ~9のみを用い連番で採番指示を行ってください。
数字の"0"(ZERO)や文字、記号は絶対に入力しないで下さい。
- 3 レベル数は"飛び番号"にならないよう注意してください。

項番50【個数】欄について 1つの繰返しに 1欄

品名毎の外装個数を入力指示する欄となります。

項番53【内個数(AMS)】、項番54【レベル(AMS)】、項番55【荷姿コード(AMS)】、 項番56【荷姿コード(AMS)】について

北米 (US/Canada) 向けの場合は、記事欄 (93) ヘコンテナごとの内装個数をご記載ください。

【入力例】

内個数マニフェストが必須である北米 (US/Canada) 向けの場合、
必ず記事欄 (93) ヘコンテナごとの内個数をご記載いただきますようお願いいたします。

《記入例》

WXYZ9876543: 5 PALLETS (10 CARTONS) & 2 CASES

ABCD1234567: 2 SKIDS (8 BOXES) & 4 DRUMS

- ・ コンテナ1本口の場合も、Remark欄へ内個数をご記載ください。
- ・ Remark欄に記載しきれない場合は、別途CLPをご送付ください。
CLPはコピー & ペースト可能な形式 (Word, Excel等) での送付をお願いいたします。
CLP送付先: jp206-shipping.instruction@msc.com
- ・ Remark欄にご記載がない場合は、Cargo Description 記載の個数にて申請いたします。
- ・ Remark欄とCargo Description欄とで異なる荷姿・個数の内個数が記載されていた場合、
Remark欄へ記載されている情報を採用いたします。
- ・ 万が一Remark 欄にAMS 個数の記載がなく、入力担当による個数手配に誤りがあった場合、
AMS 個数訂正に関わる一切の費用はお客様負担となりますことご了承ください。

ACL AMS欄を使用する場合、下記理由よりお客様への確認作業が発生いたします。

* Total 送信個数のみの記載のため、コンテナ毎の送信個数の確認

* ACL上AMS欄の個数と、Description欄に記載されている個数とで相違がある場合もあり、
どちらを正とするかの確認

確認作業及びAMS送信個数の認識相違をなくし、よりスムーズに正確なBL作成を行うため、Remark欄への記入で統一しております。

欧州向け ICS2に関連する入力注意事項

項番49 / 76【輸出統計品目】

項番93【記事欄】

EU圏内に入国、通過する貨物(TS/FROB/In transit貨物を含む)の場合、下記 2 点ご記入ください。

- Ⅰ 6 桁のHS CODE 全品
- BL面上に記載の場合は品名(48)にご記載ください。
- BL面上に記載希望されない場合は記事欄 (93)にご記載ください。
- Ⅰ NYN Declarationを記事欄 (93)にご記載ください。

【NYN Declarationとは】
"NNN"や"NYNM"といった 3 桁もしくは 4 桁のローマ字表記
下記の該当をYes/No/Multiple/Completeの頭文字で表したものです。
ICS 2 簡易表をご参照ください。

- Ⅰ House BL 発行の有無 < Yes or No >
 - Ⅰ 商品がEU圏内に配送か否か < Yes or No >
 - Ⅰ Seller/Buyer が弊社 Master BL 上の Shipper/Consignee と一致か否か < Yes or No >
 - Ⅰ 必要情報の提出方法 < Compete or Multiple >
- Complete：myMSCよりお客様に情報をご入力いただき、船会社が情報をEUに提出
Multiple：お客様より直接EU税関に情報をご送信いただく。複数申告者が情報を提供
Ⅰ Multiple Filing の場合 EORI number

【記入例】
Complete Filingの場合 Multiple Filingの場合

記事	NNN	記事	NYNM EORI: IT1234567890
----	-----	----	----------------------------

ICS2簡易表

	House BL 発行の有無
	EU 域内配送か否か
	MBL 上の Shipper/Consignee と Seller/Buyer が一致しているか
	必要情報の提出方法* C = Complete Filing: 船会社がすべての情報を EU に提出する。

ACL 記事欄への記載方法						M = Multiple Filing: 複数の申告者が情報を EU に提供する。	
						ACL 記事欄(93)への EORI 記載	
						Buyer/Seller 申告方法	
							House BL 情報申告方法
NNN	No	No	No	-	-	-	-
NNY	No	No	Yes	-	-	-	-
NYNM EORI: 0000000000000	No	Yes	No	M	必要	お客様から EU へ提出	-
NYNC	No	Yes	No	C	-	myMSC に入力	-
NY Y	No	Yes	Yes	-	-	-	-
YNNM EORI: 0000000000000	Yes	No	No	M	必要	-	お客様から EU へ提出
YNNC	Yes	No	No	C	-	-	myMSC に入力
YNYM EORI: 0000000000000	Yes	No	Yes	M	必要	-	お客様から EU へ提出
YNYC	Yes	No	Yes	C	-	-	myMSC に入力
YYNM EORI: 0000000000000	Yes	Yes	No	M	必要	お客様から EU へ提出	お客様から EU へ提出
YYNC	Yes	Yes	No	C	-	myMSC に入力	myMSC に入力
YYYM EORI: 0000000000000	Yes	Yes	Yes	M	必要	-	お客様から EU へ提出
YYYC	Yes	Yes	Yes	C	-	-	myMSC に入力

※1 : YNY / YYY は原則存在しない組み合わせ