

ACL02入力の注意点

- ・ ACL02入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。
- 但し、船会社からの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先します。

ACL02 入力項目表							船会社別個別指示事項
共通指示事項							日本郵船
項目番号	画面	項目名	桁数	B/Lに必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NYKS
1		入力共通項目	398	-	-		
2	共通部1	処理区分コード	1	○		8:仮登録 (船会社・通知先には送信されません) 7:仮登録訂正 9:新規登録 5:訂正(ACL11業務で呼び出した上で訂正) 1:取消し(ACL11業務で呼び出した上で取消し)	5:訂正及び1:取消しは使用しないでください。 訂正・取消しはEmailにてご連絡ください。
3	共通部1	船会社コード	4	○	NACCS用船会社コード	(1) ブッキング先が船会社の場合には、「NACCS用船会社コード」を入力する。 (2) ブッキング先がNVOCCの場合には、「NVOCCコード」を入力する。なお、ブッキング先であるNVOCCが「NACCS用船会社コード」を有している場合には、そのNVOCCの「NACCS用船会社コード」を入力する。 (3) ブッキング船会社・NVOCCに送信しない場合は、本欄には「9999」を入力する。	船会社コード「NYKS」を入力
4	共通部1	ブッキング番号	16	○		(1)ブッキング船会社、NVOCCが払出した「ブッキング番号」を正確に入力する。 (2)1件のACL(B/L)情報でVINコード情報が401台以上ある場合は、車台番号(VIN)の入力方法を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 複数のブッキング番号に対して1件のACL情報を送信する場合は、代表のブッキング番号1件を本欄に入力し、残りのブッキング番号は頂番89【記事】欄に入力する。	中古車/中古建機 : プローカーコード (*) + 社内管理番号 新車/その他 : 社内管理番号 or 輸出管理番号 (*) SPX/YCS/CKY/GNQ/SRY/PAL
5	共通部1	ブッキング番号枝番	2			(1)1ブッキング番号に対して、複数のACL情報を送信する場合には、入力者が枝番を任意に採番の上入力する。 (2) 枝番は01~69までが使用可能 (3) 枝番70~99はVINコード情報が401台以上あるACL情報作成専用の枝番とする。	
6	共通部1	マスターB/L番号	35			事前に船会社からB/L番号を通知されている場合のみ、そのマスターB/L番号を入力可能。	
7	共通部1	送信総件数	2			1ブッキング番号に対して、複数のACL情報を送信する場合には、当該データを含めたACL情報の総件数を入力する。 注: 枝番なしでACL情報を送信した後、同じブッキング番号に枝番を付してACL情報を追加送信する場合の「送信総件数」の入力方法についてはブッキング船会社・NVOCCに確認願います。	
8	共通部1	通知先コード(1)	5	○	利用者コード	S/A(S/O)の提出先の利用者コードを入力する。 (ACL02業務では必須)	入力不要
9	共通部1	通知先コード(2)	5		利用者コード	(1)S/A(S/O)の提出先以外で、ブッキング船会社、NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	
10	共通部1	通知先コード(3)	5		利用者コード	(1)S/A(S/O)の提出先以外で、ブッキング船会社、NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	
11	共通部1	通知先コード(4)	5		利用者コード	(1)S/A(S/O)の提出先以外で、ブッキング船会社、NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	

ACL02 入力項目表						船会社別個別指示事項	
共通指示事項						日本郵船	
項目番号	画面	項目名	桁数	B/Lに必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NYKS
12	共通部1	海貨業者コード	5		利用者コード	当該ACL情報の送信(入力)者が海貨業者の場合、その「利用者コード」を入力する。	
13	共通部1	海貨業者名	70			送信者が海貨業者であるか否かに係らず、会社名を入力する。	
14	共通部1	担当者名	70			入力者の部課名、氏名等を入力する。	データ作成に関する問い合わせを行なう場合がありますので 入力をお願いいたします。
15	共通部1	担当者電話番号	35			入力者の電話番号を入力する。	
16	共通部1	B/L発行枚数	2	○		オリジナルB/Lの希望発行枚数の指定があれば入力する。	
17	共通部1	WAY BILL希望識別	1			WAY BILLでの発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項目41【品名】欄には"WAY BILL"の文言は不要。 (BODY欄に"WAY BILL"との文言表示が必要な場合は任意で項目41【品名】欄に入力する)	
18	共通部1	Receivedドキュメント 希望識別	1			Received B/Lでの発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項目41【品名】欄には"Received B/L"の文言は不要。 (BODY欄に"Received B/L"との文言表示が必要な場合は任意で項目41【品名】欄に入力する)	
19	共通部1	FREIGHT AS ARRANGED	1			"Freight As Arranged"(運賃非表示)のB/L発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項目41【品名】欄には"Freight As Arranged"の文言は不要。 (BODY欄に"Freight As Arranged"との文言表示が必要な場合は任意で項目41【品名】欄に入力する)	
20	共通部1	AGENT印希望識別	1			B/L面上に「AGENT名」、住所等の押印又は表示を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項目41【品名】欄には"AGENT"等の文言は不要。	
21	共通部1	別LIST有り識別	1			アタッチシート等(ハードコピー)、別途B/Lに添付する書類が存在する場合は、「1」を入力する。	アタッチシートは可能な限りExcel形式で送付ください。
22	共通部1	車台番号等表示有無 識別	1			VIN NO. またはENGINE/CHASSIS NO. をB/L面上に表示する場合は、「1」を入力する。	
23	共通部1	社内整理番号	20			送信者の参照用に社内整理番号等を入力する。 注: 原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていません。	
24	共通部1	荷送人コード	17		輸出入者コード 法人番号	SHIPPERの「輸出入者コード」または「法人番号」を入力する。	
25	共通部1	荷送人名	70	○		B/L面上に表示するSHIPPERの名称を入力する。	
26	共通部1	荷送人住所・電話番号	175	○		B/L面上に表示するSHIPPERの住所・電話番号を入力する。 注: 仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	
27	共通部1	荷受人コード	17		輸出入者コード 法人番号		
28	共通部1	荷受人名	70	○		B/L面上に表示するCONSIGNEEの名称を入力する。	
29	共通部1	荷受人住所・電話番号	175	○		B/L面上に表示するCONSIGNEEの住所・電話番号を入力する。 注: 仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAXなどの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	

ACL02 入力項目表						船会社別個別指示事項		
共通指示事項						日本郵船		
項目番号	画面	項目名	桁数	B/Lに必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NYKS	
30	共通部1	着荷通知先コード	17		輸出入者コード 法人番号			
31	共通部1	着荷通知先名	70	○		B/L面上に表示するNOTIFY PARTYの名称を入力する。		
32	共通部1	着荷通知先住所・電話番号	175	○		B/L面上に表示するNOTIFY PARTYの住所・電話番号を入力する。 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAXなどの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。		
33	共通部1	積載予定船舶コード	9	○	コールサイン	本船コールサインの登録が無い場合は、コード：「9999」を入力。その際、項目89【記事】欄に本船名も併せて入力する。		
34	共通部1	航海番号	10	○		ブッキング船会社、NVOCCが指定する「VOYAGE 番号」を入力する。		
35	共通部1	積出港コード	5	○	国連LOCODE	国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。		
36	共通部1	積出港名	35			B/L面上に表示する「積出港」をそのまま入力する。 (1) 35文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項目35【積出港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。		
37	共通部1	船卸港コード	5	○	国連LOCODE	国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。		
38	共通部1	船卸港名	30			B/L面上に表示する「船卸港名」をそのまま入力する。(例：HAMBURG) (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項目37【船卸港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。		
39	共通部1	最終仕向地コード	5		国連LOCODE	船社は、B/LのFINAL DESTINATION欄として利用。 国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。		
40	共通部1	最終仕向地名	30			B/L面上に表示する「最終仕向地名」名称をそのまま入力する。 (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項目39【最終仕向地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。		
41	共通部2	品名	875	○		品名を入力する。 品名・個数の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)		

ACL02 入力項目表						船会社別個別指示事項	
共通指示事項						日本郵船	
項目番号	画面	項目名	桁数	B/Lに必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NYKS
42	共通部2	輸出統計品目	6			品名に対応する「統計品目番号」6桁もしくは4桁で入力する。 注：仕向国あるいは経由国の規定により6桁を超えるHSコードや複数のHSコードの記載が義務付けられている場合は、ブッキング船会社・NVOCCが指定する欄に入力願います。	使用せず記事欄に入力
43	共通部2	長さ(L)	4			貨物のディメンション(長さ、幅、高さ)をそれぞれ入力する。	可能な限り入力をお願いします。
44	共通部2	幅(W)	4			(入力単位はCM <センチメートル>) 項番41【品名】欄にディメンション(LxWxH)を入力する場合は当該項目は入力不要。	
45	共通部2	高さ(H)	4				
46	共通部2	LWH記載有無識別	1			項番43~45で入力したディメンション(LxWxH)をB/L面上に表示する場合には「1」を入力する。	B/L面上に記載しない場合は 項番41【品名】欄に以下を入力願います。 (例) THE FOLLOWING IS NOT INDICATED. (LWH ONLY) 453X173X142
47	共通部2	個数	8	<input type="radio"/>		品名欄毎の個数を入力する。 品名・個数の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	
48	共通部2	荷姿コード	3	<input type="radio"/>	包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)	同上	
49	共通部2	荷姿名	15			同上 尚、荷姿コードの割当てが無い場合は必須入力。	
50	共通部2	内個数(AMS)	8			品名・個数の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	
51	共通部2	レベル(AMS)	1			同上	
52	共通部2	荷姿コード(AMS)	3		包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)	同上	
53	共通部2	荷姿名(AMS)	15			同上	
54	共通部2	貨物重量 (グロス)	10	<input type="radio"/>		品名欄毎の貨物重量(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
55	共通部2	重量単位コード (グロス)	3	<input type="radio"/>	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド	
56	共通部2	貨物重量 (ネット)	10			品名欄毎の貨物重量(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
57	共通部2	重量単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド	
58	共通部2	貨物容積 (グロス)	10	<input type="radio"/>		品名欄毎の貨物容積(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
59	共通部2	容積単位コード (グロス)	3	<input type="radio"/>	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フート BFT : フートボードメジュア(木材)	
60	共通部2	貨物容積 (ネット)	10			品名欄毎の貨物容積(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
61	共通部2	容積単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フート BFT : フートボードメジュア(木材)	

ACL02 入力項目表						船会社別個別指示事項	
共通指示事項						日本郵船	
項目番号	画面	項目名	桁数	B/Lに必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NYKS
62	共通部2	合計個数	8	<input type="radio"/>		ACL情報の総個数を入力する。	
63	共通部2	荷姿コード	3	<input type="radio"/>	包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)		
64	共通部2	荷姿名	15			コードの割当てが無い荷姿の場合は、荷姿名の入力必須。	
65	共通部2	合計貨物重量 (グロス)	10	<input type="radio"/>		ACL情報の総貨物重量(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
66	共通部2	重量単位コード (グロス)	3	<input type="radio"/>	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド	
67	共通部2	合計貨物重量 (ネット)	10			ACL情報の総貨物重量(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
68	共通部2	重量単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド	
69	共通部2	合計貨物容積 (グロス)	10	<input type="radio"/>		ACL情報の総貨物容積(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
70	共通部2	容積単位コード (グロス)	3	<input type="radio"/>	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フート BFT : フートボードメジュラー(木材)	
71	共通部2	合計貨物容積 (ネット)	10			ACL情報の総貨物容積(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
72	共通部2	容積単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フート BFT : フートボードメジュラー(木材)	
73	共通部2	輸出統計品目・代表番号	6			「統計品目番号」が複数ある場合は、代表の「統計品目番号」6桁もしくは4桁で入力する。 注：仕向国あるいは経由国の規定により6桁を超えるHSコードや複数のHSコードの記載が義務付けられている場合は、ブッキング船会社・NVOCCが指定する欄に入力願います。	
74	共通部2	TOTAL IN WORDS	70	<input type="radio"/>		総個数を英文で入力する。(例：THREE UNITS)	
75	共通部2	運賃支払地コード	5		国連LOCODE	海上運賃の支払地を入力する。(コレクトの場合で、揚地・荷渡地と同一の場合は不要) 国連LOCODEの割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
76	共通部2	運賃支払地名	30			海上運賃の支払地名を入力する。 項番75【運賃支払地コード】に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	
77	共通部2	運賃支払コード	1	<input type="radio"/>	UN/EDIFACT コード(4237)	海上運賃の支払コードを入力する。 P : PREPAID(前払い) C : COLLECT(後払い)	
78	共通部2	B/L発行地コード	5	<input type="radio"/>	国連LOCODE	国連LOCODEの割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
79	共通部2	B/L発行地名	30			B/L面上に表示する「発行地名」を入力する。 項番78【B/L発行地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	
80	共通部2	ファクシミリ番号	14			ブッキング船会社、NVOCCが本欄に入力した宛先にB/L情報のファックスサービスを行っている場合には、「送信先のファックス番号」を入力する。スペース、ハイフン、スラッシュ等の記号は入力せず、左詰めで市外局番から番号のみ入力する。 注：ファックスサービスの詳細については、各ブッキング船会社、各NVOCCの個別指示事項を確認願います。	

ACL02 入力項目表						船会社別個別指示事項	
共通指示事項						日本郵船	
項目番号	画面	項目名	桁数	B/Lに必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NYKS
81	共通部2	荷主連絡先メールアドレス	70			システムの仕様上、小文字の入力は不可。 注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	不要
82	共通部2	インボイス番号	35			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	不要
83	共通部2	荷主セクションコード	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	不要
84	共通部2	荷主リファレンスナンバー	35			注：本項目を利用する場合は、個別指示事項を確認願います。	不要
85	共通部2	荷主伝送先コード	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	不要
86	共通部2	Order No.	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	不要 (B/L面上に記載が必要な場合は品名欄に入力)
87	共通部2	L/C No.	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	不要 (B/L面上に記載が必要な場合は品名欄に入力)
88	共通部2	貨物種類コード	3			(1) 左詰めで入力 (2) 複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入力 (冷凍危険品の場合の例：23) 1：普通貨物の場合 2：冷凍貨物の場合 3：危険品の場合 4：裸自動車の場合 5：液状貨物の場合 6：生動物の場合 7：撤貨の場合 8：郵便の場合 9：その他の貨物の場合	
89	共通部2	記事	350			(1)複数のブッキング番号に対して1件のACLを登録する場合は、代表のブッキング番号1件は項目4【ブッキング番号】欄に入力し、残りのブッキング番号は本欄に入力する。 (2)項目33【積載予定船舶コード】欄に「9999」を入力した場合は、本欄に本船名を入力する。 (3)B/L作成及び発行に関して船社に別段の指示が必要な場合は、本欄を利用する。	B/Lデータ上の特殊対応や B/L発行業務に関する指示があれば、 英文で入力お願いします。 (例) NON-NEGO COPY AS ARR.3 / AGENT STAMP / BL ONLY,SO ONLY / BL FILE ATTACH
90	共通部3	輸出管理番号	35			(1)ACL11(ACL情報登録呼出し)業務で輸出管理番号の呼出しを行った場合は本項目に輸出管理番号が表示される。 (2)輸出管理番号を入力する。(任意入力項目)	
91	共通部3	取消表示識別	1			既に本業務が行われている輸出管理番号との関連付けを取り消したい場合に入力する。 3：取消表示 (項目2【処理区分コード】で「5：訂正」を選択した場合のみ 入力可能)	
92	共通部4	記号番号	700	○		名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注：入力できない文字(日本語等)がある場合を除き、記号番号はATTACHED SHEETではなく本欄に入力願います。	
93	繰返部	車台番号	20			完成車の場合は「VIN NO.」を入力する。(VIN NO.でない場合は、CHASSIS NO., FRAME NO.等を入力する) 本欄に入力した情報をB/L面上に表示する場合は項目22【車台番号等表示有無識別】欄に「1」を入力する。 1件のB/Lで車台番号が401台以上ある場合は車台番号(VIN)の入力方法を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	
94	繰返部	エンジン番号	20			「ENGINE NO.」を送信する必要がある場合は入力する。	

(7) ACL02業務入力画面 (プランクフォーム版)

共通部 1

共通部 1	共通部 2	共通部 3	共通部 4	繰返部
<p>処理区分 * [2] (8 : 仮登録 7 : 仮登録訂正 9 : 新規登録 5 : 訂正 1 : 取消し)</p> <p>船会社 * [3] ブッキング番号 * [4] - [5]</p> <p>マスターB/L番号 [6] 送信総件数 [7]</p> <p>通知先 1 [8] 2 [9] 3 [10] 4 [11]</p> <p>荷送人 [24] - [25]</p> <p>荷送人名 [26]</p> <p>住所・ [27]</p> <p>電話番号 [28]</p> <p>荷受人 [29]</p> <p>荷受人名 [30]</p> <p>住所・ [31]</p> <p>電話番号 [32]</p> <p>着荷通知先 1 [33] - [34]</p> <p>着荷通知先名 [35] - [36]</p> <p>着荷通知先 2 [37] - [38]</p> <p>最終仕向地 [39] - [40]</p> <p>海貨業者 [12] - [13]</p> <p>担当者名 [14]</p> <p>担当者電話番号 [15]</p> <p>B/L発行枚数 [16]</p> <p>WAY BILL [17] Received [18] FREIGHT AS ARRANGED [19]</p> <p>AGENT印 [20] ドキュメント [21] 別LIST [22] 車台番号等表示有無 [23]</p> <p>希望 [24] 有り [25]</p> <p>社内整理番号 [26]</p> <p>着荷通知先名 [27]</p> <p>住所・ [28]</p> <p>電話番号 [29]</p>				

(7) ACL02業務入力画面 (ブランクフォーム版)

共通部 2

共通部 1	共通部 2	共通部 3	共通部 4	繰返部	
-------	-------	-------	-------	-----	--

品名 1

41									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

統計品目番号 42 - -

長さ (L) 43 幅 (W) 44 高さ (H) 45 LWH記載有無 56
個数 47 荷姿 48 - 49

A M S 内個数 1 50 レベル 51 荷姿 52 - 53
2 54 レベル 55 荷姿 56 -
3 56 レベル 57 荷姿 58 -
4 58 レベル 59 荷姿 60 -
5 60 レベル 61 荷姿 62 -
6 62 レベル 63 荷姿 64 -
7 64 レベル 65 荷姿 66 -
8 66 レベル 67 荷姿 68 -
9 68 レベル 69 荷姿 70 -
10 70 レベル 71 荷姿 72 -

グロス重量 54 - 55 ネット重量 56 - 57
グロス容積 58 - 59 ネット容積 60 - 61

合計 個数 62
グロス重量 65 - 66 ▼
グロス容積 69 - 70 ▼

荷姿 63 - 64
ネット重量 67 - 68 ▼
ネット容積 71 - 72 ▼

統計品目・代表番号 73 -

TOTAL IN WORDS 74

運賃支払地 1 75 - 76 - 77 ▼
2 78 - 79

B/L 発行地 78 - 79

FAX番号 1 80 2 81 3 82

荷主連絡先 1 83
メールアドレス 2 84
3 85

インボイス番号 82
Ref No. 84
Order No. 86

荷主セクションコード 83
荷主伝送先コード 85
L/C No. 87

貨物種類 88

記事 89

(7) ACL02業務入力画面（ブランクフォーム版）

共通部 3

共通部 1	共通部 2	共通部 3	共通部 4	繰返部	
-------	-------	-------	-------	-----	--

輸出管理番号

1	90	91	2		<input type="checkbox"/>
3			4		<input type="checkbox"/>
5			6		<input type="checkbox"/>
7			8		<input type="checkbox"/>
9			10		<input type="checkbox"/>
11			12		<input type="checkbox"/>
13			14		<input type="checkbox"/>
15			16		<input type="checkbox"/>
17			18		<input type="checkbox"/>
19			20		<input type="checkbox"/>
21			22		<input type="checkbox"/>
23			24		<input type="checkbox"/>
25			26		<input type="checkbox"/>
27			28		<input type="checkbox"/>
29			30		<input type="checkbox"/>
31			32		<input type="checkbox"/>
33			34		<input type="checkbox"/>
35			36		<input type="checkbox"/>
37			38		<input type="checkbox"/>
39			40		<input type="checkbox"/>
41			42		<input type="checkbox"/>
43			44		<input type="checkbox"/>
45			46		<input type="checkbox"/>
47			48		<input type="checkbox"/>
49			50		<input type="checkbox"/>

(7) ACL02業務入力画面（ブランクフォーム版）

共通部 4

共通部 1	共通部 2	共通部 3	共通部 4	繰返部
記号番号		*		
1		92		
2				
17				
18				

(7) ACL02業務入力画面 (プランクフォーム版)

繰返部

共通部 1	共通部 2	共通部 3	共通部 4	繰返部
				1 / 5
<input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/> <input type="button" value="▶"/>				
車台番号		エンジン番号		
001	93	94		
003				
005				
007				
009				
011				
013				
015				
017				
019				
021				
023				
025				
027				
029				
031				
033				
035				
037				
039				
041				
043				
045				
047				
049				
051				
053				
055				
057				
059				
061				
063				
065				
067				
069				
071				
073				
075				
077				
079				
車台番号		エンジン番号		
002				
004				
006				
008				
010				
012				
014				
016				
018				
020				
022				
024				
026				
028				
030				
032				
034				
036				
038				
040				
042				
044				
046				
048				
050				
052				
054				
056				
058				
060				
062				
064				
066				
068				
070				
072				
074				
076				
078				
080				

(6) ACL02業務入力注意事項 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例

項目番25【荷送人名】、項目番26【荷送人住所・電話番号】

[入力項目表](#)

[TOPへ戻る](#)

項目番28【荷受人名】、項目番29【荷受人住所・電話番号】

項目番31【着荷通知先名】、項目番32【着荷通知先住所・電話番号】

実際の名称
行数 1 NACCS CORPORATION
2 (スペース)

○よい入力例

✖悪い入力例

1	NACCS CORPORATION
2	

NACCS CORPORATION

実際の住所・電話番号
行数 1 1-2-3 HAMAMATSUCHO MINATO-KU
2 TOKYO 1050013 TEL:3 0001234
3 FAX:3 0003456
4 (スペース)
5 (スペース)

1	1-2-3 HAMAMATSUCHO MINATO-KU
2	TOKYO 1050013 TEL:3 0001234
3	FAX:3 0003456
4	
5	

1-2-3 HAMAMATSUCHO MINATO-KU
TOKYO 1050013 TEL:3 0001234
FAX:3 0003456

品名の先頭行をスペースにすると受信者側で受信できないケースがあるので、先頭行は必ず入力する

項目番92【記号番号】

実際のマーク
行数 16 BASIC DRWER
17 CASE MARK 1-303
18 CD RECODER
19 (スペース)
20 CR300

○よい入力例

✖悪い入力例

16	BASIC DRWER
17	CASE MARK 1-303
18	CD RECODER
19	
20	CR300

BASIC DRWER
CASE MARK 1-303
CD RECODER

行数 1 (スペース)
2 CASE MARK 303-343
3 (スペース)
4 ELECTRONIC PARTS
5 CASE MARK 344-346
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1	CASE MARK 303-343
2	
3	ELECTRONIC PARTS
4	CASE MARK 344-346
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

CASE MARK 303-343
ELECTRONIC PARTS

マークとマークの行間を1行空けたい場合は、任意にスペースキー（35文字）を入れ、一行空けた状態にする

(6) ACL02業務 入力注意事項 船卸港名等の入力例

項目番号36【積出港名】、項目番号38【船卸港名】、項目番号40【最終仕向地名】

[入力項目表](#)
[TOPへ戻る](#)

船卸港等地名が30桁を超える場合

B/L表示例（船卸港等が30桁を超える）

船卸港 PASIR GUDANG, JOHOR**

品名 1 **(JOHOR PORT), MALAYSIA

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
(INVOICE NO.CD-S-968)

入力例

船卸港 MYPGU - PASIR GUDANG, JOHOR**

品名 **(JOHOR PORT), MALAYSIA

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
(INVOICE NO. CD-S-968)

(6) ACL02業務入力注意事項 品名・個数の入力例

項目番号41【品名】、項目番号47【個数】、項目番号48【荷姿コード】、項目番号49【荷姿名】

[入力項目表](#)

[TOPへ戻る](#)

項目番号50【内個数(AMS)】～項目番号53【荷姿名(AMS)】

複数品目/複数荷姿がある場合

B/L表示の例

品名1 NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

108 PACKAGES (53 PLTS (20 CTNS & 100 BOXES) & 55 CTNS)

品名2 AIR BAG MODULES

16 PACKAGES (8 PLTS (20 CTNS) & 8 CTNS)

品名3 ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC

1PALLET (1 CARTON)

入力例 (外装個数が複数存在するケース)

【品名 1】

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES			
SPEARE PARTS FOR AUTO MOBILE (INVOICE NO:CD-S-968)			

個数 荷姿 -

AMS個数

1	<input type="text" value="53"/>	レベル <input type="text" value="1"/>	荷姿 <input type="text" value="PP"/> - <input type="text" value="PALLETS"/>
2	<input type="text" value="20"/>	レベル <input type="text" value="2"/>	荷姿 <input type="text" value="CT"/> - <input type="text" value="CARTONS"/>
3	<input type="text" value="100"/>	レベル <input type="text" value="2"/>	荷姿 <input type="text" value="BX"/> - <input type="text" value="BOXES"/>
4	<input type="text" value="55"/>	レベル <input type="text" value="1"/>	荷姿 <input type="text" value="CT"/> - <input type="text" value="CARTONS"/>
~	~	~	~
10	<input type="text" value=""/>	レベル <input type="text" value=""/>	荷姿 <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/>

内個数のレベルの入力方法

【品名 2】

AIR BAG MODULES			
-----------------	--	--	--

個数 荷姿 -

AMS個数

1	<input type="text" value="8"/>	レベル <input type="text" value="1"/>	荷姿 <input type="text" value="PP"/> - <input type="text" value="PALLETS"/>
2	<input type="text" value="20"/>	レベル <input type="text" value="2"/>	荷姿 <input type="text" value="CT"/> - <input type="text" value="CARTONS"/>
3	<input type="text" value="8"/>	レベル <input type="text" value="1"/>	荷姿 <input type="text" value="CT"/> - <input type="text" value="CARTONS"/>
~	~	~	~
10	<input type="text" value=""/>	レベル <input type="text" value=""/>	荷姿 <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/>

入力例 (外装個数が1つのケース)

【品名 3】

ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC			
----------------------------------	--	--	--

個数 荷姿 -

AMS個数

1	<input type="text" value="1"/>	レベル <input type="text" value="1"/>	荷姿 <input type="text" value="CT"/> - <input type="text" value="CARTON"/>
2	<input type="text" value=""/>	レベル <input type="text" value=""/>	荷姿 <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/>
3	<input type="text" value=""/>	レベル <input type="text" value=""/>	荷姿 <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/>
~	~	~	~
10	<input type="text" value=""/>	レベル <input type="text" value=""/>	荷姿 <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/>

(6) ACL02業務入力注意事項 車台番号(VIN)の入力方法 (複数ACL情報での分割記載)

項目番号【車台番号】、項目番号【エンジン番号】

[入力項目表](#)
[TOPへ戻る](#)

1件のブッキングで1件のB/Lの場合 VIN : 50台

ブッキング番号	枝番	総数	PKG/WT/M3	VIN
N A C C S 0 0 0 0 1 [] [] [] []	[]	[]	50 UT	50

1件のブッキングで2件のB/Lの場合 VIN : 50/30台

ブッキング番号	枝番	総数	PKG/WT/M3	VIN
N A C C S 0 0 0 0 1 [] [] [] []	01	2	50 UT	50
N A C C S 0 0 0 0 1 [] [] [] []	02	2	30 UT	30

1件のB/Lで、VINコード情報を401台以上有する場合の対応

(ACL02繰返部の車体番号欄は400台分までしかない)

1件のACL02情報ではVINコードが400台分までの登録が可能である為、401台以上のケースでは残る部分が登録できない。従い、本来なら1件のACL情報の作成で済むケースでも、VINコードが401台以上のケースでは以下の要領でACL情報を複数件作成した上で、船会社へ送信していただく事とします。

- 1) 本運用については、1つのブッキングで401台以上のVINコード情報を持つACLの送受信時の時のみに適用する。
- 2) 親・子のACL情報にはブッキング番号+枝番を必ず入力する事とする。
- 3) 親ACL情報には、枝番として【70】を入力する。(注1)
子ACL情報には、枝番にその件数に応じて、【71~99】までを使用する。
- 4) 場合によっては、各社社内システム等の運用上やむを得ず、VINコードを400台未満で複数に分割した上で船会社に送信してくるケースが想定されるが、船会社として、そうしたケースでのACL受信を受諾する事とする。(注2)
- 5) PKG(台数) / Weight / M3は親となる(つまりB/Lとなる) ACL情報にのみ入力する。
- 6) 親(B/LになるACL情報)の件数が複数の場合は後続の【運用例2】を参照のこと。

注1 VINが401台以上を有する情報へ枝番を付加するため、運用上の専用アロケーションを70~99とする。
他のケースではこの番号は使用しない運用とする。

注2 親200台+子200台+子100台 というケースがあるものと想定。
トータル500台だと、通常親+子1件の計2件で済む。

【運用例1】

1件のブッキングで1件のB/Lの場合 (VIN: 総合計900台)

ブッキング番号	枝番	総数	PKG/WT/M3	VIN
親 N A C C S 0 0 0 0 1 [] [] [] []	70	3	900 UNITS	1 ~ 400
子 N A C C S 0 0 0 0 1 [] [] [] []	71	3	NULL	401 ~ 800
子 N A C C S 0 0 0 0 1 [] [] [] []	72	3	NULL	801 ~ 900

【運用例2】

1件のブッキングで複数のB/L(3件)の場合 VINが、1件目：500台 2件目：900台 3件目：200台とした場合 (VIN: 総合計1600台)

1件のブッキングで複数のB/L(3件)を発行する場合、先ず親ACLのブッキング番号末尾に【A~Z】の昇順にて付番していく。その後は、前述の【運用例1】の要領に従い、子ACL情報を作成していく。

ブッキング番号	枝番	総数	PKG/WT/M3	VIN
1件目：1B/L=VIN 500台分の情報 親 A N A C C S 0 0 0 0 1 A [] [] []	70	2	500 UNITS	1 ~ 400
子 A N A C C S 0 0 0 0 1 A [] [] []	71	2	NULL	401 ~ 500
2件目：1B/L=VIN 900台分の情報 親 B N A C C S 0 0 0 0 1 B [] [] []	70	3	900 UNITS	501 ~ 900

(6) ACL02業務入力注意事項 車台番号(VIN)の入力方法 (複数ACL情報での分割記載)

子B [N|A|C|C|S|0|0|0|0|1|**B**| | | | |] [71] [3] [NULL] [901] ~ [1300]
子B [N|A|C|C|S|0|0|0|0|1|**B**| | | | |] [72] [3] [NULL] [1301] ~ [1400]
親C 3件目：1 B/L=VIN 200台分の情報
親C [N|A|C|C|S|0|0|0|0|1|**C**| | | | |] [| | | | |] [| | | | |] [200 UNITS] [1401] ~ [1600]