

業務名 (業務コード)		輸出貨物情報登録 (ECR)															
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件						コード	入力条件/形式		
								新規登録			訂正					貨物情報の削除	
1		入力共通項目		an	398			M				M					
2		処理区分コード	KND	an	1			M				M					9 : 新規登録 5 : 訂正 1 : 貨物情報の削除
3		N-S/I 番号	SIB	an	35			C			X			-			S/I 情報が登録されている場合は、N-S/I 番号を入力
4		輸出管理番号	CGO	an	35			X			M			M			
5		輸出者コード	EDC	an	17			C			C			-			輸出入者コード 法人番号 (1) 無符号輸出者の場合は、入力不要 (2) 輸出者名に入力がない場合は、必須入力
6		輸出者名	EDN	an	70			C			C			-			(1) 無符号輸出者の場合または、国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合は、必須入力 (2) 有符号輸出者の場合 (国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合を除く) は、入力不可
7		申告予定者コード	CBC	an	5			C			C			-			利用者コード (1) 申告者を指定する場合に限り申告予定者をコードで入力 (2) 入力がない場合は、入力者を申告予定者とする (3) 入力者が海貨業の場合は、必須入力
8		品名	CMD	an	70			M			M			-			
9		総個数	GPS	n	8			M			M			-			(1) 小数点以下入力不可 (2) 入力された総個数 ≥ 搬入予定個数の合計であること
10		個数単位コード	PUT	an	3			M			M			-			包装種類コード (UN/ECE 勧告 第 21 号・英字)
11		総重量	GWT	n	10			M			M			-			(1) 整数部 6 桁、小数部 3 桁で入力 (2) 入力された総重量 ≥ 搬入予定重量の合計であること
12		重量単位コード	WUT	an	3			M			M			-			数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字) KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド
13		総容積	GVL	n	10			C			C			-			(1) 整数部 6 桁、小数部 3 桁で入力 (2) 入力された総容積 ≥ 搬入予定容積の合計であること
14		容積単位コード	VUT	an	3			M			M			-			数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字) MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フット BFT : フットボードメジャー (木材)
15		船会社コード	SCA	an	4			C			C			-			NACCS 用船会社 コード (1) ブッキング船会社名をコードで入力 (2) 本船扱い予定の貨物の場合は、必須入力
16		積載予定船舶コード	SEN	an	9			C			C			-			コールサイン (1) 船舶コードが不明な場合は「9999」を入力 (2) 特定輸出貨物の場合で、搬入予定先コードに本船扱いの自 社施設が入力された場合は、必須入力
17		積載予定船舶名	SNM	an	35			C			C			-			積載予定船舶コードがコード化されていない船舶の場合は、積載 予定船舶名を必須入力
18		航海番号	VOY	an	10			C			C			-			
19		入港年月日	IDT	n	8			C			C			-			
20		積出港コード	LPR	an	5			C			C			-			国連 LOCODE (1) 洋上貨物の場合は、「JPZZZ」を入力 (2) 特定輸出貨物の場合で、搬入予定先コードに本船扱いの自 社施設が入力された場合は、必須入力
21		出港予定年月日	DDT	n	8			C			C			-			(1) 洋上貨物の場合は、入力不可 (2) 出港予定年月日 ≥ システム年月日
22		船卸港コード	DPR	an	5			C			C			-			国連 LOCODE (1) 港湾調査の報告義務者は、最終船卸港をコードで入力 (2) (1) において、コンテナ貨物のうち最終船卸港まで同一 船舶で運送されずに、途中港で積み替えされる場合は、積み替え された最初の港のコードを記事欄に入力
23		荷受形態コード	RCV	an	2			M			M			-			荷受形態をコードで入力 51 : CY 荷受の場合 52 : CFS 荷受の場合 53 : DOOR 荷受の場合 54 : Direct (Breakbulk) 荷受の場合 55 : CY & CFS 荷受の場合 OT : 上記以外の場合

業務名 (業務コード)		輸出貨物情報登録 (ECR)												コード	入力条件/形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件										
								新規登録			訂正					貨物情報の削除		
24		荷渡形態コード	DLV	an	2			C				C						荷渡形態をコードで入力 51:CY荷渡の場合 52:CFS荷渡の場合 53:DOOR荷渡の場合 54:Direct(Breakbulk)荷渡の場合 55:CY&CFS荷渡の場合 OT:上記以外の場合
25		社内整理番号	REF	an	20			C				C						
26		荷主セクションコード	SEC	an	20			C				C						
27		荷主リファレンスナンバー	RNO	an	35			C				C						
28		記事	NTE	j	140			C				C						搬入予定先に通知したい情報がある場合に入力 (1) 港湾調査の報告義務者は、コンテナ貨物のうち最終船卸港まで同一船舶で運送されず、途中港で積み替えされる場合、積み替えされた最初の港のコード(国連LOCODE:5桁)を入力 (2) (1)に該当する場合、上記コードの前にタグ「T/S:」を記入し、コードは半角英文字で入力(例えば、T/S:KRPUS) (3) 搬入予定先に通知したい情報がある場合、上記コードの後に半角スペースを入力し、以降に入力
29		最終仕向地コード	DST	an	5			M				M						国連LOCODE (1) 日本以外の国名コードを入力 (2) 国名コード「ZZ」、「ZY」は入力不可
30		ブッキング番号	BOK	an	16			C				C						
31		危険貨物等コード	SPC	an	3			C				C						危険貨物等コード
32		貨物識別	CGS	an	1			C				C						(1) 洋上貨物の場合は、入力不可 (2) 「T」を入力する場合は、以下のいずれかを満たすこと ①輸出者コードに、特定輸出申告実施可能な輸出者が入力されている ②入力された申告予定者コード(入力がない場合は入力者)が、認定通関業者である ③輸出者コードに、特定製造貨物輸出申告実施可能な輸出者が入力されている R:未通関積戻し貨物 T:特定輸出貨物、特定委託輸出貨物または特定製造貨物
33	5	搬入予定先コード	ARR	an	5			M				M						保税地域コード (1) 1輸出管理番号に対して同一の搬入予定先の入力は不可 (2) 複数の搬入予定先を入力した場合は、同一税関内の保税地域コードであること (3) 特定輸出貨物、特定委託輸出貨物または特定製造貨物の場合は、本船・ふ中扱いまたは、洋上貨物に係る搬入予定先の入力は不可。ただし、自社施設の場合は除く (4) 入力された搬入予定先コードが本船・ふ中扱いまたは、洋上貨物の場合は、複数の搬入予定先の入力は不可 (5) 入力された搬入予定先コードが自社施設の場合は、特定輸出貨物であること (6) 入力された搬入予定先コードが自社施設の場合は、輸出者コードに自社施設を管理する輸出者が入力されていること(輸出者コードの先頭8桁または13桁が一致すること)
34	*	搬入予定年月日	ADT	n	8			M				M						システム日≤搬入予定日≤システム日+13日であること
35	*	経由地コード	VIA	an	5			C				C						保税地域コード バンニング場所が通関場所と異なる場合に、当該バンニング場所をコードで入力
36	*	搬入予定個数	APS	n	8			M				M						(1) 総個数≥搬入予定個数の合計であること (2) 小数点以下入力不可 (3) 本船・ふ中扱いまたは洋上貨物の場合は、総個数と一致していること
37	*	搬入予定重量	AWT	n	10			M				M						(1) 整数部6桁、小数部3桁で入力 (2) 総重量≥搬入予定重量の合計であること (3) 本船・ふ中扱いまたは洋上貨物の場合は、総重量と一致していること
38	*	搬入予定容積	AVL	n	10			C				C						(1) 整数部6桁、小数部3桁で入力 (2) 総容積≥搬入予定容積の合計であること (3) 本船・ふ中扱いまたは洋上貨物の場合は、総容積と一致していること
39	*	記号番号	MRK	an	140			M				M						
40	*	入庫管理番号	I__	an	10	15		C				C						
41	*	搬入個数	P__	n	8	*		M				M						