

ACL01 入力の注意点

- ・ ACL01 入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。
- ・ 但し、船会社・NVOCCからの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先します。
- ・ 画面番号の数字をクリックすると入力画面レイアウトにジャンプします。

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			Namsung / Dong Young
画面番号	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NSSL / PCSL
1		入力共通項目	-	-	-	-	-
2	共通部 1	処理区分コード	1	○		8：仮登録（船会社・通知先には送信されません） 9：新規登録 7：仮登録訂正（仮登録情報の船舶情報（積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号）を含む訂正が可能） 5：訂正(ACL11 業務で呼び出した上で訂正) 1：取消し(ACL11 業務で呼び出した上で取消し)	「9：新規登録」のみ対応しております。 訂正/取消しは基本 FAX での対応となっております。 訂正箇所が多く FAX 対応が難しい場合は、一度直接ご連絡ください。
3	共通部 1	船会社コード	4	○	NACCS 用船会社 コード NVOCC コード	(1)ブックング先が船会社の場合には、「NACCS 用船会社コード」を入力する。 (2) ブックング先が NVOCC の場合には、「NVOCC コード」を入力する。なお、ブックング先である NVOCC が「NACCS 用船会社コード」を有している場合には、その NVOCC の「NACCS 用船会社コード」を入力する。 (3) ブックング船会社・NVOCC に送信せず通知先コード欄で指定した宛先のみ送信する場合は、本欄には「9999」を入力する。	南星海運(NAMSUNG) : NSSL 東映海運(PEGASUS/DONG YOUNG) : PCSL
4	共通部 1	ブックング番号	16	○		ブックング船会社、NVOCC が払出したブックング番号を正確に入力する。 複数のブックング番号に対して 1 件の ACL 情報を送信する場合は、代表のブックング番号 1 件を本欄に入れ、残りのブックング番号は項番 93【記事】欄に入力する。	・0(ゼロ)と0(オー) ・1(イチ)と1(アイ) などの入力誤りご注意ください。
5	共通部 1	ブックング番号 枝番	2			(1)1 ブックング番号に対して、複数の ACL 情報を送信する場合には、入力者が枝番を任意に採番の上入力する。 (2) 01~99 を入力する。 注：100 件以上ある場合の送信方法は、事前にブックング船会社・NVOCC に確認願います。	ひとつの Booking に対し複数の B/L を送信する場合は、項番 7 に総件数を入力し、こちらには採番を入力してください。
6	共通部 1	マスターB/L 番号	35			事前に船会社から B/L 番号を通知されている場合のみ、そのマスターB/L 番号を入力可能。	対応しておりません。
7	共通部 1	送信総件数	2			1 ブックング番号に対して、複数の ACL 情報を送信する場合には、当該データを含めた ACL 情報の総件数を入力する。 項番 5【ブックング番号枝番】欄に「01」以上を入力した場合は必須入力。 注：枝番なしで ACL 情報を送信した後、同じブックング番号に枝番を付して ACL 情報を追加送信する場合の「送信総件数」の入力方法についてはブックング船会社・NVOCC に確認願います。	1 つの Booking に対し複数の B/L データを送信する場合は、件数を入力してください。
8	共通部 1	通知先コード (CY・CFS)	5		保税地域コード	貨物の搬入先の保税地域コードを入力する。	
9	共通部 1	通知先コード (1)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブックング船会社・NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	
10	共通部 1	通知先コード (2)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブックング船会社・NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	貨物搬入先の利用者コードを入力してください。 弊社ホームページでご確認ください。
11	共通部 1	通知先コード (3)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブックング船会社・NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2)ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	
12	共通部 1	海貨業者コード	5		利用者コード	当該 ACL 情報の送信(入力)者が海貨業者の場合、その「利用者コード」を入力する。	
13	共通部 1	海貨業者名	70			送信(入力)者が海貨業者であるか否かに係らず、会社名を入力する。	必ずご入力ください。

ACL01 入力項目表				共通指示事項			船会社別個別指示事項 Namsung / Dong Young
画面 番号	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NSSL / PCSL
14	共通部 1	担当者名	70			送信(入力)者の部課、氏名を入力する。	必ずご入力ください。 中国向け貨物時 のみ、必須情報となる【Shipperの担当者名】のご入力に本項目を代替としてご利用いただけます。桁数不足などによりご利用が難しい場合は、記事欄をご利用ください。 ※「荷主セクションコード」への【CIK/LEI/法人番号(9999)等】入力有無で判断しますため、通常の担当者名としてご利用頂いても問題ありません。
15	共通部 1	担当者電話番号	35			送信(入力)者の電話番号を入力する。	必ずご入力ください。 中国向け貨物時 のみ、必須情報となる【Shipperの電話番号】のご入力に本項目を代替としてご利用いただけます。桁数不足などによりご利用が難しい場合は、記事欄をご利用ください。 ※「荷主セクションコード」への【CIK/LEI/法人番号(9999)等】入力有無で判断しますため、通常の担当者電話番号としてご利用頂いても問題ありません。
16	共通部 1	B/L 発行枚数	2	○		オリジナル B/L の希望発行枚数を入力する。	3 or 1 必ずご入力ください。 WAY BILL ご希望時必ず 1 をご入力ください。
17	共通部 1	WAY BILL 希望識別	1			WAY BILL での発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「WAY BILL」の文言は不要。 (BODY 欄に「WAY BILL」との文言表示が必要な場合は任意で項番 48【品名】欄に入力する)	品名欄にも WAY BILL とご入力下さい
18	共通部 1	Received ドキュメント 希望識別	1			Received B/L での発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「Received B/L」の文言は不要。 (BODY 欄に「Received B/L」との文言表示が必要な場合は任意で項番 48【品名】欄に入力する)	対応しておりません。
19	共通部 1	FREIGHT AS ARRANGED	1			「Freight As Arranged」(運賃非表示)の B/L 発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「Freight As Arranged」の文言は不要。(BODY 欄に「Freight As Arranged」との文言表示が必要な場合は任意で項番 48【品名】欄に入力する)	ご希望時、B/L 面上へ「AS ARRANGED」文言が出力されます。
20	共通部 1	AGENT 印 希望識別	1			B/L 面上に「AGENT 名」、住所等の押印又は表示を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「AGENT」等の文言は不要。	対応しておりません。
21	共通部 1	別 LIST 有り識別	1			アタッチシート等(ハードコピー)、別途 B/L に添付する書類が存在する場合は、「1」を入力する。	対応しておりません。 アタッチシートがある場合は、ブッキング番号を明記し、担当代理店へメールまたは FAX にてご送信ください。
22	共通部 2	社内整理番号	20			送信者の参照用に社内整理番号等を入力する。 注：原則として船会社、NVOCC では本欄への対応はしていません。	
23	共通部 1	荷送人コード	17		輸出入者コード 法人番号	SHIPPER の「輸出入者コード」または「法人番号」を入力する。	
24	共通部 1	荷送人名	70	○		B/L 面上に表示する SHIPPER の名称を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	50 桁以内でご入力下さい。 それ以上の入力が必要な場合は、住所・電話番号欄先頭へのご入力をお願いします。
25	共通部 1	荷送人住所・電話番号	175	○		B/L 面上に表示する SHIPPER の住所・電話番号を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	(1) スペースを含め 150 桁以内でのご入力をお願いします。 不足する場合は品名欄をご利用ください。 (2) 改行(行間の折り返し)には対応しておりません。連続したスペース入力については、B/L 面上ではすべてスペース 1 つの区切りとなります。
26	共通部 1	荷受人コード	17		輸出入者コード 法人番号		
27	共通部 1	荷受人名	70	○		B/L 面上に表示する CONSIGNEE の名称を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	50 桁以内でご入力下さい。 それ以上の入力が必要な場合は住所・電話番号欄先頭へのご入力をお願いします。
28	共通部 1	荷受人住所・電話番号	175	○		B/L 面上に表示する CONSIGNEE の住所・電話番号を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAX などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	(1) 150 桁以内でのご入力をお願いします。 (2) 改行(行間の折り返し)は、B/L 出力上対応しておりません。連続したスペース入力については、B/L 面上ではすべてスペース 1 つの区切りとなります。
29	共通部 1	着荷通知先コード	17		輸出入者コード 法人番号		
30	共通部 1	着荷通知先名	70	○		B/L 面上に表示する NOTIFY PARTY の名称を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	50 桁以内でご入力下さい。 それ以上の入力が必要な場合は住所・電話番号欄先頭へのご入力をお願いします。 ※「着荷通知先 2」は B/L 上の出力箇所が無いためご使用できません。ご希望の場合は品名欄へご入力ください。

ACL01				共通指示事項			船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			Namsung / Dong Young
画面番号	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NSSL / PCSL
31	共通部 1	着荷通知先住所・電話番号	175	○		B/L 面上に表示する NOTIFY PARTY の住所・住所電話番号を入力する。 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注: 仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAX などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	(1) 150 桁以内でのご入力をお願いします。 (2) 改行 (行間の折り返し) は、B/L 出力上対応しておりません。連続したスペース入力については、B/L 面上ではすべてスペース 1 つの区切りとなります。 ※「着荷通知先 2」については B/L 上の出力箇所が無いため、品名欄への追記となります。
32	共通部 1	積載予定船舶コード	9	○	コールサイン	本船コールサインの登録が無い場合は、コード:「9999」を入力。その際、項番 93【記事】欄に本船名も併せて入力する。	
33	共通部 1	航海番号	10	○		ブッキング船会社、NVOCC が指定する「VOYAGE 番号」を入力する。	DIRECTION(アルファベット)までご入力ください
34	共通部 1	荷受地コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	Booking 内容と相違の無いようお願いいたします。
35	共通部 1	荷受地名	30			B/L 面上に表示する「荷受地名」を入力する。 (1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 34【荷受地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	・スペースを含め 30 桁以内で 必ずご入力ください 。未設定時の場合、NACCS の自動設定内容が B/L に出力されますので予めご了承ください。 ・末尾には形態名称が B/L 上に記載されません。
36	共通部 1	荷受形態コード	2	○		荷受形態コードを入力する。 51: CY 荷受 52: CFS 荷受 53: DOOR 荷受 54: Direct(Breakbulk)荷受 55: CY&CFS 荷受 OT: 上記以外	51 または 52 をご設定ください。 (53、54、55、OT は対応しておりません)
37	共通部 1	荷受形態名	16			項番 36【荷受形態コード】欄に「OT: 上記以外」を入力した場合、該当する荷受形態名を入力する。	
38	共通部 1	積出港コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	Booking 内容と相違の無いようお願いいたします。
39	共通部 1	積出港名	35			B/L 面上に表示する「積出港名」を入力する。 (1) 35 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 38【積出港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	スペースを含め 30 桁以内で 必ずご入力ください 。未設定時の場合、NACCS の自動設定内容が B/L に出力されますので予めご了承ください。
40	共通部 1	船卸港コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	
41	共通部 1	船卸港名	30			B/L 面上に表示する「船卸港名」を入力する。(例: HAMBURG) (1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 40【船卸港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	スペースを含め 30 桁以内で 必ずご入力ください 。未設定時の場合、NACCS の自動設定内容が B/L に出力されますので予めご了承ください。
42	共通部 1	荷渡地コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	
43	共通部 1	荷渡地名	30			B/L 面上に表示する地名を入力する。 (1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 42【荷渡地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	・スペースを含め 30 桁以内で 必ずご入力ください 。未設定時の場合、NACCS の自動設定内容が B/L に出力されますので予めご了承ください。 ・末尾には形態名称が B/L 上に記載されます
44	共通部 1	荷渡形態コード	2	○		荷渡形態コードを入力する。 51: CY 荷渡 52: CFS 荷渡 53: DOOR 荷渡 54: Direct(Breakbulk)荷渡 55: CY&CFS 荷渡 OT: 上記以外	51 または 52 をご設定ください。 (53、54、55、OT は非対応です)
45	共通部 1	荷渡形態名	16			項番 44【荷渡形態コード】欄に「OT: 上記以外」を入力した場合、該当する荷渡形態名を入力する。	Booking 内容と相違の無いようお願いいたします。
46	共通部 1	最終仕向地コード	5		国連 LOCODE	船社は、B/L の FINAL DESTINATION 欄として利用。 国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	対応しておりませんので、ご入力されないようお願いいたします。
47	共通部 1	最終仕向地名	30			B/L 面上に表示する「最終仕向地名」地名を入力する。 (1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 46【最終仕向地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	対応しておりませんので、ご入力されないようお願いいたします。

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			Namsung / Dong Young
画面番号	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NSSL / PCSL
48	共通部 2	品名	875	○		品名・個数の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	<ul style="list-style-type: none"> 品名はアタッチにせず必ずご入力下さい。現地でトラブルの原因となります。 B/L への出力はおよそ 500 桁までの対応となります。B/L 面に入りきらない分はアタッチシートを別途ご用意の上、担当代理店へ FAX 又はメールでご送付ください。 改行は反映されず自動で詰められます。予めご了承ください。
49	共通部 1	輸出統計品目	6		HS コード	品名に対応する「統計品目番号」を 6 桁もしくは 4 桁で入力する。 注：仕向国あるいは経由国の規定により 6 桁を超える HS コードや複数の HS コードの記載が義務付けられている場合は、ブックイング船会社・NVOCC が指定する欄に入力願います。	中国向け・ベトナム向け貨物は必須となります。 必ずご入力ください。
50	共通部 2	個数	8	○		品名欄毎の個数を入力する。品名・個数の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	
51	共通部 2	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE 勧告 第 21 号・英 字)	同上	
52	共通部 2	荷姿名	15			同上 荷姿コードの割当てが無い場合は必須入力。	B/L 上は荷姿コードを基にした名称が設定され、荷姿名に入力されたデータは出力されません。
53	共通部 2	内個数(AMS)	8			個数・AMS 個数・内個数(レベル指定入力時)の注意事項を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	
54	共通部 2	レベル(AMS)	1			同上	
55	共通部 2	荷姿コード(AMS)	3		包装種類コード (UN/ECE 勧告 第 21 号・英 字)	同上	内個数は B/L に出力されません、 ご必要な場合は品名欄にご入力ください。
56	共通部 2	荷姿名(AMS)	15			同上	
57	共通部 2	貨物重量 (グロス)	10	○		品名欄毎の貨物重量(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
58	共通部 2	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド	KGM のみ対応しております。
59	共通部 2	貨物重量 (ネット)	10			品名欄毎の貨物重量(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
60	共通部 2	重量単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド	KGM のみ対応しております。
61	共通部 2	貨物容積 (グロス)	10	○		品名欄毎の貨物容積(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須入力。	
62	共通部 2	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フット BFT : フートボードメジャー(木材)	MTQ のみ対応しております。
63	共通部 2	貨物容積 (ネット)	10			品名欄毎の貨物容積(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
64	共通部 2	容積単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フット BFT : フートボードメジャー(木材)	MTQ のみ対応しております。
65	共通部 2	合計個数	8	○		ACL 情報の総個数を入力する。	合計個数のみ B/L 上に表示されます。

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			Namsung / Dong Young
画面番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NSSL / PCSL
66	共通部 2	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE 勧告 第 21 号・英 字)		
67	共通部 2	荷姿名	15			コードの割当てが無い荷姿の場合は必須入力。	B/L 上は荷姿コードを基にした名称が 設定され、荷姿名に入力されたデータ は出力されません。
68	共通部 2	合計貨物重量 (グロス)	10	○		ACL 情報の総貨物重量(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
69	共通部 2	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド	KGM のみ対応しております。
70	共通部 2	合計貨物重量 (ネット)	10			ACL 情報の総貨物重量(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
71	共通部 2	重量単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド	KGM のみ対応しております。
72	共通部 2	合計貨物容積 (グロス)	10			ACL 情報の総貨物容積(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
73	共通部 2	容積単位コード (グロス)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フート BFT : フートボードメジャー(木材)	MTQ のみ対応しております。
74	共通部 2	合計貨物容積 (ネット)	10			ACL 情報の総貨物容積(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
75	共通部 2	容積単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フート BFT : フートボードメジャー(木材)	MTQ のみ対応しております。
76	共通部 2	輸出統計品目・ 代表番号	6		HS コード	「統計品目番号」が複数ある場合は、代表の「統計品目番号」 を 6 桁もしくは 4 桁で入力する。 注 : 仕向国あるいは経由国の規定により 6 桁を超える HS コー ドや複数の HS コードの記載が義務付けられている場合は、ブ ッキング船会社・NVOCC が指定する欄に入力願います。	中国向け・ベトナム向け貨物は必須と なります。 必ずご入力ください。
77	共通部 2	コンテナ本数	3			LCL、BREAK BULK 貨物の場合を除き必須入力。	
78	共通部 2	TOTAL IN WORDS	70	○		FCL 貨物の場合はコンテナ本数を、それ以外の場合は総個数を 英文で入力する。 (例 : THREE CONTAINERS、TEN CARTONS など)	
79	共通部 2	運賃支払地コード	5		国連 LOCODE	海上運賃の支払地を入力する。(コレクトの場合で、揚地・荷渡 地と同一の場合は不要) 国連 LOCODE の割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」 2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	・「運賃支払地 2」には対応しておりま せん。 「運賃支払地 1」にご設定をお願いし ます。 ・COLLECT の場合は B/L 上に自動で DESTINATION と表示されます。指定 がある場合は B/L 発行地へ直接お問い 合わせください。
80	共通部 2	運賃支払地名	30			海上運賃の支払地名を入力する。 項番 79【運賃支払地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」 を入力した場合、本欄は必須入力。	
81	共通部 2	運賃支払コード	1	○	UN/EDIFACT コード(4237)	海上運賃の支払コードを入力する。 P : PREPAID(前払い) C : COLLECT(後払い)	
82	共通部 2	B/L 発行地コード	5	○	国連 LOCODE	B/L の発行地コードを入力する。 国連 LOCODE の割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」 2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	
83	共通部 2	B/L 発行地名	30			B/L 面上に表示する「発行地名」を入力する。 項番 82【B/L 発行地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」 を入力した場合、本欄は必須入力。	
84	共通部 2	ファクシミリ番号	14			ブッキング船会社、NVOCC が本欄に入力した宛先に B/L 情報 のファックスサービスを行っている場合には、「送信先のファ ックス番号」を入力する。スペース、ハイフン、スラッシュ等 の記号は入力せず、左詰めで市外局番から番号のみ入力する。 注 : ファックスサービスの詳細については、各ブッキング船会 社、各 NVOCC の個別指示事項を確認願います。	・FAX サービスは行っておりません。 ・中国向け貨物時のみ、必須情報とな る 【Consignee の電話番号】のご入力 は「FAX 番号 2」、 【Notify Party の電話番号】のご入力 は「FAX 番号 3」を代替としてご利用 いただけます。桁数不足などによりご 利用が難しい場合は、記事欄をご利用 ください。

ACL01				共通指示事項			船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			Namsung / Dong Young
画面番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NSSL / PCSL
85	共通部 2	荷主連絡先メールアドレス	70			システムの仕様上、小文字、アンダーバーの入力は不可。 注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	中国向け貨物時のみ、必須情報となる【Consigneeの担当者名】のご入力に本項目を代替としてご利用いただけます。桁数不足などによりご利用が難しい場合は、記事欄をご利用ください。
86	共通部 2	インボイス番号	35			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
87	共通部 2	荷主セクションコード	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	中国向け貨物時のみ、必須情報となる【ShipperのCIK/LEI/法人番号等】のご入力に本項目を代替としてご利用いただけます。桁数不足などによりご利用が難しい場合は、記事欄をご利用ください。
88	共通部 2	荷主リファレンスナンバー	35			注：本項目を利用する場合は、個別指示事項を確認願います。	中国向け貨物時のみ、必須情報となる【NotifyPartyの担当者名】のご入力に本項目を代替としてご利用いただけます。桁数不足などによりご利用が難しい場合は、記事欄をご利用ください。
89	共通部 2	荷主伝送先コード	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	中国向け貨物時のみ、必須情報となる【NotifyPartyのUSCI/CC/法人番号等】のご入力に本項目を代替としてご利用いただけます。桁数不足などによりご利用が難しい場合は、記事欄をご利用ください。
90	共通部 2	Order No.	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	中国向け貨物時のみ、必須情報となる【ConsigneeのUSCI/CC/法人番号等】のご入力に本項目を代替としてご利用いただけます。桁数不足などによりご利用が難しい場合は、記事欄をご利用ください。
91	共通部 2	L/C No.	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
92	共通部 2	貨物種類コード	3			(1) 左詰めで入力する。 (2) 複数の貨物の種類がある場合は、2 桁目、3 桁目を使用して入力する。 (冷凍危険品の場合の例：23) 1：普通貨物の場合 2：冷凍貨物の場合 3：危険品の場合 4：裸自動車の場合 5：液状貨物の場合 6：生動物の場合 7：撤貨の場合 8：郵便の場合 9：その他の貨物の場合	
93	共通部 2	記事	350			(1)複数のブッキング番号に対して1件のACLを登録する場合は、代表のブッキング番号1件は項番4【ブッキング番号】欄に入力し、残りのブッキング番号は本欄に入力する。 (2) 項番32【積載予定船舶コード】欄に「9999」を入力した場合は、本欄に本船名を入力する。 (3)B/L 作成及び発行に関して船社に別段の指示が必要な場合は、本欄を利用する。	OPEN TOP/FLAT RACK コンテナの場合、DIMENTION 情報をご入力ください。 例) OH:15,WR:15,WL:20 例) OH:INGAUGE
94	共通部 3	輸出管理番号	35			(1)ACL11(ACL 情報登録呼出し)業務で輸出管理番号の呼出しを行った場合は本項目に輸出管理番号が表示される。 (2)輸出管理番号を入力する。(任意入力項目)	
95	共通部 3	取消表示識別	1			既に本業務が行われている輸出管理番号に対して ACL 情報を取消したい場合に入力する。 3：取消表示 (項番2【処理区分コード】欄で「5：訂正」を選択した場合のみ入力可)	
96	共通部 4	NVOCCコード	4		NACCS用 船会社 コード NVOCCコード	NVOCC 業務として、マスターB/L 情報を送信する場合に、ハウス B/L 情報の関連付けに利用する項目。NVOCC コードを入力する。(別項「ACL12」参照)	
97	共通部 4	ハウス用 ブッキング番号	16			NVOCC 業務として、マスターB/L 情報を送信する場合に、ハウス B/L 情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番号を入力する。(別項「ACL12」参照)	
98	共通部 4	ハウス用 ブッキング番号枝番	2			NVOCC 業務として、マスターB/L 情報を送信する場合に、ハウス B/L 情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番号枝番を入力する。(別項「ACL12」参照)	
99	共通部 4	ハウス情報送信識別	1			NVOCC コードに入力がある場合は必須入力。関連付けされたハウス情報を ACL 情報の通知先である船会社または NVOCC に送信するか否かを入力する。 1：送信する 0：送信しない	

ACL01				船会社別個別指示事項			
入力項目表				共通指示事項			Namsung / Dong Young
画面番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NSSL / PCSL
100	共通部 5	記号番号	700	○		名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注：入力できない文字(日本語等)がある場合を除き、記号番号は ATTACHED SHEET ではなく本欄に入力願います。	・B/L への出力はおよそ 22×12 桁までの対応となります。B/L 面に出力し切れない入力分は、アタッチシートとさせていただきます。 ・改行は反映されず自動で詰められます。予めご了承ください。
101	繰返部	コンテナ番号	12			FCL 貨物の場合は必須入力。	スペースは使用せず、詰めてご入力ください
102	繰返部	シール番号	15			FCL 貨物の場合は必須入力。	スペースは使用せず、詰めてご入力ください。 必ずシール番号 1 からご入力ください。
103	繰返部	個数	8	○		コンテナ毎の貨物の総個数を入力する。	
104	繰返部	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE 勧告 第 21 号・英 字)		コンテナ単位のデータは B/L 上には出力されません。
105	繰返部	荷姿名	15				
106	繰返部	貨物重量(グロス)	10	○		コンテナ毎の貨物の総重量(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
107	繰返部	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド	KGM のみ対応しております。
108	繰返部	貨物容積(グロス)	10	○		コンテナ毎の貨物の総容積(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須入力。	
109	繰返部	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	MTQ：立方メートル FTQ：立方フート BFT：フートボードメジャー(木材)	MTQ のみ対応しております。
110	繰返部	コンテナサイズ コード	2		コンテナサイズ コード (ISO 6346)	コンテナサイズコード(2 桁)は、1 桁目：コンテナ長さコード、 2 桁目：コンテナ高さコードを入力する。(長さ 20ft, 高さ 8'6"ft の例：22) 1 桁目 長さ(ft) 1:10' 2:20' 4:40' 9:その他 2 桁目 高さ(ft) 0:8'0" 2:8'6" 4:9'0" 5:9'6" 6:9'6"超 8:4'3" 9:その他	
111	繰返部	コンテナタイプ コード	2		コンテナ形式 コード (ISO 6346)	コンテナ形式(タイプ)コード GP：ドライコンテナ RT：冷凍コンテナ(温度設定可能なコンテナ) UT：オープントップコンテナ PF：フラットラックコンテナ(プラットフォームコンテナ) TN：タンクコンテナ SN：その他のコンテナ	
112	繰返部	コンテナ自重	5			コンテナ自重を入力する。 小数点以下は入力不可能。	
113	繰返部	コンテナ自重単位コード	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	「KGM」又は「LBR」のみ入力可能。 KGM：キログラム LBR：ポンド	KGM のみ対応しております。
114	繰返部	設定温度	5			本冷貨物(温度設定が必要な貨物)の場合には、その設定温度を入力する。 整数部 2 桁、小数部 1 桁入力可能 マイナス入力可能	REEFER の場合は必ずご入力をお願いします。
115	繰返部	温度単位コード	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	CEL：摂氏 FAH：華氏	CEL：摂氏のみ対応しております。

ACL01 業務入力画面

処理区分* (8:仮登録 7:仮登録訂正 9:登録 5:訂正 1:取消し)船会社* ブッキング番号* - マスターB/L番号 送信総件数 通知先 CY・CFS 1 2 3 荷送人 - 荷送人名 住所・
電話番号 海貨業者 - 担当者名 担当者電話番号 B/L発行枚数 荷受人 - 荷受人名 住所・
電話番号 WAY BILL Received
ドキュメント FREIGHT AS
ARRANGED AGENT印 別LIST
希望 有り 社内整理番号 着荷通知先 1 - 着荷通知先名 住所・
電話番号 着荷通知先 2 - 着荷通知先名 住所・
電話番号 積載予定船舶* 航海番号* 荷受地 - 荷受形態 - 積出港* - 船卸港 - 荷渡地 - 荷渡形態 - 最終仕向地 -

ACL01 業務入力画面

共通部2 共通部3 共通部4 共通部5 繰返部

品名 1

48

統計品目番号	<u>49</u> - <u> </u>	個数	<u>50</u>	荷姿	<u>51</u> - <u>52</u>
AMS内個数	1	<u>53</u>	レベル	<u>54</u>	荷姿 <u>55</u> - <u>56</u>
	2		レベル		荷姿 -
	3		レベル		荷姿 -
	4		レベル		荷姿 -
	5		レベル		荷姿 -
	6		レベル		荷姿 -
	7		レベル		荷姿 -
	8		レベル		荷姿 -
	9		レベル		荷姿 -
	10		レベル		荷姿 -
グロス重量		<u>57</u> - <u>58</u>	ネット重量	<u>59</u> - <u>60</u>	
グロス容積		<u>61</u> - <u>62</u>	ネット容積	<u>63</u> - <u>64</u>	

合計 個数 65 荷姿 66 - 67

グロス重量 68 - 69 ▼ ネット重量 70 - 71 ▼

グロス容積 72 - 73 ▼ ネット容積 74 - 75 ▼

統計品目・代表番号 76 -

コンテナ本数 77

TOTAL IN WORDS 78

運賃支払地 1 79 - 80 - 81 ▼

2 - - ▼

B/L発行地 82 - 83

FAX番号 1 84 2 3

荷主連絡先メールアドレス 85

インボイス番号 86 荷主セクションコード 87

Ref No. 88 荷主伝送先コード 89

Order No. 90 L/C No. 91

貨物種類 92

記事 93

ACL01 業務入力画面

共通部2 共通部3 共通部4 共通部5 繰返部

輸出管理番号

1	<input type="text" value="94"/>	<input type="text" value="95"/>	2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	4	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	6	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	8	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	10	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	12	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	14	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	16	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	18	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	22	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	24	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	26	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	28	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	30	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
31	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	32	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	34	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	36	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	38	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
39	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	40	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
41	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	42	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
43	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	44	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
45	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	46	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
47	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	48	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
49	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	50	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

ACL01 業務入力画面

共通部2		共通部3		共通部4		共通部5		繰返部	
NVOCCコード					ブッキング番号				
1	96		97	-	98	2			-
3				-		4			-
5				-		6			-
7				-		8			-
9				-		10			-
11				-		12			-
13				-		14			-
15				-		16			-
17				-		18			-
19				-		20			-
21				-		22			-
23				-		24			-
25				-		26			-
27				-		28			-
29				-		30			-
31				-		32			-
33				-		34			-
35				-		36			-
37				-		38			-
39				-		40			-
41				-		42			-
43				-		44			-
45				-		46			-
47				-		48			-
49				-		50			-
ハウス情報送信識別					99				

ACL01 業務入力画面

共通部2	共通部3	共通部4	共通部5	繰返部
記号番号				
01	<input type="text" value="100"/>			
02	<input type="text"/>			
03	<input type="text"/>			

ACL01 業務入力画面

共通部2	共通部3	共通部4	共通部5	繰返部
1 / 40				
001	コンテナ番号	101		
	シール番号	1	2	3
	個数	103	荷姿	104 - 105
	グロス重量	106 - 107	グロス容積	108 - 109
	コンテナサイズ	110	コンテナタイプ	111
		コンテナ自重	112 - 113	設定温度
				114 - 115
002	コンテナ番号			
	シール番号	1	2	3
	個数		荷姿	-
	グロス重量	-	グロス容積	-
	コンテナサイズ		コンテナタイプ	
		コンテナ自重	-	設定温度
				-
003	コンテナ番号			
	シール番号	1	2	3
	個数		荷姿	-
	グロス重量	-	グロス容積	-
	コンテナサイズ		コンテナタイプ	
		コンテナ自重	-	設定温度
				-
004	コンテナ番号			
	シール番号	1	2	3

ACL01 業務 入力注意事項 船卸港名等の入力例

[入力項目表TOPへ戻る](#)

項番 35【荷受地名】、項番 39【積出港名】、項番 41【船卸港名】、
項番 43【荷渡地名】、項番 47【最終仕向地名】

船卸港等地名が30桁を超える場合

B/L表示例（船卸港等が30桁を超える）

船卸港 PASIR GUDANG, JOHOR**

品名 1 **(JOHOR PORT), MALAYSIA

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
(INVOICE NO:CD-S-968)

入力例

船卸港 MYPGU - PASIR GUDANG, JOHOR**

品名 **(JOHOR PORT), MALAYSIA

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
(INVOICE NO. CD-S-968)

[入力項目表TOPへ戻る](#)

ACL01 業務入力注意事項 品名・個数の入力例

項番 48【品名】、項番 50【個数】、項番 51【荷姿コード】、項番 52【荷姿名】、
 項番 53【内個数(AMS)】、項番 54【レベル(AMS)】、項番 55【荷姿コード(AMS)】、項番 56【荷姿名(AMS)】

複数品目/複数荷姿がある場合

B/L表示の例

- 品名 1 NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES
108 PACKAGES (53 PLTS (20 CTNS & 100 BOXES) & 55 CTNS)
- 品名 2 AIR BAG MODULES
16 PACKAGES (8 PLTS (20 CTNS) & 8 CTNS)
- 品名 3 ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC
1PALLET (1 CARTON)

入力例 (外装個数が複数存在するケース)

【品名 1】

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

 SPEARE PARTS FOR AUTO MOBILE
 (INVOICE NO:CD-S-968)

個数	108	荷姿	PK - PACKAGES
AMS個数			
1	53	レベル 1	荷姿 PP - PALLETS
2	20	レベル 2	荷姿 CT - CARTONS
3	100	レベル 2	荷姿 BX - BOXES
4	55	レベル 1	荷姿 CT - CARTONS
10		レベル	荷姿 -

内個数のレベルの入力方法
 各々の内蔵個数・荷姿は必ず該当する
 外装個数(上の階層レベルで指定したもの)
 の直後の項目に入力してください。
 (レベル毎の紐付け機能が無いため)

【品名 2】

AIR BAG MODULES

個数	16	荷姿	PK - PACKAGES
AMS個数			
1	8	レベル 1	荷姿 PP - PALLETS
2	20	レベル 2	荷姿 CT - CARTONS
3	8	レベル 1	荷姿 CT - CARTONS
10		レベル	荷姿 -

入力例 (外装個数が1つのケース)

【品名 3】

ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC

個数	1	荷姿	PP - PALLET
AMS個数			
1	1	レベル 1	荷姿 CT - CARTON
2		レベル	荷姿 -
3		レベル	荷姿 -
10		レベル	荷姿 -

[次ページに続く](#)

ACL01 業務入力注意事項 品名・個数の入力例

個数、AMS個数、内個数(レベル指定入力時)の注意事項

基本的注意事項

- AMS個数欄、荷姿欄にて各々の個数等を入力指示する際は必ずレベルの指示を行ってください。
レベル設定(1~9)が不明の場合やその他理由によって当該欄をブランクのまま放置せず、
送信先船会社の担当部門等にご確認ください。
- レベルについては、数字1~9のみを用い連番で採番指示を行ってください。
数字の"0"(ZERO)や文字、記号は絶対に入力しないで下さい。
- レベル数は"飛び番号"にならないよう注意してください。

項番50【個数】欄について 1つの繰返しに1欄

品名毎の外装個数を入力指示する欄となります。

項番53【内個数(AMS)】、項番55【荷姿コード(AMS)】、項番56【荷姿コード(AMS)】について 1つの繰返しに計10欄

北米向け24時間ルール(AMS)上では、PALLETは認められておらず、内蔵個数を明確にする必要のある荷姿があります。実際の内蔵個数を本欄にて必ず階層【レベル】を付した上で入力指示を行ってください。
また、各々の内蔵個数・荷姿は必ず該当する外装個数の直後の項目にそれぞれを入力して下さい。
これはプログラム上、違うレベル同士で外装個数と内蔵個数を紐付ける機能が無いための運用となります。
*北米以外の貨物においても内個数の表記をする場合は同様の扱いとする。

項番54【レベル(AMS)】について

AMS個数欄にて各々の個数・荷姿を入力する際は必ず【レベル】の入力指示を行ってください。
この【レベル】の指示に漏れや誤りがあった場合は、船会社の発行するB/Lおよび、荷揚げ国(港)において、輸入マニフェスト情報にて申告する貨物の個数に誤りが出てしまう恐れがありますので十分にご留意下さい。
個数、レベルの指示については外装個数が1つの場合と複数の場合では、それぞれ異なる運用となりますので後続の説明文を参照いただき、入力指示を行って下さい。

外装個数が複数の場合： 左記、【品名1】および【品名2】の入力例を同時に参照して下さい。

レベル1 外装個数。レベル1の指示がなされている各個数の合計が
【項番50】個数、および【項番51~52】荷姿の数値と等しくなるように指示をしてください。

例： 108 PACKAGES (53PALLET(S) & 20 CATONS & 100 BOXES) & 55 CARTONSの場合

**B/L個数の合計:108 PACKAGESは、53 PALLET+55 CARTONSの合計。
従いレベル1として指示するものは、53 PALLET(S)と55 CARTONSの2欄となります。**

レベル2~ 上記レベル1にて指示がなされた荷姿において、内個数・荷姿を指示する必要がある場合、
レベル2以降を利用してそれらの内個数、荷姿を指示して下さい。
レベル2以降で指示する各々の内個数・荷姿の入力ルールについては左記の入力例【品名1】の
AMS内個数の例を参考にして下さい。

外装個数が1種類の場合： 【品名3】の入力例を同時に参照して下さい。

外装個数・荷姿は、【項番50~52】の個数および荷姿欄に通常通り入力して下さい。
次に内蔵個数については、AMS個数欄を使って入力の上、レベルは1から階層順に連番で指示して下さい。


[入力項目表TOPへ戻る](#)

ACL01 業務入力注意事項 住所・電話番号の入力例

項番 24【荷送人名】、項番 25【荷送人住所・電話番号】

項番 27【荷受人名】、項番 28【荷受人住所・電話番号】

項番 30【着荷通知先名】、項番 31【着荷通知先住所・電話番号】



よい入力例



悪い入力例

実際の名称

行数 1 NACCS CORPORATION
2 (スペース)

1 NACCS CORPORATION
2

NACCS CORPORATION

実際の住所・電話番号

行数 1 SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,
2 580 HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU,
3 KAWASAKI 212-0013
4 (スペース)
5 (スペース)

1 SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,
2 580 HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU,
3 KAWASAKI 212-0013
4
5


SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,
580 HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU,
KAWASAKI 212-0013

品名の先頭行をスペースにすると受信者側で受信できないケースがあるので、先頭行は必ず入力する。

ACL01 業務入力注意事項 記号番号の入力例

[入力項目表TOPへ戻る](#)

項番 100【記号番号】



よい入力例



悪い入力例

実際のマーク

行数 16 BASIC DRWER
17 CASE MARK 1-303
18 CD RECORDER
19 (スペース)
20 CR300

16 BASIC DRWER
17 CASE MARK 1-303
18 CD RECORDER
19
20 CR300

BASIC DRWER
CASE MARK 1-303
CD RECORDER
CR300

行数 1 (スペース)
2 CASE MARK 303-343
3 (スペース)
4 ELECTRONIC PARTS
5 CASE MARK 344-346
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2 CASE MARK 303-343
3
4 ELECTRONIC PARTS
5 CASE MARK 344-346
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CASE MARK 303-343
ELECTRONIC PARTS
CASE MARK 344-346

マークとマークの間を
1行空けたい場合は、
任意にスペースキー（35文字）
を入れ、一行空けた状態にする。