

ACL01入力の注意点

- ・ACL01入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。
- ・但し、船会社・NVOCCからの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先します。
- ・画面番号の数字をクリックすると入力画面レイアウトにジャンプします。

ACL01 入力項目表						船会社別個別指示事項	船会社別個別指示事項	船会社別個別指示事項	船会社別個別指示事項	船会社別個別指示事項	船会社別個別指示事項	船会社別個別指示事項	
						共通指示事項	12IH	12IH	12IH	12IH	12IH	12IH	
画面番号	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	【送信先】東海運 【対象港】東京	【送信先】日新 【対象港】横浜・神戸	【送信先】伊勢湾海運 【対象港】名古屋	【送信先】日東物流 【対象港】名古屋・大阪	【送信先】辰巳商会 【対象港】大阪	【送信先】東海運 【対象港】門司	【送信先】日本通運 【対象港】博多
1		入力共通項目	-		-								
2	共通部1	処理区分コード	1	○		8: 仮登録 (船会社・通知先には送信されません) 7: 仮登録訂正 (仮登録情報の船舶情報(積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号)を含む訂正が可能) 9: 新規登録 5: 訂正(ACL11 業務で呼び出した上で訂正) 1: 取消し(ACL11 業務で呼び出した上で取消し)	処理区分 5: 訂正で送信する場合、訂正箇所の把握が出来ない為必ず事前の電話連絡の上でファックスをお送りください。 横浜船舶課 TEL: 045-661-0180 FAX: 045-633-2049	処理区分 5: 訂正で送信する場合、訂正箇所の把握が出来ない為必ずファックスもお送り下さい。 ファックスの未着防止の為、電話での連絡も併せてお願い致します。 TEL: 045-226-5025 FAX: 045-226-5075 (横浜積み・神戸積み共に)	処理区分 5: 訂正の場合は、まず電話にてご連絡下さい	処理区分 5 の訂正での送信はデータ受信ができません。訂正がある場合は、まずは電話での連絡を頂いた後 FAX にて対応いたします。 TEL NO.06-6202-5715 FAX NO.06-6202-5705	訂正データ送信時注意事項: 「5: 訂正」または「9: 新規登録」(枝番を付けた上で)のどちらかで送信頂いても問題はございませんが、いずれの場合も必ず送信前に訂正する旨の連絡を頂けますようお願いいたします。	訂正データ送信の注意事項: 「5: 訂正」で送信されたデータはお受けできません。訂正の場合でも「9: 新規登録」にて枝番号を入力し送信頂くようお願いいたします。また、訂正される場合はご連絡を頂くようお願いいたします。	訂正データ送信の注意事項: 「5: 訂正」で送信されたデータはお受けできません。訂正の場合でも「9: 新規登録」にて枝番号を入力し送信頂くようお願いいたします。また、訂正される場合はご連絡を頂くようお願いいたします。
3	共通部1	船会社コード	4	○	NACCS 用船会社コード NVOCC コード	(1)ブックイング先が船会社の場合には、「NACCS 用船会社コード」を入力する。 (2) ブックイング先が NVOCC の場合には、「NVOCC コード」を入力する。なお、ブックイング先である NVOCC が「NACCS 用船会社コード」を有している場合には、その NVOCC の「NACCS 用船会社コード」を入力する。 (3) ブックイング船会社・NVOCC に送信せず通知先コード欄で指定した宛先のみ送信する場合は、本欄には「9999」を入力する。	船会社コード「12IH」を入力してください。	船会社コード「12IH」を入力してください。	船会社コード「12IH」を入力してください。	【名古屋】 SINOTRANS = 12IH 【大阪】 SINOTRANS JSU = 12IK	船会社コード「12IH」を入力してください。	船会社コード「12IH」を入力してください。	船会社コード「12IH」を入力してください。
4	共通部1	ブックイング番号	16	○		ブックイング船会社、NVOCC が払出したブックイング番号を正確に入力する。複数のブックイング番号に対して 1 件の ACL 情報を送信する場合は、代表のブックイング番号 1 件を本欄に入力し、残りのブックイング番号は項番 93【記事】欄に入力する。						入力が必要となります。	入力が必要となります。
5	共通部1	ブックイング番号 枝番	2			(1)1 ブックイング番号に対して、複数の ACL 情報を送信する場合には、入力者が枝番を任意に採番の上入力する。 (2) 01~99 を入力する。 注: 100 件以上ある場合の送信方法は、事前にブックイング船会社・NVOCC に確認願います。				1 度他の代理店へ送信し、2 度目(又はそれ以降)に枝番を付けてデータを送信される場合は、最終的な B/L 作成件数が何件なのか不明となってしまう可能性があります。 この場合、必ず電話での連絡をお願いします。 (TEL NO. 06-6202-5715)	基本的には枝番は未入力で送信してください。	同一ブックイング番号で複数の B/L に分割する場合は、必ず全ての ACL に対し枝番を入力してください。	同一ブックイング番号で複数の B/L に分割する場合は、必ず全ての ACL に対し枝番を入力してください。
6	共通部1	マスター-B/L 番号	35			事前に船会社から B/L 番号を通知されている場合のみ、そのマスター-B/L 番号を入力可能。							
7	共通部1	送信総件数	2			1 ブックイング番号に対して、複数の ACL 情報を送信する場合には、当該データを含めた ACL 情報の総件数を入力する。 項番 5【ブックイング番号枝番】欄に「01」以上を入力した場合は必須入力。 注: 枝番なしで ACL 情報を送信した後、同じブックイング番号に枝番を付して ACL 情報を追加送信する場合の「送信総件数」の入力方法についてはブックイング船会社・NVOCC に確認願います。	訂正等で枝番を付ける場合でも、実際の B/L 件数をご入力ください。 (例: B/L 件数 1 件の ACL を 1 度他の代理店へ送信、2 度目に枝番を付けて送る場合でも、送信総件数は「1」で入力してください)	ACL が複数件に分かれる場合、必ずすべての ACL に総件数を入力してください。 (例: 送信総件数 2 件⇒ 枝番「01」で送信総件数「2」、 枝番「02」で送信総件数「2」)	ACL が複数件に分かれる場合、必ずすべての ACL に総件数を入力してください。 (例: 送信総件数 2 件⇒ 枝番 01 で送信総件数 2 / 枝番 02 で送信総件数 2)	ACL が複数に分かれる場合、全ての ACL に総件数を入力してください。 送信漏れ等で再送信を行う際は、総件数を実際の B/L 件数と同一にしてください。	同一ブックイング番号で複数の B/L に分割する場合は、必ず入力してください。 入力がないまま同一ブックイング番号で複数の ACL を送信された場合は分割の総件数が把握できず、間違った総件数にて B/L が分割される可能性があります。	同一ブックイング番号で複数の B/L に分割する場合は、必ず入力してください。 入力がないまま同一ブックイング番号で複数の ACL を送信された場合は分割の総件数が把握できず、間違った総件数にて B/L が分割される可能性があります。	
8	共通部1	通知先コード (CY・CFS)	5		保税地域コード	貨物の搬入先の保税地域コードを入力する。		「CY・CFS 通知先コード一覧表」の保税地域コードを入力してください。		大阪: C2/4 辰巳商会=4ID05 C8 日東物流=4ID29 名古屋: NUCT=5ED12		入力は不要です。	入力は不要です。
9	共通部1	通知先コード(1)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブックイング船会社・NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	東京 取扱代理店が「東海運」のときは「2DAZM」を入力してください。	神戸・横浜 取扱代理店が「日新」のときは「2BWIN」を入力してください。 (CY 受け、CFS 受け共に)		【名古屋・大阪】 取扱代理店が「日東物流」のときは「3ENUC」を入力してください。		【門司】 取扱代理店が「東海運」のときは「6RAZM」を入力してください。	【博多】 取扱代理店が「日本通運」のときは「UXNEC」と「UZNEC」の両方を入力してください。
10	共通部1	通知先コード(2)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブックイング船会社・NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。			【名古屋】取扱代理店が「伊勢湾海運」のときは「5XIKK」を入力してください。		本船の着岸が辰巳商会 C-1 の場合、「4ETSC」を入力してください。		
11	共通部1	通知先コード(3)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブックイング船会社・NVOCC が指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2)ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。							
12	共通部1	海貨業者コード	5		利用者コード	当該 ACL 情報の送信(入力)者が海貨業者の場合、その「利用者コード」を入力する。							
13	共通部1	海貨業者名	70			送信(入力)者が海貨業者であるか否かに係らず、会社名を入力する。	会社名、電話番号を入力してください。	必要(会社名を入力してください。)		内容についてお問い合わせさせて頂く場合がございますので、入力をお願いします。	必要(会社名を入力してください。)		
14	共通部1	担当者名	70			送信(入力)者の部課、氏名を入力する。		必要(実担当者の氏名を入力してください。)		内容についてお問い合わせさせて頂く場合がございますので、入力をお願いします。	必要(実担当者の氏名を入力してください。)		
15	共通部1	担当者電話番号	35			送信(入力)者の電話番号を入力する。		必要(電話番号を入力してください。)		内容についてお問い合わせさせて頂く場合がございますので、入力をお願いします。	必要(電話番号を入力してください。)		
16	共通部1	B/L 発行枚数	2	○		オリジナル B/L の希望発行枚数を入力する。	入力必須。	必要 発行枚数を入力してください。	任意項目	※必須項目/WAYBILL であっても「1」と入力してください。	必ず入力してください	入力が必要となります。	入力が必要となります。
17	共通部1	WAY BILL 希望識別	1			WAY BILL での発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「WAY BILL」の文言は不要。 (BODY 欄に「WAY BILL」との文言表示が必要な場合は任意で項番 48【品名】欄に入力する)	本欄に「1」と入力してください。 WAY-BILL であれば自動的に WAY-BILL と DESCRIPTION 欄へ出力しますので、項番 48 への入力は不要です。	本欄に「1」と入力してください。 WAY-BILL であれば自動的に WAY-BILL と BODY 欄へ出力しますので、項番 48 への入力は不要です。		WAYBILL の場合は「1」と入力してください。	WAYBILL の場合は、本欄「1」を入力してください。 BODY 欄に「WAYBILL」が出力されます。		
18	共通部1	Received ドキュメント 希望識別	1			Received B/L での発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「Received B/L」の文言は不要。 (BODY 欄に「Received B/L」との文言表示が必要な場合は任意で項番 48【品名】欄に入力する)							
19	共通部1	FREIGHT AS ARRANGED	1			Freight As Arranged(運賃非表示)の B/L 発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「Freight As Arranged」の文言は不要。 (BODY 欄に「Freight As Arranged」との文言表示が必要な場合は任意で項番 48【品名】欄に入力する)	すべて自動的に「FREIGHT AS ARRANGED」になります。 項番 48 への入力は基本的に不要です。					BODY 欄に「AS ARRANGED」が必要な場合は、本欄「1」を入力してください。 BODY 欄「PREPAID/COLLECT」の後に「AS ARRANGED」が出力されます。 例) FREIGHT PREPAID AS ARRANGED	

ACL01 入力項目表				共通指示事項			船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH
画面 番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	【送信先】東海運 【対象港】東京	【送信先】日新 【対象港】横浜・神戸	【送信先】伊勢湾海運 【対象港】名古屋	【送信先】日東物流 【対象港】名古屋・大阪	【送信先】辰巳商会 【対象港】大阪	【送信先】東海運 【対象港】門司	【送信先】日本通運 【対象港】博多
20	共通部 1	AGENT 印 希望識別	1			B/L 面上に「AGENT 名」、住所等の押印又は表示を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番号 48【品名】欄には「AGENT」等の文言は不要。	すべて自動的に AGENT 名は記載されますので不要です。	B/L 面上に AGENT 記載欄があるため、こちらの数値に関係なく必ず記載されます。					
21	共通部 1	別 LIST 有り識別	1			アタッチシート等(ハードコピー)、別途 B/L に添付する書類が存在する場合は、「1」を入力する。	アタッチシートがある場合は、FAX をお願いします。本船名と BOOKING NO. を必ず記載してください。 FAX : 045-633-2049	別途アタッチシートがある場合は FAX をお願いします。(FAX には必ず本船名と BOOKING NO. の記載をお願いします。) 横浜積み、神戸積み共に FAX : 045-226-5075	アタッチシートがある場合は、FAX,MAIL での対応となります。 (必ず本船名・BOOKING NO. を記載して下さい) FAX:052-651-1721 MAIL:agency@isewan.co.jp	アタッチシートがある場合は、FAX・メールにて対応いたします。 尚、必ず本船名、BOOKING NO.、連絡先の記入をお願いします。 FAX NO.:06-6202-5705 MAIL:chinakbop@nitto-ntl.co.jp	別途アタッチシートがある場合は FAX・メールでの対応となります。 FAX : 06-6612-3102 MAIL : cy-document@tatsumi-cs.co.jp *必ず船名、BOOKING NO. の記入をお願いします。	別途アタッチシートがある場合、FAX またはメールにてお送りください。 (必ず本船名と BOOKING NO. を記載して下さい) FAX : 093-332-4659 MAIL : mojex@azumaship.co.jp	FAX 又はメールにて ACL の控えと一緒に送ってください。
22	共通部 1	社内整理番号	20			送信者の参照用に社内整理番号等を入力する。 注：原則として船会社、NVOCC では本欄への対応はしていません。				問い合わせの際、必要であれば入力をお願いします。	問い合わせの際、必要であれば入力をお願いします。		
23	共通部 1	荷送人コード	17		輸出入者コード 法人番号	SHIPPER の「輸出入者コード」または「法人番号」を入力する。							
24	共通部 1	荷送人名	70	○		B/L 面上に表示する SHIPPER の名称を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)							
25	共通部 1	荷送人住所・電話番号	175	○		B/L 面上に表示する SHIPPER の住所・電話番号を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。							
26	共通部 1	荷受人コード	17		輸出入者コード 法人番号								
27	共通部 1	荷受人名	70	○		B/L 面上に表示する CONSIGNEE の名称を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)							
28	共通部 1	荷受人住所・電話番号	175	○		B/L 面上に表示する CONSIGNEE の住所・電話番号を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAX などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。					中国向け貨物 又は、中国を経由する貨物の場合は経由する貨物の場合は担当者名の入力が必要となります。		
29	共通部 1	着荷通知先コード	17		輸出入者コード 法人番号								
30	共通部 1	着荷通知先名	70	○		B/L 面上に表示する NOTIFY PARTY の名称を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)							
31	共通部 1	着荷通知先住所・電話番号	175	○		B/L 面上に表示する NOTIFY PARTY の住所・住所電話番号を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAX などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。					SHANGHAI 向け貨物の場合は住所及び TEL/FAX 又は、E-MAIL アドレスの入力が必須です。 *SAME AS CONSIGNEE の場合、CONSIGNEE 欄にて CONSIGNEE の住所及び TEL/FAX 又は、E-MAIL アドレスが記載されていることが条件となります。		
32	共通部 1	積載予定船舶コード	9	○	コールサイン	本船コールサインの登録が無い場合は、コード：「9999」を入力。その際、項番号 93【記事】欄に本船名も併せて入力する。		コールサインが不明の場合は、お問い合わせください。			コールサインが不明な場合は、お問い合わせください。	コールサインが不明な場合はお問い合わせください。	コールサインが不明な場合はお問い合わせください。
33	共通部 1	航海番号	10	○		ブッキング船会社、NVOCC が指定する「VOYAGE 番号」を入力する。							
34	共通部 1	荷受地コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	必ず国連 LOCODE を入力してください。不明な場合はお問い合わせください。	国連 LOCODE を必ず入力してください。「国連国コード+ZZZ」は使用しないようお願いいたします。		必ず国連 CODE を使用してください。不明な場合は、お問い合わせください。TEL:06-6202-5715			必ず国連 CODE を入力してください。不明な場合は、お問い合わせください。
35	共通部 1	荷受地名	30			B/L 面上に表示する「荷受地名」を入力する。 (1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番号 34【荷受地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。							
36	共通部 1	荷受形態コード	2	○		荷受形態コードを入力する。 51 : CY 荷受 52 : CFS 荷受 53 : DOOR 荷受 54 : Direct(Breakbulk)荷受 55 : CY&CFS 荷受 OT : 上記以外				⇒51/52/53 を使用。			
37	共通部 1	荷受形態名	16			項番号 36【荷受形態コード】欄に「OT : 上記以外」を入力した場合、該当する荷受形態名を入力する。							
38	共通部 1	積出港コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	必ず国連 LOCODE を入力してください。不明な場合はお問い合わせください。	国連 LOCODE を必ず入力してください。「国連国コード+ZZZ」は使用しないようお願いいたします。		必ず国連 CODE を使用してください。不明な場合は、お問い合わせください。TEL:06-6202-5715			必ず国連 CODE を入力してください。不明な場合は、お問い合わせください。
39	共通部 1	積出港名	35			B/L 面上に表示する「積出港名」を入力する。 (1) 35 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番号 38【積出港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。							

ACL01 入力項目表				共通指示事項			船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH
画面 番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	【送信先】東海運 【対象港】東京	【送信先】日新 【対象港】横浜・神戸	【送信先】伊勢湾海運 【対象港】名古屋	【送信先】日東物流 【対象港】名古屋・大阪	【送信先】辰巳商会 【対象港】大阪	【送信先】東海運 【対象港】門司	【送信先】日本通運 【対象港】博多
40	共通部 1	船卸港コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	必ず国連 LOCODE を入力してください。 不明な場合はお問い合わせください。	国連 LOCODE を必ず入力してください。 「国連国コード+ZZZ」は使用しないようお願いいたします。		必ず国連 CODE を使用してください。 不明な場合は、お問い合わせください。 TEL:06-6202-5715			
41	共通部 1	船卸港名	30			B/L 面上に表示する「船卸港名」を入力する。(例: HAMBURG) (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 40【船卸港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。							
42	共通部 1	荷渡地コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	必ず国連 LOCODE を入力してください。 不明な場合はお問い合わせください。	国連 LOCODE を必ず入力してください。 「国連国コード+ZZZ」は使用しないようお願いいたします。		必ず国連 CODE を使用してください。 不明な場合は、お問い合わせください。 TEL:06-6202-5715			
43	共通部 1	荷渡地名	30			B/L 面上に表示する地名を入力する。 (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 42【荷渡地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。							
44	共通部 1	荷渡形態コード	2	○		荷渡形態コードを入力する。 51: CY 荷渡 52: CFS 荷渡 53: DOOR 荷渡 54: Direct(Breakbulk)荷渡 55: CY&CFS 荷渡 OT: 上記以外				51/52/53 を使用。			
45	共通部 1	荷渡形態名	16			項番 44【荷渡形態コード】欄に「OT: 上記以外」を入力した場合、該当する荷渡形態名を入力する。							
46	共通部 1	最終仕向地コード	5		国連 LOCODE	船社は、B/L の FINAL DESTINATION 欄として利用。 国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	本欄は入力しないでください。 B/L 面上に記載する場合は、項番 48 へ入力してください。						
47	共通部 1	最終仕向地名	30			B/L 面上に表示する「最終仕向地名」地名を入力する。 (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 46【最終仕向地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	本欄は入力しないでください。 B/L 面上に記載する場合は、項番 48 へ入力してください。	本欄には入力しないでください。 B/L 面上に記載する場合は、項番 48【品名】にのみ入力して下さい。		入力不要 ⇒ B/L 面上に記載が必要な場合は、品名欄に入力して下さい。			
48	共通部 2	品名	875	○		品名・個数の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)				“SURRENDER”“WAYBILL”“ORIGINAL B/L”の記載は不可となります。 具体的な金額記載”JPY~/\$/~”は不可となります。			
49	共通部 1	輸出統計品目	6		HSコード	品名に対応する「統計品目番号」を6桁もしくは4桁で入力する。 注: 仕向国あるいは経由国の規定により6桁を超えるHSコードや複数のHSコードの記載が義務付けられている場合は、ブッキング船会社・NVOCC が指定する欄に入力願います。							
50	共通部 2	個数	8	○		品名欄毎の個数を入力する。 品名・個数の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)				バラ積みの場合の1 BULK,2 BULKの記載は不可となります。個数はコンテナ本数を 入力し、IN BULKの記載が必要な場合は、品名欄へ入力して下さい。			
51	共通部 2	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE 勧告 第 21 号・英字)	同上				バラ積みの場合、IN BULK は不可となります。 CN-CONTAINER とし、IN BULK は品名欄へ入力して下さい。 該当のコードが無い場合は「ZZ」で入力して下さい。			
52	共通部 2	荷姿名	15			同上 荷姿コードの割当てが無い場合は必須入力。							
53	共通部 2	内個数(AMS)	8			個数・AMS 個数・内個数 (レベル指定入力時) の注意事項を参照のこと。 (クリックすると入力例にジャンプ)							
54	共通部 2	レベル(AMS)	1			同上				入力方法に注意事項がございます。 詳細は電話にてお問い合わせください。 TEL:06-6202-5715			
55	共通部 2	荷姿コード(AMS)	3		包装種類コード (UN/ECE 勧告 第 21 号・英字)	同上							
56	共通部 2	荷姿名(AMS)	15			同上							
57	共通部 2	貨物重量 (グロス)	10	○		品名欄毎の貨物重量(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁							
58	共通部 2	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	必ず KGM 表記で入力してください。 (TNE でも読み取りは可能。)	数量単位は基本的に KGM での入力をお願いします。少数第 3 位まで入力可能です。(TNE でも読み取り可能。LBR は不可。)		小数第 2 位まで入力可能です。小数第 3 位は入力不可となります。単位はキログラム表記にて入力して下さい。トン表記での入力は不可となります。	KGM にて入力して下さい。	KGM でのみ入力して下さい。	KGM でのみ入力して下さい。
59	共通部 2	貨物重量 (ネット)	10			品名欄毎の貨物重量(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁				B/L 上に記載希望の場合のみ入力して下さい。			
60	共通部 2	重量単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	ネットは B/L への表記が必要な場合のみ記入して下さい。	数量単位は基本的に KGM にて入力して下さい。 (TNE でも読み取りは可能。LBR は読み取り不可となります。)			KGM でのみ入力して下さい。	KGM でのみ入力して下さい。	KGM でのみ入力して下さい。

ACL01 入力項目表				共通指示事項			船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH
画面 番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	【送信先】東海運 【対象港】東京	【送信先】日新 【対象港】横浜・神戸	【送信先】伊勢湾海運 【対象港】名古屋	【送信先】日東物流 【対象港】名古屋・大阪	【送信先】辰日商会 【対象港】大阪	【送信先】東海運 【対象港】門司	【送信先】日本通運 【対象港】博多
61	共通部 2	貨物容積 (グロス)	10	○		品名欄毎の貨物容積(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須 入力。							
62	共通部 2	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フート BFT: フートボードメジャー(木材)	単位は MTQ にて入力してください。	単位は MTQ にて入力してくだ さい。		MTQ: 立方メートル表記のみ可能と なります。	MTQ にて入力してください。		MTQ でのみ入力してください。
63	共通部 2	貨物容積 (ネット)	10			品名欄毎の貨物容積(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁		ネットは B/L への表記が必要な場合 のみ記入してください。		B/L 上に記載希望の場合のみ入力 してください			
64	共通部 2	容積単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フート BFT: フートボードメジャー(木材)							MTQ でのみ入力してください。
65	共通部 2	合計個数	8	○		ACL 情報の総個数を入力する。				バラ積みの場合の 1 BULK, 2 BULK の記載は不可となります。個数はコ ンテナ本数を入力し、IN BULK の記 載が必要な場合は、品名欄へ入力し てください。			
66	共通部 2	荷姿コード	3	○						バラ積みの場合、IN BULK は不可 となります。 CN-CONTAINER とし、IN BULK は 品名欄へ入力してください。 該当のコードが無い場合は「ZZ」で 入力してください。			
67	共通部 2	荷姿名	15			コードの割当てが無い荷姿の場合は必須入力。							
68	共通部 2	合計貨物重量 (グロス)	10	○		ACL 情報の総貨物重量(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁				小数第 2 位まで入力可能です。小数 第 3 位は不可となります。単位はキ ロ表記にて入力してください。トン 表記での入力は不可となります。			
69	共通部 2	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド		少数第 3 位まで入力可能です。数量 単位は基本的に KGM にて入力して ください。(TNE でも読取は可能で す。LBR は読取不可となります。)		単位はキロ表記のみ可能となりま す。		KGM でのみ入力してください。	KGM でのみ入力してください。
70	共通部 2	合計貨物重量 (ネット)	10			ACL 情報の総貨物重量(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁		ネットは B/L への表記が必要な場合 のみ記入してください。					
71	共通部 2	重量単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド						KGM でのみ入力してください。	KGM でのみ入力してください。
72	共通部 2	合計貨物容積 (グロス)	10			ACL 情報の総貨物容積(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁							
73	共通部 2	容積単位コード (グロス)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フート BFT: フートボードメジャー(木材)		単位は MTQ にて入力してくだ さい。		MTQ: 立方メートル表記のみ可能と なります。			MTQ でのみ入力してください。
74	共通部 2	合計貨物容積 (ネット)	10			ACL 情報の総貨物容積(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁		ネットは B/L への表記が必要な場合 のみ記入してください。		本欄は入力しないでください。 B/L への記載が必要な場合は、項 番 48【品名】欄へ入力をお願い します。			MTQ でのみ入力してください。
75	共通部 2	容積単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フート BFT: フートボードメジャー(木材)							MTQ でのみ入力してください。
76	共通部 2	輸出統計品目・ 代表番号	6		HS コード	「統計品目番号」が複数ある場合は、代表の「統計品目番号」を 6 桁もしくは 4 桁で入力する。 注: 仕向国あるいは経由国の規定により 6 桁を超える HS コード や複数の HS コードの記載が義務付けられている場合は、ブック ング船会社・NVOCC が指定する欄へ入力願います。							
77	共通部 2	コンテナ本数	3			LCL、BREAK BULK 貨物の場合を除き必須入力。							
78	共通部 2	TOTAL IN WORDS	70	○		FCL 貨物の場合はコンテナ本数を、それ以外の場合は総個数を英 文で入力する。 (例: THREE CONTAINERS, TEN CARTONS など)				BOOKING が CFS のときは、個数を 入力してください。 例)TEN (10) PALLETS ONLY. CY のときは、コンテナ本数を入力 してください。 例)TWO (2) CONTAINERS ONLY	CY の場合、コンテナ本数を入力して ください。 例) ONE (1) CONTAINER ONLY CFS の場合、個数を入力してくだ さい。 例) TEN (10) CARTONS ONLY		
79	共通部 2	運賃支払地コード	5		国連 LOCODE	海上運賃の支払地を入力する。(コレクトの場合で、揚地・荷渡 地と同一の場合は不要) 国連 LOCODE の割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」 2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	必ず国連 LOCODE を入力してくだ さい。 不明な場合はお問い合わせください。	国連 LOCODE を必ず入力してくだ さい。 「国連国コード+ZZZ」は使用しな いようお願いいたします。		必ず国連 CODE を使用してくだ さい。 不明な場合は、お問い合わせくだ さい。 TEL:06-6202-5715		COLLECT のときは、 DESTINATION を入力してくだ さい。	COLLECT のときは、 DESTINATION を入力してくだ さい。
80	共通部 2	運賃支払地名	30			海上運賃の支払地名を入力する。 項番 79【運賃支払地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。				COLLECT のときは、 DESTINATION を入力してくだ さい。 PREPAID のときは支払地名のみ或 いは地名のみ+国名にて入力して ください。 例 OSAKA or OSAKA, JAPAN	COLLECT の場合、DESTINATION を入力してください。 PREPAID の場合、地名のみを入力 してください。		

ACL01 入力項目表				共通指示事項			船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH
画面 番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	【送信先】東海運 【対象港】東京	【送信先】日新 【対象港】横浜・神戸	【送信先】伊勢湾海運 【対象港】名古屋	【送信先】日東物流 【対象港】名古屋・大阪	【送信先】辰巳商会 【対象港】大阪	【送信先】東海運 【対象港】門司	【送信先】日本通運 【対象港】博多
81	共通部 2	運賃支払コード	1	○	UN/EDIFACT コード(4237)	海上運賃の支払コードを入力する。 P : PREPAID(前払い) C : COLLECT(後払い)					本欄を入力することにより、BODY欄に「FREIGHT PREPAID」「FREIGHT COLLECT」が出力されます		
82	共通部 2	B/L 発行地コード	5	○	国連 LOCODE	B/L の発行地コードを入力する。 国連 LOCODE の割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	必ず国連 LOCODE を入力してください。 不明な場合はお問い合わせください。	国連 LOCODE を必ず入力してください。 「国連国コード+ZZZ」は使用しないようお願いいたします。		必ず国連 CODE を使用してください。 不明な場合は、お問い合わせください。 TEL:06-6202-5715			必ず国連 LOCODE を入力してください。 不明な場合は、お問い合わせください。
83	共通部 2	B/L 発行地名	30			B/L 面上に表示する「発行地名」を入力する。 項番 82【B/L 発行地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。				発行地地名のみ或いは地名のみ+国名にて入力してください。 例 OSAKA or OSAKA, JAPAN			
84	共通部 2	ファクシミリ番号	14			ブッキング船会社、NVOCC が本欄に入力した宛先に B/L 情報のファックスサービスを行っている場合には、「送信先のファックス番号」を入力する。スペース、ハイフン、スラッシュ等の記号は入力せず、左詰めで市外局番から番号のみ入力する。 注：ファックスサービスの詳細については、各ブッキング船会社、各 NVOCC の個別指示事項を確認願います。							
85	共通部 2	荷主連絡先メールアドレス	70			システムの仕様上、小文字、アンダーバーの入力は不可。 注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。							
86	共通部 2	インボイス番号	35			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。							
87	共通部 2	荷主セクションコード	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。							
88	共通部 2	荷主リファレンスナンバー	35			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。							
89	共通部 2	荷主伝送先コード	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。							
90	共通部 2	Order No.	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。							
91	共通部 2	L/C No.	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。							
92	共通部 2	貨物種類コード	3			(1) 左詰めで入力する。 (2) 複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入力する。 (冷凍危険品の場合の例：23) 1：普通貨物の場合 2：冷凍貨物の場合 3：危険品の場合 4：裸自動車の場合 5：液状貨物の場合 6：生動物の場合 7：撤貨の場合 8：郵便の場合 9：その他の貨物の場合							
93	共通部 2	記事	350			(1)複数のブッキング番号に対して1件のACLを登録する場合は、代表のブッキング番号1件は項番4【ブッキング番号】欄に入力し、残りのブッキング番号は本欄に入力する。 (2) 項番32【積載予定船舶コード】欄に「9999」を入力した場合は、本欄に本船名を入力する。 (3)B/L作成及び発行に関して船社に別段の指示が必要な場合は、本欄を利用する。	コンテナの OVER HEIGHT や OVER WIDE の入力。 SHIPPER/CONSIGNEE/NOTIFY の M/F 用の住所等入力。	コンテナの OVER HEIGHT や OVER WIDE や、入力しきれなかった BOOKING NO.等を入力下さい。尚、入力の際は半角文字にて入力してください。		特記事項(企業コード・各企業の TEL NO.・各企業担当者の B/L 不記載依頼等)がある場合は、TELにてお問合せをお願いします。 TEL NO. 06-6202-5705	複数のブッキングを1つのB/Lにまとめる際は、「4:ブッキング番号」に代表のブッキング番号を入力し、こちらに残りのブッキング番号を記載してください。 その他、連絡事項がある場合もこちらに入力してください。	OPEN TOPコンテナ、FLAT RACKコンテナ貨物の場合、OVER HEIGHT や OVER WIDE の数値(単位:cm)を当欄に入力してください。	
94	共通部 3	輸出管理番号	35			(1)ACL11(ACL情報登録呼出し)業務で輸出管理番号の呼出しを行った場合は本項目に輸出管理番号が表示される。 (2)輸出管理番号を入力する。(任意入力項目)				問い合わせの際に必要であれば入力をお願いします。			
95	共通部 3	取消表示識別	1			既に本業務が行われている輸出管理番号に対してACL情報を取消したい場合に入力する。 3：取消表示 (項番2【処理区分コード】欄で「5:訂正」を選択した場合のみ入力可)							
96	共通部 4	NVOCCコード	4		NACCS用船会社コード NVOCCコード	NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。NVOCCコードを入力する。(別項「ACL12」参照)							
97	共通部 4	ハウス用 ブッキング番号	16			NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番号を入力する。(別項「ACL12」参照)							
98	共通部 4	ハウス用 ブッキング番号枝番	2			NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番号枝番を入力する。(別項「ACL12」参照)							
99	共通部 4	ハウス情報送信識別	1			NVOCCコードに入力がある場合は必須入力。関連付けされたハウス情報をACL情報の通知先である船会社またはNVOCCに送信するか否かを入力する。 1：送信する 0：送信しない							
100	共通部 5	記号番号	700	○		名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注：入力できない文字(日本語等)がある場合を除き、記号番号は ATTACHED SHEET ではなく本欄に入力願います。	入力内容が長い場合はアタッチシートにて FAX 送信願います。 FAX:045-633-2409	最後まで入力して頂いても対応します。内容が長い場合はアタッチシートとしてファックス対応も可能です。		15欄目以内に収まる場合は本欄に入力してください。収まらない場合は、本欄へのデータ入力ではなく、アタッチシートとして FAX にて送信をお願いします。 (FAX: 06-6202-5705 まで)			

ACL01 入力項目表				共通指示事項			船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH	船会社別個別指示事項 12IH
画面 番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	【送信先】東海運 【対象港】東京	【送信先】日新 【対象港】横浜・神戸	【送信先】伊勢湾海運 【対象港】名古屋	【送信先】日東物流 【対象港】名古屋・大阪	【送信先】辰巳商会 【対象港】大阪	【送信先】東海運 【対象港】門司	【送信先】日本通運 【対象港】博多
101	繰返部	コンテナ番号	12			FCL 貨物の場合は必須入力。	原則、アルファベット4文字+ 数字7文字です。 (スペース、ハイフン等は不可)	原則、アルファベット4文字 (4文字目はU)+数字7桁 となります。スペースの入力は 不要です。		アルファベット4文字・数字 7桁のみ入力してください。 (スペース等は使用しないで ください。*SOCは除く。)		原則、アルファベット4文字+ 数字7桁 となります。スパー スは不要です。	原則、アルファベット4文字+ 数字7桁 となります。スパー スは不要です。
102	繰返部	シール番号	15			FCL 貨物の場合は必須入力。				数字6桁を入力してください。			
103	繰返部	個数	8	○		コンテナ毎の貨物の総個数を入力する。							
104	繰返部	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE 勧告 第21号・英字)								
105	繰返部	荷姿名	15							IN BULK は不可。バラ積みの 場合はCN-CONTAINER。			
106	繰返部	貨物重量(グロス)	10	○		コンテナ毎の貨物の総重量(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁				小数第2位まで可能です。小数 第3位は入力不可となります。 単位はキログラム表記にて入力し てください。トン表記での入力は不 可となります。			
107	繰返部	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第20号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	必ず KGM 表記で入力してくだ さい。 (TNE でも読み取りは可能で す)	少数第3位まで入力可能で す。数量単位は基本的に KGM にて入力してください。 (TNE でも読み取りは可能で す。LBR は不可となります。)		KGM にて入力してください。			
108	繰返部	貨物容積(グロス)	10	○		コンテナ毎の貨物の総容積(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須 入力。						各コンテナの重量の合計値が B/L 全体の重量として反映さ れます。そのため、空コンテナ の場合はこちらの欄にコンテナ 自重を入力してください。	各コンテナの重量の合計値が B/L 全体の重量として反映さ れます。そのため、空コンテナ の場合はこちらの欄にコンテナ 自重を入力してください。
109	繰返部	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第20号・英字)		MTQ にて入力してください。	MTQ にて入力してください。		MTQ: 立方メートル表記にて 入力してください。	MTQ にて入力してください。		
110	繰返部	コンテナサイズ コード	2		コンテナサイズ コード (ISO 6346)	コンテナサイズコード(2桁)は、1桁目: コンテナ長さコード、 2桁目: コンテナ高さコードを入力する。 (長さ 20ft, 高さ 8'6"ft の例: 22) 1桁目 長さ(ft) 1:10' 2:20' 4:40' 9:その他 2桁目 高さ(ft) 0:8'0" 2:8'6" 4:9'0" 5:9'6" 6:9'6"超 8:4'3" 9:その他	必ず入力してください。	必ず入力。		必ず入力してください。 40'DRY=「42」、40HC DRY=「45」。 入力間違いが多発しておりま すので、ご注意ください。	必ず入力してください。 * 入力間違いが多いのでご注 意ください。 正しい入力例: 40'DRY: 42、 40'HC: 45		
111	繰返部	コンテナタイプ コード	2		コンテナ形式コ ード (ISO 6346)	コンテナ形式(タイプ)コード GP: ドライコンテナ RT: 冷凍コンテナ(温度設定可能なコンテナ) UT: オープントップコンテナ PF: フラットラックコンテナ(プラットフォームコンテナ) TN: タンクコンテナ SN: その他のコンテナ	必ず入力してください。	必ず入力。		必ず入力してください。	必ず入力してください		
112	繰返部	コンテナ自重	5			コンテナ自重を入力する。 小数点以下は入力不可。					必ず入力してください		
113	繰返部	コンテナ自重単位コード	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第20号・英字)	「KGM」又は「LBR」のみ入力可能。 KGM: キログラム LBR: ポンド	KGM にて入力してください。	KGM にて入力してください。		KGM: キログラムにて入力し てください。		KGM でのみ入力してくだ さい。	KGM でのみ入力してくだ さい。
114	繰返部	設定温度	5			本冷貨物(温度設定が必要な貨物)の場合には、その設定温度を入 力する。 整数部2桁、小数部1桁入力可能 マイナス入力可能	マイナスの場合、数字の前にマ イナス(-)を必ず入力してく ださい。	マイナスの場合、数字の前にマ イナス (-) を必ず入力してく ださい。				マイナスの場合、数字の前にマ イナス (-) の記号を必ず入力 してください。	マイナスの場合、数字の前にマ イナス (-) の記号を必ず入力 してください。
115	繰返部	温度単位コード	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第20号・英字)	CEL: 摂氏 FAH: 華氏	CEL: 摂氏にて入力してくだ さい。	CEL: 摂氏にて入力してくだ さい。				摂氏にて入力して下さい。	摂氏にて入力して下さい。

ACL01業務入力画面

処理区分*	2 (8:仮登録 7:仮登録訂正 9:登録 5:訂正 1:取消し)		
船会社*	3	ブッキング番号*	4 - 5
マスターB/L番号	6		送信総件数 7
通知先	CY・CFS 8	1 9	2 10 3 11
荷送人	23 -		海貨業者 12 - 13
荷送人名	24		担当者名 14
住所・電話番号	25		担当者電話番号 15
荷受人	26 -		B/L発行枚数 16
	荷受人名	27	
住所・電話番号	28		WAY BILL Received ドキュメント 17 18
			FREIGHT AS ARRANGED 19
			AGENT希望 20 別LIST有り 21
			社内整理番号 22
着荷通知先 1	29 -		着荷通知先 2 -
着荷通知先名	30		着荷通知先名
住所・電話番号	31		住所・電話番号
積載予定船舶*	32	航海番号*	33
荷受地	34 -	35	荷受形態 36 - 37
積出港*	38 - 39		
船卸港	40 - 41		
荷渡地	42 -	43	荷渡形態 44 - 45
最終仕向地	46 - 47		

ACL01業務入力画面

共通部2 共通部3 共通部4 共通部5 繰返部

品名 1

統計品目番号 49-__ 個数 50 荷姿 51-52

AMS内個数 1 53 レベル 54 荷姿 55-56

2 レベル 荷姿 -

3 レベル 荷姿 -

4 レベル 荷姿 -

5 レベル 荷姿 -

6 レベル 荷姿 -

7 レベル 荷姿 -

8 レベル 荷姿 -

9 レベル 荷姿 -

10 レベル 荷姿 -

gross weight 57 - 58 net weight 59 - 60

gross volume 61 - 62 net volume 63 - 64

合計 個数 65 荷姿 66-67

gross weight 68 - 69 net weight 70 - 71

gross volume 72 - 73 net volume 74 - 75

統計品目・代表番号 76-__

コンテナ本数 77

TOTAL IN WORDS 78

運賃支払地 1 79 - 80 - 81

2 - -

B/L発行地 82 - 83

FAX番号 1 84 2 3

荷主連絡先メールアドレス 85

インボイス番号 86 荷主セクションコード 87

Ref No. 88 荷主伝送先コード 89

Order No. 90 L/C No. 91

貨物種類 92

記事 93

ACL01業務入力画面

共通部2		共通部3		共通部4		共通部5		繰返部	
輸出管理番号									
1	<input type="text" value="94"/>	<input type="text" value="95"/>	2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	4	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
5	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	6	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
7	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	8	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
9	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	10	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
11	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	12	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
13	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	14	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
15	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	16	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
17	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	18	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
19	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
21	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	22	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
23	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	24	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
25	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	26	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
27	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	28	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
29	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	30	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
31	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	32	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
33	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	34	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
35	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	36	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
37	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	38	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
39	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	40	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
41	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	42	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
43	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	44	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
45	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	46	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
47	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	48	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
49	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	50	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				

ACL01業務入力画面

共通部2		共通部3		共通部4		共通部5		繰返部	
NVOCCコード	ブッキング番号	NVOCCコード	ブッキング番号	NVOCCコード	ブッキング番号	NVOCCコード	ブッキング番号	NVOCCコード	ブッキング番号
1	<input type="text" value="96"/>	<input type="text" value="97"/>	<input type="text" value="98"/>	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	12	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
17	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	18	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	22	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
23	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	24	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
25	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	26	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
27	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
31	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	32	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
33	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	34	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
35	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	36	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
37	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	38	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
39	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	40	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
41	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	42	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
43	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	44	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
45	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	46	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
47	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	48	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
49	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	50	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

ハウス情報送信識別

ACL01 業務入力画面

共通部2	共通部3	共通部4	共通部5	繰返部
記号番号				
01			<u>100</u>	
02				
03				

ACL01業務入力画面

共通部2	共通部3	共通部4	共通部5	繰返部
1 / 40				
001	コンテナ番号	101		
	シール番号	1	2	3
		102		
	個数	103	荷姿	104 - 105
	グロス重量	106 - 107	グロス容積	108 - 109
	コンテナサイズ	110	コンテナタイプ	111
		コンテナ自重	112 - 113	設定温度
				114 - 115
002	コンテナ番号			
	シール番号	1	2	3
	個数		荷姿	-
	グロス重量	-	グロス容積	-
	コンテナサイズ		コンテナタイプ	
		コンテナ自重	-	設定温度
				-
003	コンテナ番号			
	シール番号	1	2	3
	個数		荷姿	-
	グロス重量	-	グロス容積	-
	コンテナサイズ		コンテナタイプ	
		コンテナ自重	-	設定温度
				-
004	コンテナ番号			
	シール番号	1	2	3

ACL01 業務 入力注意事項 船卸港名等の入力例

項番 35【荷受地名】、項番 39【積出港名】、項番 41【船卸港名】、
 項番 43【荷渡地名】、項番 47【最終仕向地名】

[入力項目表TOPへ戻る](#)

船卸港等地名が30桁を超える場合

B/L表示例（船卸港等が30桁を超える）

船卸港 PASIR GUDANG, JOHOR**

品名 1 **(JOHOR PORT), MALAYSIA

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

 SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
 (INVOICE NO:CD-S-968)

入力例

船卸港 MYPGU - PASIR GUDANG, JOHOR**

品名
 **(JOHOR PORT), MALAYSIA
 NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

 SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
 (INVOICE NO. CD-S-968)

ACL01 業務入力注意事項 品名・個数の入力例

項番 48 【品名】、項番 50 【個数】、項番 51 【荷姿コード】、項番 52 【荷姿名】、
 項番 53 【内個数(AMS)】、項番 54 【レベル(AMS)】、項番 55 【荷姿コード(AMS)】、項番 56 【荷姿名(AMS)】

[入力項目表TOPへ戻る](#)

複数品目/複数荷姿がある場合

B/L表示の例

品名 1 NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES
 108 PACKAGES (53 PLTS (20 CTNS & 100 BOXES) & 55 CTNS)

品名 2 AIR BAG MODULES
 16 PACKAGES (8 PLTS (20 CTNS) & 8 CTNS)

品名 3 ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC
 1PALLET (1 CARTON)

入力例 (外装個数が複数存在するケース)

【品名 1】
 NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES
 SPEARE PARTS FOR AUTO MOBILE
 (INVOICE NO:CD-S-968)

個数	108	荷姿	PK - PACKAGES
AMS個数			
1	53	レベル 1	荷姿 PP - PALLETS
2	20	レベル 2	荷姿 CT - CARTONS
3	100	レベル 2	荷姿 BX - BOXES
4	55	レベル 1	荷姿 CT - CARTONS
10		レベル	荷姿 -

内個数のレベルの入力方法
 各々の内蔵個数・荷姿は必ず該当する
 外装個数(上の階層レベルで指定したもの)
 の直後の項目に入力してください。
 (レベル毎の紐付け機能が無いため)

【品名 2】
 AIR BAG MODULES

個数	16	荷姿	PK - PACKAGES
AMS個数			
1	8	レベル 1	荷姿 PP - PALLETS
2	20	レベル 2	荷姿 CT - CARTONS
3	8	レベル 1	荷姿 CT - CARTONS
10		レベル	荷姿 -

入力例 (外装個数が1つのケース)

【品名 3】
 ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC

個数	1	荷姿	PP - PALLET
AMS個数			
1	1	レベル 1	荷姿 CT - CARTON
2		レベル	荷姿 -
3		レベル	荷姿 -
10		レベル	荷姿 -

[次ページに続く](#)

ACL01 業務入力注意事項 品名・個数の入力例

個数、AMS個数、内個数 (レベル指定入力時)の注意事項

基本的注意事項

- AMS個数欄、荷姿欄にて各々の個数等を入力指示する際は必ずレベルの指示を行ってください。レベル設定(1~9)が不明の場合やその他理由によって当該欄を空白のまま放置せず、**送信先船会社の担当部門等にご確認ください。**
- レベルについては、数字1~9のみを用い連番で採番指示を行ってください。数字の"0"(ZERO)や文字、記号は絶対に入力しないで下さい。
- レベル数は“飛び番号”にならないよう注意してください。

項番50【個数】欄について 1つの繰り返しに1欄

品名毎の外装個数を入力指示する欄となります。

項番53【内個数(AMS)】、項番55【荷姿コード(AMS)】、項番56【荷姿コード(AMS)】について
1つの繰り返しに計10欄

北米向け24時間ルール(AMS)上では、PALLETは認められておらず、内蔵個数を明確にする必要のある荷姿があります。実際の内蔵個数を本欄にて必ず階層【レベル】を付した上で入力指示を行ってください。また、各々の内蔵個数・荷姿は必ず該当する外装個数の直後の項目にそれぞれを入力して下さい。これはプログラム上、違うレベル同士で外装個数と内蔵個数を紐付ける機能が無いための運用となります。
*北米以外の貨物においても内個数の表記をする場合は同様の扱いとする。

項番54【レベル(AMS)】について

AMS個数欄にて各々の個数・荷姿を入力する際は必ず【レベル】の入力指示を行ってください。この【レベル】の指示に漏れや誤りがあった場合は、船会社の発行するB/Lおよび、荷揚げ国(港)において、輸入マニフェスト情報にて申告する貨物の個数に誤りが出てしまう恐れがありますので十分にご留意下さい。個数、レベルの指示については外装個数が1つの場合と複数の場合では、それぞれ異なる運用となりますので後続の説明文を参照いただき、入力指示を行って下さい。

外装個数が複数の場合： 左記、【品名1】および【品名2】の入力例を同時に参照して下さい。

レベル1 外装個数。 レベル1の指示がなされている各個数の合計が
【項番50】個数、および【項番51~52】荷姿の数値と等しくなるように指示をしてください。

例： 108 PACKAGES (53PALLETS (20 CATONS & 100 BOXES) & 55 CARTONS)の場合

**B/L個数の合計:108 PACKAGESは、53 PALLET+55 CARTONSの合計。
従いレベル1として指示するものは、53 PALLETSと55 CARTONSの2欄となります。**

レベル2~ 上記レベル1にて指示がなされた荷姿において、内個数・荷姿を指示する必要がある場合、レベル2以降を利用してそれらの内個数、荷姿を指示してください。
レベル2以降で指示する各々の内個数・荷姿の入力ルールについては左記の入力例【品名1】のAMS内個数の例を参考にして下さい。

外装個数が1種類の場合： 【品名3】の入力例を同時に参照して下さい。

外装個数・荷姿は、【項番50~52】の個数および荷姿欄に通常通り入力してください。
次に内蔵個数については、AMS個数欄を使って入力の上、レベルは1から階層順に連番で指示してください。


ACL01 業務入力注意事項 住所・電話番号の入力例

項番 24【荷送人名】、項番 25【荷送人住所・電話番号】

項番 27【荷受人名】、項番 28【荷受人住所・電話番号】

項番 30【着荷通知先名】、項番 31【着荷通知先住所・電話番号】

[入力項目表TOPへ戻る](#)



よい入力例



悪い入力例

実際の名称

行数 1 NACCS CORPORATION
2 (スペース)

1 NACCS CORPORATION
2

NACCS CORPORATION

実際の住所・電話番号

行数 1 SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,
2 580 HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU,
3 KAWASAKI 212-0013
4 (スペース)
5 (スペース)

1 SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,
2 580 HORIKAWA-CHO,SAIWAI-KU,
3 KAWASAKI 212-0013
4
5


SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,
580 HORIKAWA-CHO,SAIWAI-KU,
KAWASAKI 212-0013

品名の先頭行をスペースにすると受信者側で受信できないケースがあるので、先頭行は必ず入力する。

ACL01 業務入力注意事項 記号番号の入力例

項番 100【記号番号】

[入力項目表TOPへ戻る](#)



よい入力例



悪い入力例

実際のマーク

行数 16 BASIC DRWER
17 CASE MARK 1-303
18 CD RECODER
19 (スペース)
20 CR300

16 BASIC DRWER
17 CASE MARK 1-303
18 CD RECODER
19
20 CR300

BASIC DRWER
CASE MARK 1-303
CD RECODER
CR300

行数 1 (スペース)
2 CASE MARK 303-343
3 (スペース)
4 ELECTRONIC PARTS
5 CASE MARK 344-346
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2 CASE MARK 303-343
3
4 ELECTRONIC PARTS
5 CASE MARK 344-346
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CASE MARK 303-343
ELECTRONIC PARTS
CASE MARK 344-346

マークとマークの行間を
1行空けたい場合は、
任意にスペースキー（35文字）
を入れ、一行空けた状態にする。