

ACL01入力の注意点

- ・ ACL01入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。
- ・ 但し、船会社・NVOCCからの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先します。
- ・ 画面番号の数字をクリックすると入力画面レイアウトにジャンプします。

ACL01						船会社別個別指示事項	
入力項目表				共通指示事項		KMTC LINE(KOREA MARINE TRANSPORT CO.,LTD.)	
画面番号	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	KMTC
1		入力共通項目	-		-		
2	共通部1	処理区分コード	1	○		8：仮登録（船会社・通知先には送信されません） 9：新規登録 5：訂正(ACL11業務で呼び出した上で訂正) 1：取消し(ACL11業務で呼び出した上で取消し)	5:訂正及び1:取消しは対応しておりません。 ACL送信後の訂正、取消依頼は、高麗海運ジャパン（株）大坂支店までFAXにて送信お願い致します。 FAX No. : 06-6243-1664
3	共通部1	船会社コード	4	○	NACCS用船会社コード NVOCCコード	(1)ブックイング先が船会社の場合には、「NACCS用船会社コード」を入力する。 (2)ブックイング先がNVOCCの場合には、「NVOCCコード」を入力する。なお、ブックイング先であるNVOCCが「NACCS用船会社コード」を有している場合には、そのNVOCCの「NACCS用船会社コード」を入力する。 (3)ブックイング船会社・NVOCCに送信せず通知先コード欄で指定した宛先のみ送信する場合は、本欄には「9999」を入力する。	船会社コード「KMTC」
4	共通部1	ブックイング番号	16	○		ブックイング船会社、NVOCCが払出したブックイング番号を正確に入力する。複数のブックイング番号に対して1件のACL情報を送信する場合は、代表のブックイング番号1件を本欄に入れし、残りのブックイング番号は項番93【記事】欄に入力する。	JPで始まるブックイング番号を入力して下さい。 (JP+数字8桁、例:JP12345678)
5	共通部1	ブックイング番号 枝番	2			(1)1ブックイング番号に対して、複数のACL情報を送信する場合は、入力者が枝番を任意に採番の上入力する。 (2)01~99を入力する。 注：100件以上ある場合の送信方法は、事前にブックイング船会社・NVOCCに確認願います。	1つのブックイング番号に対し複数の情報を送信する場合には、ACL件数全部、BOOKING NO.の後に枝番01-99を入力して下さい。
6	共通部1	マスターB/L番号	35			事前に船会社からB/L番号を通知されている場合のみ、そのマスターB/L番号を入力可能。	
7	共通部1	送信総件数	2			1ブックイング番号に対して、複数のACL情報を送信する場合は、当該データを含めたACL情報の総件数を入力する。 項番5【ブックイング番号枝番】欄に「01」以上を入力した場合は必須入力。 注：枝番なしでACL情報を送信した後、同じブックイング番号に枝番を付してACL情報を追加送信する場合の「送信総件数」の入力方法についてはブックイング船会社・NVOCCに確認願います。	1つのブックイング番号に対し複数の情報を送信する場合には、送信総件数を入力して下さい。
8	共通部1	通知先コード (CY・CFS)	5		保税地域コード	貨物の搬入先の保税地域コードを入力する。	
9	共通部1	通知先コード(1)	5		利用者コード	(1)貨物の搬入先以外で、ブックイング船会社・NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2)ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	貨物搬入先の利用者コードを入力して下さい。 「CY・CFS通知先コード一覧表」または、弊社ホームページで御確認できます。
10	共通部1	通知先コード(2)	5		利用者コード	(1)貨物の搬入先以外で、ブックイング船会社・NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2)ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	
11	共通部1	通知先コード(3)	5		利用者コード	(1)貨物の搬入先以外で、ブックイング船会社・NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2)ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。	
12	共通部1	海貨業者コード	5		利用者コード	当該ACL情報の送信(入力)者が海貨業者の場合、その「利用者コード」を入力する。	
13	共通部1	海貨業者名	70			送信(入力)者が海貨業者であるか否かに係らず、会社名を入力する。	【必須】送信者名と連絡先を入力して下さい。 内容に関して問い合わせさせていただくことがあります。
14	共通部1	担当者名	70			送信(入力)者の部課、氏名を入力する。	
15	共通部1	担当者電話番号	35			送信(入力)者の電話番号を入力する。	
16	共通部1	B/L発行枚数	2	○		オリジナルB/Lの希望発行枚数を入力する。	
17	共通部1	WAY BILL 希望識別	1			WAY BILLでの発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番48【品名】欄には「WAY BILL」の文言は不要。 (BODY欄に「WAY BILL」との文言表示が必要な場合は任意で項番48【品名】欄に入力する)	
18	共通部1	Received ドキュメント 希望識別	1			Received B/Lでの発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番48【品名】欄には「Received B/L」の文言は不要。 (BODY欄に「Received B/L」との文言表示が必要な場合は任意で項番48【品名】欄に入力する)	使用不可
19	共通部1	FREIGHT AS ARRANGED	1			Freight As Arranged(運賃非表示)のB/L発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番48【品名】欄には「Freight As Arranged」の文言は不要。 (BODY欄に「Freight As Arranged」との文言表示が必要な場合は任意で項番48【品名】欄に入力する)	
20	共通部1	AGENT印 希望識別	1			B/L面上に「AGENT名」、住所等の押印又は表示を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番48【品名】欄には「AGENT」等の文言は不要。	

ACL01				共通指示事項			船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			KMTCLINE(KOREA MARINE TRANSPORT CO.,LTD.)
画面番号	画面	項目内容	桁	B/Lに必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	KMTC
21	共通部1	別 LIST 有り識別	1			アタッチシート等(ハードコピー)、別途B/Lに添付する書類が存在する場合は、「1」を入力する。	別紙送付の「アタッチシート」がある場合には必ず「1」を入力して下さい。また、「アタッチシート」には該当のブッキング番号、本船名を明記しファックスまたはE-メール添付にて以下に送付して下さい。 FAX No. : 06-6243-1664 E-Mail : osacs@ekmtc.com
22	共通部1	社内整理番号	20			送信者の参照用に社内整理番号等を入力する。 注:原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていません。	
23	共通部1	荷送人コード	17		輸出入者コード 法人番号	SHIPPERの「輸出入者コード」または「法人番号」を入力する。	
24	共通部1	荷送人名	70	○		B/L 面上に表示する SHIPPER の名称を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	
25	共通部1	荷送人住所・電話番号	175	○		B/L 面上に表示する SHIPPER の住所・電話番号を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注:仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	
26	共通部1	荷受人コード	17		輸出入者コード 法人番号		
27	共通部1	荷受人名	70	○		B/L 面上に表示する CONSIGNEE の名称を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	1) こちらの欄には、荷受人名のみご記入下さい。住所及び電話番号につきましては、項番 28 をご利用下さい。 2) 弊システムではスペースを含め 50 桁までしか対応できませんので、それ以上記載された文字は反映されません。それを越える文字は項番 28 の「荷受人住所・電話番号」欄を利用して入力して下さい。
28	共通部1	荷受人住所・電話番号	175	○		B/L 面上に表示する CONSIGNEE の住所・電話番号を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注:仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAX などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	
29	共通部1	着荷通知先コード	17		輸出入者コード 法人番号		
30	共通部1	着荷通知先名	70	○		B/L 面上に表示する NOTIFY PARTY の名称を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	1) こちらの欄には、着荷通知先名のみご記入下さい。住所及び電話番号につきましては、項番 31 をご利用下さい。 2) 弊システムではスペースを含め 50 桁までしか対応できませんので、それ以上記載された文字は反映されません。それを越える文字は項番 31 の「着荷通知先住所・電話番号」欄を利用して入力して下さい。 3) 着荷通知先 2 は使用できませんのでご注意下さい。
31	共通部1	着荷通知先住所・電話番号	175	○		B/L 面上に表示する NOTIFY PARTY の住所・住所電話番号を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注:仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAX などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	
32	共通部1	積載予定船舶コード	9	○	コールサイン	本船コールサインの登録が無い場合は、コード:「99999」を入力。その際、項番 93【記事】欄に本船名も併せて入力する。	
33	共通部1	航海番号	10	○		ブッキング船会社、NVOCC が指定する「VOYAGE 番号」を入力する。	
34	共通部1	荷受地コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	
35	共通部1	荷受地名	30			B/L 面上に表示する「荷受地名」を入力する。 (1) 30 文字を超える場合は、船舶港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 34【荷受地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	B/L 上は TERM として CY-CY, CFS-CFS という記載がありますので、基本的に Place of Receipt は省略され空欄になります。B/L 上に記載が必要な場合は、別途ご連絡をお願いします。
36	共通部1	荷受形態コード	2	○		荷受形態コードを入力する。 51: CY 荷受 52: CFS 荷受 53: DOOR 荷受 54: Direct(Breakbulk)荷受 55: CY&CFS 荷受 OT: 上記以外	54,OT は対応できません。
37	共通部1	荷受形態名	16			項番 36【荷受形態コード】欄に「OT: 上記以外」を入力した場合、該当する荷受形態名を入力する。	こちらの項目は対応できません。
38	共通部1	積出港コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	
39	共通部1	積出港名	35			B/L 面上に表示する「積出港名」を入力する。 (1) 35 文字を超える場合は、船舶港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 38【積出港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	積出港名がスペースを含めて 35 桁を超える場合はアスタリスク(*)などで続けて項番 48 の品名欄を利用して入力して下さい。
40	共通部1	船卸港コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	

ACL01				共通指示事項			船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			KMTC LINE (KOREA MARINE TRANSPORT CO.,LTD)
画面番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	KMTC
41	共通部 1	船卸港名	30			B/L 面上に表示する「船卸港名」を入力する。(例 : HAMBURG) (1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 40【船卸港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	船卸港名がスペースを含めて 30 桁を超える場合はアスタリスク(*)などで続けて項番 48 の品名欄を利用して入力して下さい。
42	共通部 1	荷渡地コード	5	○	国連 LOCODE	国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	
43	共通部 1	荷渡地名	30			B/L 面上に表示する地名を入力する。 (1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 42【荷渡地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	B/L 上は TERM として CY-CY, CFS-CFS という記載がありますので、基本的に Place of Delivery は省略され空欄になります。B/L 上に記載が必要な場合は、別途ご連絡をお願いします。
44	共通部 1	荷渡形態コード	2	○		荷渡形態コードを入力する。 51 : CY 荷渡 52 : CFS 荷渡 53 : DOOR 荷渡 54 : Direct(Breakbulk)荷渡 55 : CY&CFS 荷渡 OT : 上記以外	54,OT は対応できません。
45	共通部 1	荷渡形態名	16			項番 44【荷渡形態コード】欄に「OT : 上記以外」を入力した場合、該当する荷渡形態名を入力する。	こちらの項目は対応できません。
46	共通部 1	最終仕向地コード	5		国連 LOCODE	船社は、B/L の FINAL DESTINATION 欄として利用。 国連 LOCODE の割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	基本的に Final Destination は B/L 上に記載しません。記載が必要な場合は、別途ご連絡をお願いします。
47	共通部 1	最終仕向地名	30			B/L 面上に表示する「最終仕向地名」地名を入力する。 (1) 30 文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) (2) 項番 46【最終仕向地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	基本的に Final Destination は B/L 上に記載しません。記載が必要な場合は、別途ご連絡をお願いします。
48	共通部 2	品名	875	○		品名・個数の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	
49	共通部 1	輸出統計品目	6		HS コード	品名に対応する「統計品目番号」を 6 桁もしくは 4 桁で入力する。 注 : 仕向国あるいは経由国の規定により 6 桁を超えるの HS コードや複数の HS コードの記載が義務付けられている場合は、ブッキング船会社・NVOCC が指定する欄に入力願います。	
50	共通部 2	個数	8	○		品名欄毎の個数を入力する。 品名・個数の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ)	本欄に入力されたデータは B/L には表示されません。
51	共通部 2	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE 勧告 第 21 号・英字)	同上	
52	共通部 2	荷姿名	15			同上 荷姿コードの割当てが無い場合は必須入力。	
53	共通部 2	内個数(AMS)	8			個数・AMS 個数・内個数 (レベル指定入力時) の注意事項を参照のこと。 (クリックすると入力例にジャンプ)	内個数は弊社システムには反映されません。内個数を B/L 上に表記されたい場合は、項番 48 の品名欄の最初の行に入力ください。
54	共通部 2	レベル(AMS)	1			同上	
55	共通部 2	荷姿コード(AMS)	3		包装種類コード (UN/ECE 勧告 第 21 号・英字)	同上	内個数は弊社システムには反映されません。内個数を B/L 上に表記されたい場合は、項番 48 の品名欄の最初の行に入力ください。
56	共通部 2	荷姿名(AMS)	15			同上	
57	共通部 2	貨物重量 (グロス)	10	○		品名欄毎の貨物重量(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	本欄に入力されたデータは B/L には表示されません。
58	共通部 2	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド	
59	共通部 2	貨物重量 (ネット)	10			品名欄毎の貨物重量(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	本欄に入力されたデータは B/L には表示されません。
60	共通部 2	重量単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド	

ACL01 入力項目表				共通指示事項			船会社別個別指示事項
画面番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	KMTC LINE (KOREA MARINE TRANSPORT CO.,LTD.) KMTC
61	共通部 2	貨物容積 (グロス)	10	○		品名欄毎の貨物容積(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須 入力。	本欄に入力されたデータは B/L には表 示されません。
62	共通部 2	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フート BFT: フートボードメジャー(木材)	
63	共通部 2	貨物容積 (ネット)	10			品名欄毎の貨物容積(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	本欄に入力されたデータは B/L には表 示されません。
64	共通部 2	容積単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フート BFT: フートボードメジャー(木材)	
65	共通部 2	合計個数	8	○		ACL 情報の総個数を入力する。	合計個数のみ B/L 上に表示されます。
66	共通部 2	荷姿コード	3	○			
67	共通部 2	荷姿名	15			コードの割当てが無い荷姿の場合は必須入力。	
68	共通部 2	合計貨物重量 (グロス)	10	○		ACL 情報の総貨物重量(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	B/L 面上に記載を希望される合算の数 値の記入をお願いします。
69	共通部 2	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	KGM のみご使用できます。
70	共通部 2	合計貨物重量 (ネット)	10			ACL 情報の総貨物重量(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	本欄に入力されたデータは B/L には表 示されません。
71	共通部 2	重量単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	
72	共通部 2	合計貨物容積 (グロス)	10			ACL 情報の総貨物容積(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	B/L 面上に記載を希望される合算の数 値の記入を お願いします。
73	共通部 2	容積単位コード (グロス)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フート BFT: フートボードメジャー(木材)	MTQ のみご使用できます。
74	共通部 2	合計貨物容積 (ネット)	10			ACL 情報の総貨物容積(ネット)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	本欄に入力されたデータは B/L には表 示されません。
75	共通部 2	容積単位コード(ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フート BFT: フートボードメジャー(木材)	
76	共通部 2	輸出統計品目・ 代表番号	6		HS コード	「統計品目番号」が複数ある場合は、代表の「統計品目番号」を 6 桁もしくは 4 桁で入力する。 注: 仕向国あるいは経由国の規定により 6 桁を超える HS コード や複数の HS コードの記載が義務付けられている場合は、ブッキ ング船会社・NVOCC が指定する欄に入力願います。	
77	共通部 2	コンテナ本数	3			LCL、BREAK BULK 貨物の場合を除き必須入力。	
78	共通部 2	TOTAL IN WORDS	70	○		FCL 貨物の場合はコンテナ本数を、それ以外の場合は総個数を英 文で入力する。 (例: THREE CONTAINERS、TEN CARTONS など)	BOOKING が CFS のときは、個数を入 力。 例)TEN (10) PALLETS ONLY. CY のときは、コンテナ本数を入力。 例)TWO (2) CONTAINERS ONLY
79	共通部 2	運賃支払地コード	5		国連 LOCODE	海上運賃の支払地を入力する。(コレクトの場合で、揚地・荷渡 地と同一の場合は不要) 国連 LOCODE の割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」 2 桁 + 「ZZZ」を入力する。	
80	共通部 2	運賃支払地名	30			海上運賃の支払地名を入力する。 項番 79【運賃支払地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	

ACL01 入力項目表				共通指示事項			船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			KMTC (KOREA MARINE TRANSPORT CO.,LTD.)
画面番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	KMTC
81	共通部2	運賃支払コード	1	○	UN/EDIFACTコード(4237)	海上運賃の支払コードを入力する。 P: PREPAID(前払い) C: COLLECT(後払い)	
82	共通部2	B/L発行地コード	5	○	国連 LOCODE	B/Lの発行地コードを入力する。 国連 LOCODEの割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
83	共通部2	B/L発行地名	30			B/L面上に表示する「発行地名」を入力する。 項番82【B/L発行地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	
84	共通部2	ファクシミリ番号	14			ブッキング船会社、NVOCCが本欄に入力した宛先にB/L情報のファックスサービスを行っている場合には、「送信先のファックス番号」を入力する。スペース、ハイフン、スラッシュ等の記号は入力せず、左詰めで市外局番から番号のみ入力する。 注：ファックスサービスの詳細については、各ブッキング船会社、NVOCCの個別指示事項を確認願います。	FAXサービスの送付先を入力してください。
85	共通部2	荷主連絡先メールアドレス	70			システムの仕様上、小文字、アンダーバーの入力は不可。 注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
86	共通部2	インボイス番号	35			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
87	共通部2	荷主セクションコード	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
88	共通部2	荷主リファレンスナンバー	35			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	本欄に入力されたデータはB/Lには表示されません。
89	共通部2	荷主伝送先コード	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
90	共通部2	Order No.	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
91	共通部2	L/C No.	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
92	共通部2	貨物種類コード	3			(1) 左詰めで入力する。 (2) 複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入力する。 (冷凍危険品の場合の例：23) 1：普通貨物の場合 2：冷凍貨物の場合 3：危険品の場合 4：裸自動車の場合 5：液状貨物の場合 6：生動物の場合 7：散貨の場合 8：郵便の場合 9：その他の貨物の場合	
93	共通部2	記事	350			(1)複数のブッキング番号に対して1件のACLを登録する場合は、代表のブッキング番号1件は項番4【ブッキング番号】欄に入力し、残りのブッキング番号は本欄に入力する。 (2) 項番32【積載予定船舶コード】欄に「99999」を入力した場合は、本欄に本船名を入力する。 (3)B/L作成及び発行に関して船社に別段の指示が必要な場合は、本欄を利用する。	1) B/LをCOMBINEされる場合は、代表ブッキング番号を項番4の欄に入れ、その他の番号をこちらの記事欄に入力ください。 2) 本欄に入力されたデータはB/Lには表示されません。また、B/L作成に関しての指示等は、トラブルを避ける為お手数ですがB/L発行店へFAXもしくは電話連絡をお願い致します。
94	共通部3	輸出管理番号	35			(1)ACL11(ACL情報登録呼出し)業務で輸出管理番号の呼出しを行った場合は本項目に輸出管理番号が表示される。 (2)輸出管理番号を入力する。(任意入力項目)	
95	共通部3	取消表示識別	1			既に本業務が行われている輸出管理番号に対してACL情報を取消したい場合に入力する。 3：取消表示 (項番2【処理区分コード】欄で「5：訂正」を選択した場合のみ入力可)	
96	共通部4	NVOCCコード	4		NACCS用船会社コード NVOCCコード	NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。NVOCCコードを入力する。(別項「ACL12」参照)	
97	共通部4	ハウス用 ブッキング番号	16			NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番号を入力する。(別項「ACL12」参照)	
98	共通部4	ハウス用 ブッキング番号枝番	2			NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番号枝番を入力する。(別項「ACL12」参照)	
99	共通部4	ハウス情報送信識別	1			NVOCCコードに入力がある場合は必須入力。関連付けされたハウス情報をACL情報の通知先である船会社またはNVOCCに送信するか否かを入力する。 1：送信する 0：送信しない	
100	共通部5	記号番号	700	○		名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。(クリックすると入力例にジャンプ) 注：入力できない文字(日本語等)がある場合を除き、記号番号はATTACHED SHEETではなく本欄に入力願います。	別紙送付の「アタッチシート」がある場合には弊社設定の"APAS" ("AS PER ATTACHED SHEET"をすコード)を記号番号欄に入力して下さい。NACCSにて規定されている"see attached sheet" 以外にも"as attached","as per attached sheet"などの"attach"を含む文字が入力されている場合、システムで正常に取り扱えない場合がありますので、ご協力よろしくお願い致します。別紙送付の「アタッチシート」は該当のブッキング番号を明記し、ファックス又はメール添付で以下へ送付して下さい。 FAX No. : 06-6243-1664 E-Mail: osacs@ekmtc.com

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			KMTCLINE (KOREA MARINE TRANSPORT CO.,LTD.)
画面番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	KMTC
101	繰返部	コンテナ番号	12			FCL 貨物の場合は必須入力。	アルファベット 4 文字 (Prefix) と後に続く数字の間にスペースやハイフンなどを入れずに入力して下さい 例: KMTU1234567
102	繰返部	シール番号	15			FCL 貨物の場合は必須入力。	必ず枠 1 からご入力願います。
103	繰返部	個数	8	○		コンテナ毎の貨物の総個数を入力する。	
104	繰返部	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE 勧告 第 21 号・英字)		
105	繰返部	荷姿名	15				
106	繰返部	貨物重量(グロス)	10	○		コンテナ毎の貨物の総重量(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁	
107	繰返部	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	KGM のみご使用できます。
108	繰返部	貨物容積(グロス)	10	○		コンテナ毎の貨物の総容積(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き 必須入力。	
109	繰返部	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)		MTQ のみご使用できます。
110	繰返部	コンテナサイズ コード	2		コンテナサイズ コード (ISO 6346)	コンテナサイズコード(2 桁)は、1 桁目: コンテナ長さコード、2 桁目: コンテナ高さコードを入力する。 (長さ 20ft, 高さ 8'6"ft の例: 22) 1 桁目 長さ(ft) 1:10' 2:20' 4:40' 9:その他 2 桁目 高さ(ft) 0:8'0" 2:8'6" 4:9'0" 5:9'6" 6:9'6"超 8:4'3" 9:その他	
111	繰返部	コンテナタイプ コード	2		コンテナ形式コード (ISO 6346)	コンテナ形式(タイプ)コード GP: ドライコンテナ RT: 冷凍コンテナ(温度設定可能なコンテナ) UT: オープントップコンテナ PF: フラットラックコンテナ(プラットフォームコンテナ) TN: タンクコンテナ SN: その他のコンテナ	
112	繰返部	コンテナ自重	5			コンテナ自重を入力する。 小数点以下は入力不可能。	
113	繰返部	コンテナ自重単位コード	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	「KGM」又は「LBR」のみ入力可能。 KGM: キログラム LBR: ポンド	KGM のみご使用できます。
114	繰返部	設定温度	5			本冷貨物(温度設定が必要な貨物)の場合には、その設定温度 を入力する。 整数部 2 桁、小数部 1 桁入力可能 マイナス入力可能	リーファーの場合は必ず入力願います。
115	繰返部	温度単位コード	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英字)	CEL: 摂氏 FAH: 華氏	CEL: 摂氏 のみご使用できます。

ACL01業務入力画面

処理区分* (8:仮登録 9:登録 5:訂正 1:取消し)

船会社* ブッキング番号* -

マスターB/L番号 送信総件数

通知先 CY・CFS 1 2 3

荷送人 -

荷送人名

住所・
電話番号

海貨業者 -

担当者名

担当者電話番号

B/L発行枚数

荷受人 -

荷受人名

住所・
電話番号

WAY BILL Received
ドキュメント FREIGHT AS
ARRANGED

AGENT印 別LIST
希望 有り

社内整理番号

着荷通知先 1 -

着荷通知先名

住所・
電話番号

着荷通知先 2 -

着荷通知先名

住所・
電話番号

積載予定船舶* 航海番号*

荷受地 - 荷受形態 ▾ -

積出港* -

船卸港 -

荷渡地 - 荷渡形態 ▾ -

最終仕向地 -

ACL01業務入力画面

共通部2		共通部3		共通部4		共通部5		繰返部	
品名 1									
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 48 </div>			統計品目番号	<u>49</u> - <u> </u>	個数	<u>50</u>	荷姿	<u>51</u> - <u>52</u>	
			AMS内個数	1	<u>53</u>	レベル	<u>54</u>	荷姿	<u>55</u> - <u>56</u>
			2		レベル		荷姿		
			3		レベル		荷姿		
			4		レベル		荷姿		
			5		レベル		荷姿		
			6		レベル		荷姿		
			7		レベル		荷姿		
			8		レベル		荷姿		
			9		レベル		荷姿		
			10		レベル		荷姿		
グロス重量			<u>57</u> - <u>58</u>	ネット重量			<u>59</u> - <u>60</u>		
グロス容積			<u>61</u> - <u>62</u>	ネット容積			<u>63</u> - <u>64</u>		
合計	個数	<u>65</u>	荷姿	<u>66</u> - <u>67</u>					
グロス重量		<u>68</u> - <u>69</u> ▼	ネット重量		<u>70</u> - <u>71</u> ▼				
グロス容積		<u>72</u> - <u>73</u> ▼	ネット容積		<u>74</u> - <u>75</u> ▼				
統計品目・代表番号			<u>76</u> - <u> </u>						
コンテナ本数			<u>77</u>						
TOTAL IN WORDS			<u>78</u>						
運賃支払地	1	<u>79</u> - <u>80</u> - <u>81</u> ▼							
	2								
B/L発行地			<u>82</u> - <u>83</u>						
FAX番号	1	<u>84</u>	2		3				
荷主連絡先メールアドレス			<u>85</u>						
インボイス番号			<u>86</u>	荷主セクションコード	<u>87</u>				
Ref No.			<u>88</u>	荷主伝送先コード	<u>89</u>				
Order No.			<u>90</u>	L/C No.	<u>91</u>				
貨物種類			<u>92</u>						
記事			<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 93 </div>						

ACL01業務入力画面

共通部2	共通部3	共通部4	共通部5	繰返部
輸出管理番号				
1	<input type="text" value="94"/>	<input type="text" value="95"/>	2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	8	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	10	<input type="text"/>
11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	12	<input type="text"/>
13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	14	<input type="text"/>
15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	16	<input type="text"/>
17	<input type="text"/>	<input type="text"/>	18	<input type="text"/>
19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>
21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	22	<input type="text"/>
23	<input type="text"/>	<input type="text"/>	24	<input type="text"/>
25	<input type="text"/>	<input type="text"/>	26	<input type="text"/>
27	<input type="text"/>	<input type="text"/>	28	<input type="text"/>
29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	30	<input type="text"/>
31	<input type="text"/>	<input type="text"/>	32	<input type="text"/>
33	<input type="text"/>	<input type="text"/>	34	<input type="text"/>
35	<input type="text"/>	<input type="text"/>	36	<input type="text"/>
37	<input type="text"/>	<input type="text"/>	38	<input type="text"/>
39	<input type="text"/>	<input type="text"/>	40	<input type="text"/>
41	<input type="text"/>	<input type="text"/>	42	<input type="text"/>
43	<input type="text"/>	<input type="text"/>	44	<input type="text"/>
45	<input type="text"/>	<input type="text"/>	46	<input type="text"/>
47	<input type="text"/>	<input type="text"/>	48	<input type="text"/>
49	<input type="text"/>	<input type="text"/>	50	<input type="text"/>

ACL01業務入力画面

共通部2		共通部3		共通部4		共通部5		繰返部		
NVOCCコード					ブッキング番号					
1	96		97	-	98	2			-	
3				-		4			-	
5				-		6			-	
7				-		8			-	
9				-		10			-	
11				-		12			-	
13				-		14			-	
15				-		16			-	
17				-		18			-	
19				-		20			-	
21				-		22			-	
23				-		24			-	
25				-		26			-	
27				-		28			-	
29				-		30			-	
31				-		32			-	
33				-		34			-	
35				-		36			-	
37				-		38			-	
39				-		40			-	
41				-		42			-	
43				-		44			-	
45				-		46			-	
47				-		48			-	
49				-		50			-	
ハウス情報送信識別					99					

ACL01業務入力画面

共通部2	共通部3	共通部4	共通部5	繰返部
------	------	------	-------------	-----

記号番号

01	<p style="text-align: center;">100</p>
02	
03	

ACL01業務入力画面

共通部2	共通部3	共通部4	共通部5	繰返部
1 / 40				
001	コンテナ番号	101		
	シール番号	1	2	3
	個数	103	荷姿	104 - 105
	グロス重量	106 - 107	グロス容積	108 - 109
	コンテナサイズ	110	コンテナタイプ	111
		コンテナ自重	112 - 113	設定温度
				114 - 115
002	コンテナ番号			
	シール番号	1	2	3
	個数		荷姿	-
	グロス重量	-	グロス容積	-
	コンテナサイズ		コンテナタイプ	
		コンテナ自重	-	設定温度
				-
003	コンテナ番号			
	シール番号	1	2	3
	個数		荷姿	-
	グロス重量	-	グロス容積	-
	コンテナサイズ		コンテナタイプ	
		コンテナ自重	-	設定温度
				-
004	コンテナ番号			
	シール番号	1	2	3

ACL01 業務 入力注意事項 船卸港名等の入力例

[入力項目表TOPへ戻る](#)

項番 35【荷受地名】、項番 39【積出港名】、項番 41【船卸港名】、
項番 43【荷渡地名】、項番 47【最終仕向地名】

船卸港等地名が30桁を超える場合

B/L表示例（船卸港等が30桁を超える）

船卸港 PASIR GUDANG, JOHOR**

品名 1 **(JOHOR PORT), MALAYSIA

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE

(INVOICE NO:CD-S-968)

入力例

船卸港 MYPGU - PASIR GUDANG, JOHOR**

品名 **(JOHOR PORT), MALAYSIA

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE

(INVOICE NO. CD-S-968)

ACL01 業務入力注意事項 品名・個数の入力例

[入力項目表TOPへ戻る](#)

項番 48 【品名】、項番 50 【個数】、項番 51 【荷姿コード】、項番 52 【荷姿名】、
 項番 53 【内個数(AMS)】、項番 54 【レベル(AMS)】、項番 55 【荷姿コード(AMS)】、項番 56 【荷姿名(AMS)】

複数品目/複数荷姿がある場合

B/L表示の例

- 品名 1 NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES
108 PACKAGES (53 PLTS (20 CTNS & 100 BOXES) & 55 CTNS)
- 品名 2 AIR BAG MODULES
16 PACKAGES (8 PLTS (20 CTNS) & 8 CTNS)
- 品名 3 ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC
1PALLET (1 CARTON)

入力例 (外装個数が複数存在するケース)

【品名 1】

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPEARE PARTS FOR AUTO MOBILE
(INVOICE NO:CD-S-968)

個数	108	荷姿	PK -	PACKAGES
AMS個数				
1	53	レベル	1	荷姿 PP - PALLETS
2	20	レベル	2	荷姿 CT - CARTONS
3	100	レベル	2	荷姿 BX - BOXES
4	55	レベル	1	荷姿 CT - CARTONS
10		レベル		荷姿 -

内個数のレベルの入力方法
 各々の内蔵個数・荷姿は必ず該当する
 外装個数(上の階層レベルで指定したもの)
 の直後の項目に入力してください。
 (レベル毎の紐付け機能が無いため)

【品名 2】

AIR BAG MODULES

個数	16	荷姿	PK -	PACKAGES
AMS個数				
1	8	レベル	1	荷姿 PP - PALLETS
2	20	レベル	2	荷姿 CT - CARTONS
3	8	レベル	1	荷姿 CT - CARTONS
10		レベル		荷姿 -

入力例 (外装個数が1つのケース)

【品名 3】

ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC

個数	1	荷姿	PP -	PALLET
AMS個数				
1	1	レベル	1	荷姿 CT - CARTON
2		レベル		荷姿 -
3		レベル		荷姿 -
10		レベル		荷姿 -

[次ページに続く](#)

ACL01 業務入力注意事項 品名・個数の入力例

個数、AMS個数、内個数 (レベル指定入力時)の注意事項

基本的注意事項

- 1 AMS個数欄、荷姿欄にて各々の個数等を入力指示する際は必ずレベルの指示を行ってください。レベル設定(1~9)が不明の場合やその他理由によって当該欄をブランクのまま放置せず、必要であれば送信先船会社担当部門等にご確認の上指示を行ってください。
- 2 レベルについては、数字1~9のみを用い連番で採番指示を行ってください。数字の"0"(ZERO)や文字、記号は絶対に入力しないで下さい。
- 3 レベル数は“飛び番号”にならないよう注意してください。

項番50【個数】欄について 1つの繰返しに1欄

品名毎の外装個数を入力指示する欄となります。

項番53【内個数(AMS)】、項番55【荷姿コード(AMS)】、項番56【荷姿コード(AMS)】について 1つの繰返しに計10欄

北米向け24時間ルール(AMS)上では、PALLET, SKID, BUNDLEという荷姿は認められていない為、

実際の内蔵個数を本欄にて必ず階層【レベル】を付した上で入力指示を行ってください。

また、各々の内蔵個数・荷姿は必ず該当する外装個数の直後の項目にそれぞれを入力して下さい。

これはプログラム上、違うレベル同士で外装個数と内蔵個数を紐付ける機能が無いための運用となります。

*北米以外の貨物においても内個数の表記をする場合は同様の扱いとする。

項番54【レベル(AMS)】について

AMS個数欄にて各々の個数・荷姿を入力する際は必ず【レベル】の入力指示を行ってください。

この【レベル】の指示に漏れや誤りがあった場合は、船会社の発行するB/Lおよび、荷揚げ国(港)において、輸入マニフェスト情報にて申告する貨物の個数に誤りが出してしまう恐れがありますので十分にご留意下さい。

個数、レベルの指示については外装個数が1つの場合と複数の場合では、それぞれ異なる運用となりますので後続の説明文を参照いただき、入力指示を行って下さい。

外装個数が複数の場合： 左記、【品名1】および【品名2】の入力例を同時に参照して下さい。

レベル1 外装個数。 レベル1の指示がなされている各個数の合計が【項番50】個数、および【項番51~52】荷姿の数値と等しくなるように指示をしてください。

例： 108 PACKAGES (53PALLETS (20 CATONS & 100 BOXES) & 55 CARTONS)の場合

**B/L個数の合計:108 PACKAGESは、53 PALLET+55 CARTONSの合計。
従いレベル1として指示するものは、53 PALLETSと55 CARTONSの2欄となります。**

レベル2~ 上記レベル1にて指示がなされた荷姿において、内個数・荷姿を指示する必要がある場合、レベル2以降を利用してそれらの内個数、荷姿を指示してください。レベル2以降で指示する各々の内個数・荷姿の入力ルールについては左記の入力例【品名1】のAMS内個数の例を参考にしてください。

外装個数が1種類の場合： 【品名3】の入力例を同時に参照して下さい。

外装個数・荷姿は、【項番50~52】の個数および荷姿欄に通常通り入力してください。

次に内蔵個数については、AMS個数欄を使って入力の上、レベルは1から階層順に連番で指示してください。


ACL01 業務入力注意事項 住所・電話番号の入力例

[入力項目表TOPへ戻る](#)

項番 24 【荷送人名】、項番 25 【荷送人住所・電話番号】

項番 27 【荷受人名】、項番 28 【荷受人住所・電話番号】

項番 30 【着荷通知先名】、項番 31 【着荷通知先住所・電話番号】



実際の名称

行数 1 NACCS CORPORATION
2 (スペース)

1 NACCS CORPORATION
2

NACCS CORPORATION

実際の住所・電話番号

行数 1 SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,
2 580 HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU,
3 KAWASAKI 212-0013
4 (スペース)
5 (スペース)

1 SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,
2 580 HORIKAWA-CHO,SAIWAI-KU,
3 KAWASAKI 212-0013
4
5


SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,
580 HORIKAWA-CHO,SAIWAI-KU,
KAWASAKI 212-0013

品名の先頭行をスペースにすると受信者側で受信できないケースがあるので、先頭行は必ず入力する。

ACL01 業務入力注意事項 記号番号の入力例

項番 100 【記号番号】

[入力項目表TOPへ戻る](#)



実際のマーク

行数 16 BASIC DRWER
17 CASE MARK 1-303
18 CD RECODER
19 (スペース)
20 CR300

16 BASIC DRWER
17 CASE MARK 1-303
18 CD RECODER
19
20 CR300

BASIC DRWER
CASE MARK 1-303
CD RECODER

CR300

行数 1 (スペース)
2 CASE MARK 303-343
3 (スペース)
4 ELECTRONIC PARTS
5 CASE MARK 344-346
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2 CASE MARK 303-343
3
4 ELECTRONIC PARTS
5 CASE MARK 344-346
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CASE MARK 303-343
ELECTRONIC PARTS
CASE MARK 344-346

マークとマークの行間を
1行空けたい場合は、
任意にスペースキー（35文字）
を入れ、一行空けた状態にする。