業務	名(美	養務コード)	搬力	人確	認情:	報登	録	(シ	ステ	ムダ	才象外	保税	運送	€)	(0	ΙN)			
				屋		繰	繰					弅	€件	ı						
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	1	2												コード	入力条件/形式
1		入力共通項目		0.0	398			М												
		// / / / / / / / / / / / / / / / / / /		an	390			IWI												
2		保税運送申告番号	0L T	an	11			M												
3		運送種別	US B	an	3			М												(1) 貨物の運送種別を入力 SEA:海上貨物 AIR:航空貨物 MAL:メール BAG:手荷物 (2) スプリット表示に「S」が入力された場合は、 「AIR」以外は入力不可 (3) 不明の場合は、「UNK」を入力
4		搬入開始年月日	SD T	n	8			М												搬入開始年月日≦搬入終了年月日≦システム年月日であ ること
5		搬入開始時刻	ST M	n	4			М												搬入開始年月日時刻<搬入終了年月日時刻<システム年 月日時刻であること
6		搬入終了年月日	ED T	n	8			М												搬入開始年月日≦搬入終了年月日≦システム年月日であ ること
7		搬入終了時刻	ET M	n	4			M												搬入開始年月日時刻<搬入終了年月日時刻<システム年 月日時刻であること
8		無料期間適用表示	AL C	an	2			С										舟	1空会社コード	保管料の無料期間を適用する場合は、航空会社を入力
9	10	AWB番号	AW B	an	20			M												(1) 16桁以内で入力 (2) 先頭3桁が「XXX」の場合は、処理対象外とする。
10	*	スプリット表示	SP T	an	1				С											(1) スプリット貨物の場合は、「S」を入力 (2) 既にスプリットの旨が登録済の場合は、省略可
11	*	品名	CM D	an	21				M											
12	*	発送個数	PC S	n	6				M											20 14
13	*	到着個数 総個数	AP S	n	6				С											発送個数と実際に到着した個数に相違がある場合は、到着した個数を入力 (1) スプリットを入力した場合は、必須入力
	*		GP S	n	6				С											(2) 到着個数及び発送個数<総個数であること (3) 既に総個数が輸入貨物情報DBに登録されている 場合は、省略可。ただし、入力された場合は入力を有効 とする。
15	*	重量	WG T	n	8				M											整数部 6 桁、小数部 1 桁
16	*	重量単位コード	JT I	an	3					С								1	重量単位コード	省略した場合は、上位欄の重量単位コードを引き継ぐ KGM:キログラム LBR:ポンド
17	*	総重量	GW T	n	8				С											(1) スプリット貨物の場合は、必要に応じて総重量を入力 (2) 到着重量<総重量であること (3) 既に総重量が輸入貨物情報DBに登録されている 場合は、省略可。ただし、入力された場合は入力を有効 とする。
18	*	総重量単位コード	GT I	an	3					С								1	重量単位コード	省略した場合は、上位欄の重量単位コードを引き継ぐ KGM: キログラム LBR: ポンド
19	*	到着便名 1	FL 1	an	6				М											(1) 運送種別に「AIR」と入力した場合は、必須入力 (2) 不明の場合は、「UNK」を入力。ただし、運送 種別欄に「AIR」が入力された場合は、「UNK」は 入力不可。また、運送種別欄が「AIR」でない場合 は、「UNK」を入力 (3) 航空会社コード+フライト・ナンバーを入力 (4) フライト・ナンバーについては、3 桁又は4桁の 入力が可能。4桁目については、英・数記号が可、それ 以外は数字とする。
20	*	到着便名 2	FL 2	an	5					С										(1) 到着便名1に「UNK」を入力した場合は、入力 不可 (2) 便名の日付部を以下の形式で入力 DDMMM
21	*	入港年月日	AD T	an	8				М											(1) 貨物が本邦に最初に到着した年月日を入力 (2) 入港年月日≦システム年月日であること (3) 不明の場合は、「UNK」を入力
22	*	積出地	OR G	an	3				M									ト び	A T A 空港コー さ なび A T A 都市コー	システムに登録されていない積出地または不明の場合 は、「ZZZ」を入力

業務	搬入確認情報登録(システム対象外保税運送)(OIN)											()	(O	ΙN)				
				属		繰	繰				条件								
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	1	2											コード	入力条件/形式
23	*	取卸港	P0 L	an	3			ı	М									I A T A 空港コー ド	(1) 運送種別が「AIR」の場合は、必須入力 (2) 不明の場合または「AIR」以外の場合は、「Z ZZ」を入力
24	*	特殊貨物記号	SP C	an	3			(С									S P C (特殊貨 物)コード	
25	*	事故貨物	DM G	an	5			(С									事故コード	(1)複数の事故がある場合は、代表とするものを入力 (2)税関届出を必要とする事故は、先頭1桁目に 「2」を入力 (3)税関届出を必要としない民間の事故は、入力自由
26	*	手作業記号	MS T	an	1			(С										(1) ロケーション管理を手作業で行う場合は、「M」 を入力 (2) 入力者が通関業の場合は、入力不可
27	*	ロケーション	LO C	an	80			(СС										(1)入力形式 ロケーション、符号「,」、個数 例) ABC,個数 ①ロケーション:3 析以上の英数字 ②個数:6 析以内の数字 ③単独ロケーション入力の場合、個数は省略可 ④複数ロケーション入力の場合、ロケーションと個数は対となっていること ⑤ロケーションと個数は「,」で区切ること (2)特殊貨物ロケーションド(保管料対象)の場合 ロケーション(3析)、符号「,」、個数 例)VAL(個数の省略可) VAL(個数の省略可) VAL(個数の「ケーション入力可) VAL(個数の「ケーション人力可) VAL(個数の「「/」以降は自由入力) (3)SP貨物の場合は、先頭2析に"SP"を入力 例)SPX(3桁で入力) (4)特殊貨物ロケーションコードは、5種類以内であること (5)スプリット貨物の場合、保税蔵置場単位のロケーション桁数の合計が80桁以下であること。 (6)入力者が通関業の場合は、入力不可