

業務名(業務コード)		出港前報告(AMR)													コード	入力条件/形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰り	繰り	条件 (参考) 後続でMFI 業務を利用											
1		入力共通項目		an	398			M					M						
2		処理区分コード	KND	an	1			M					M						9:新規登録、出港日時報告前の追加パッケージソフト利用者は入力不要
3		SPコード	SPI	an	16			C					C						サービスプロバイダーコードを入力
4		予備	DLC	an	1			X					X						スペースを入力 パッケージソフト利用者は入力不要
5		予備	DLR	an	210			X					X						スペースを入力 パッケージソフト利用者は入力不要
6		船舶コード	SEN	an	9			M					M					コールサイン	(1) バスケットコード(9999)は入力不可 (2) 積載船名および船舶国籍コードを入力した場合は、船舶DBに登録されていない船舶コードを入力可 (3) 左詰めで入力
7		積載船名	SNM	an	35			F					F						(1) 船舶コードが船舶DBに登録されていない場合は、積載船名を必須入力 (2) 船舶コードが船舶DBに登録されている場合は、船舶DBに登録されている積載船名を優先する
8		船舶国籍コード	SNC	an	2			F					F					国連LOCODE (国名2桁)	(1) 船舶コードが船舶DBに登録されていない場合は、船舶国籍コードを必須入力 (2) 船舶コードが船舶DBに登録されている場合は、船舶DBに登録されている船舶国籍コードを優先する
9		運航船会社航海番号	UVO	an	10			C					C						運航船会社の航海番号を入力
10		航海番号	VOY	an	10			M					M						左詰めで入力
11		船会社コード	SCA	an	4			M					M						NACCS用船会社コードを入力
12		船積港コード	LPR	an	5			M					M					国連LOCODE	(1) コンテナ貨物を日本向けに船積みした港を入力 (2) システムに登録されていない船積港コードを入力した場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」に変換(バスケットコードに変換)して処理を行う (3) 外国のコードとしてシステムに登録されていること
13		船積港名	LPN	an	20			F					F						(1) 船積港コードにバスケットコードを入力した場合(船積港コードがバスケットコードに変換された場合を含む)に必須入力 (2) 船積港コードに対する船積港名がシステムに登録されている場合は、システムに登録されている船積港名を優先する
14		船積港枝番	LED	an	1			C					C						同一航海で同一港に複数回寄港する場合は船積港枝番(1~9)を入力
15		B/L番号	BLN	an	35			M					M						(1) 先頭4桁は、NACCS用船会社コードであること (2) 5桁以上であること (3) カンマ入力がないこと
16		出港予定年月日	DDT	n	8			M					M						出港予定年月日を現地時間またはグリニッジ標準時で入力
17		出港予定時分	DHM	n	4			M					M						出港予定時分を現地時間またはグリニッジ標準時で入力
18		グリニッジ標準時差分	GTD	an	5			M					M						(1) 現地時間とグリニッジ標準時との差分を「正負記号」+「HHMM」形式で入力 (2) 下記の範囲内のみ入力可 「-1200」≤グリニッジ標準時差分≤「+1400」 (3) 出港予定年月日および出港予定時分に、グリニッジ標準時を入力する場合は、「0000」を入力
19		緩和措置対象地域識別	MMR	an	1			C					C						Y:法令に基づき緩和措置が適用される近海航路の場合
20		マスターB/L識別	MBL	an	1			C					C						利用運送事業者(NVOCC)等から出港前報告(ハウスB/L)がなされる場合は「M」を入力
21		通知先コード	CA	an	5	3		C					C					利用者コード	(1) 出港前報告に係る税関からのリスク分析結果の事前通知を他の利用者にも送付したい場合は、当該利用者の利用者コードを入力 (2) 入力者の利用者コードは入力不可 (3) 同一の利用者コードは重複入力不可
22		船卸港コード	DPR	an	5			M					M					国連LOCODE	(1) 船卸港(仮陸揚を行う場合は仮陸揚港)をコードで入力 (2) 日本の港を入力した場合は、外航船舶用としてシステムに登録されていること (3) 通過貨物の場合は、外国のコードを入力 (4) システムに登録されていない船卸港コードを入力した場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」に変換(バスケットコードに変換)して処理を行う

業務名 (業務コード)		出港前報告 (AMR)										コード	入力条件/形式				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件 (参考) 後続でDMFI 業務を利用									
23		船卸港枝番	EDA	an	1			C									同一航海で同一港に複数回寄港する場合は船卸港枝番 (1~9) を入力
24		入港予定年月日	IDT	n	8			M									(1) 下記の範囲内のみ入力可 システム日 ≤ 入港予定年月日 (2) 日本時間で入力 (3) 通過貨物の場合は、日本に寄港する日付を入力
25		コンテナオペレーション会社コード	CYC	an	5			C									利用者コード (1) CY扱いの場合にコンテナオペレーション会社の利用者コードを入力 (2) CY扱いでない場合及びコンテナオペレーション会社がシステム不参加の場合は、「99999」を入力 (3) 通過貨物の場合は入力不可  (* 後続の「積荷目録提出 (DMF)」業務で出港前報告をした積荷情報を利用する場合には、コンテナオペレーション会社コードを入力すること
26		仕出港コード	EPR	an	5			M									国連LOCODE (1) コンテナ貨物を最初に船積みした港を入力 (2) システムに登録されていない仕出港コードを入力した場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」に変換 (バスケットコードに変換) して処理を行う
27		仕出港名	EPN	an	20			F									(1) 仕出港コードにバスケットコードを入力した場合 (仕出港コードがバスケットコードに変換された場合を含む) に必須入力 (2) 仕出港コードに対する仕出港名がシステムに登録されている場合は、システムに登録されている仕出港名を優先する
28		荷渡地コード	DLP	an	5			M									国連LOCODE (1) 仮陸揚貨物の場合は船卸港コードと同一でないこと (2) システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」に変換 (バスケットコードに変換) して処理を行う (3) 荷渡地コードがバスケットコードに変換された場合は、変換後のバスケットコードが、外国のコードとしてシステムに登録されていること
29		荷渡地名	DLN	an	20			F									(1) 荷渡地コードにバスケットコードを入力した場合 (荷渡地コードがバスケットコードに変換された場合を含む) に必須入力 (2) 荷渡地コードに対する荷渡地名がシステムに登録されている場合は、システムに登録されている荷渡地名を優先する
30		最終仕向地コード	DST	an	5			C									国連LOCODE (1) システムに登録されていない最終仕向地コードを入力した場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」に変換 (バスケットコードに変換) して処理を行う (2) 最終仕向地コードがバスケットコードに変換された場合は、変換後のバスケットコードが、外国のコードとしてシステムに登録されていること
31		最終仕向地名	DSN	an	20			F									(1) 最終仕向地コードにバスケットコードを入力した場合 (最終仕向地コードがバスケットコードに変換された場合を含む) に必須入力 (2) 最終仕向地コードに対する最終仕向地名がシステムに登録されている場合は、システムに登録されている最終仕向地名を優先する
32		荷送人コード	SHS	an	17			C									輸出入者コード 法人番号 (1) 荷送人をコードで入力 (2) 先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する (3) 荷送人が無符号である場合は入力不要  (* コードを入力する場合は、AEO相互承認に係る海外輸出入者コード以外を入力
33		荷送人名	SHN	an	70			F									(1) 荷送人が無符号の場合は必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力 (3) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている名称を優先する (ただし、システムに名称が登録されていない場合を除く)
34		荷送人住所 (連続入力)	SHA	an	175			C									(1) 荷送人が無符号の場合は、本欄または分割された荷送人住所のいずれかを必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または分割された荷送人住所のいずれかを必須入力 (3) 分割された荷送人住所に入力がある場合は入力不可 (4) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている住所を優先する (ただし、システムに住所が登録されていない場合を除く)

業務名 (業務コード)		出港前報告 (AMR)										コード	入力条件/形式					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件 (参考) 後続でMFI 業務を利用										
35		荷送人住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	SH1	an	70			C										(1) 荷送人が無符号の場合は、本欄または荷送人住所(連続入力)のいずれかを必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷送人住所(連続入力)のいずれかを必須入力 (3) 本欄を入力した場合は、荷送人住所2 / 4 (Street and number/P. O. Box) 及び荷送人住所3 / 4 (City name) を必須入力 (4) 荷送人住所(連続入力)に入力がある場合は入力不可 (5) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている住所を優先する(ただし、システムに住所が登録されていない場合を除く)
36		荷送人住所2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	SH2	an	35			C										(1) 荷送人が無符号の場合は、本欄または荷送人住所(連続入力)のいずれかを必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷送人住所(連続入力)のいずれかを必須入力 (3) 本欄を入力した場合は、荷送人住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box) 及び荷送人住所3 / 4 (City name) を必須入力 (4) 荷送人住所(連続入力)に入力がある場合は入力不可 (5) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている住所を優先する(ただし、システムに住所が登録されていない場合を除く)
37		荷送人住所3 / 4 (City name)	SH3	an	35			C										(1) 荷送人が無符号の場合は、本欄または荷送人住所(連続入力)を必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷送人住所(連続入力)のいずれかを必須入力 (3) 本欄を入力した場合は、荷送人住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box) 及び荷送人住所2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を必須入力 (4) 荷送人住所(連続入力)に入力がある場合は入力不可 (5) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている住所を優先する(ただし、システムに住所が登録されていない場合を除く)
38		荷送人住所4 / 4 (Country sub-entity, name)	SH4	an	35			C										(1) 荷送人が無符号の場合は入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は入力 (3) 荷送人住所(連続入力)に入力がある場合は入力不可 (4) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている住所を優先する(ただし、システムに住所が登録されていない場合を除く)
39		荷送人郵便番号 (Postcode identification)	SHP	an	9			C										(1) 荷送人が無符号の場合は入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する郵便番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている郵便番号を優先する(ただし、システムに郵便番号が登録されていない場合を除く)
40		荷送人国名コード (Country, coded)	SHC	an	2			F							国連LOCODE (国名2桁)			(1) 荷送人が無符号の場合は必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する国(地域)名がシステムに登録されていない場合は必須入力 (3) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている国(地域)名を優先する(ただし、システムに国(地域)名が登録されていない場合を除く) (4) 「ZX」、「ZY」および「ZZ」は入力不可
41		荷送人電話番号	SHT	an	14			F										(1) 荷送人が無符号の場合は必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する電話番号がシステムに登録されていない場合は必須入力 (3) 荷送人コードを入力した場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている電話番号を優先する(ただし、システムに電話番号が登録されていない場合を除く)  (* ) 電話番号は、区切り符号を入力せず、数字のみで市外局番から入力すること
42		荷受人コード	CNS	an	17			C								輸出入者コード 法人番号		(1) 荷受人をコードで入力 (2) 先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する (3) 荷受人が無符号の場合は入力不要  (* ) コードを入力する場合は、AEO相互承認に係る海外輸出入者コード以外を入力
43		荷受人名	CNN	an	70			F										(1) 荷受人が無符号の場合は必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力 (3) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている名称を優先する(ただし、システムに名称が登録されていない場合を除く)

業務名 (業務コード)		出港前報告 (AMR)										コード	入力条件/形式					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件 (参考) 後続でMFI 業務を利用										
44		荷受人住所 (連続入力)	CNA	an	175			C										(1) 荷受人が無符号の場合は、本欄または分割された荷受人住所のいずれかを必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または分割された荷受人住所のいずれかを必須入力 (3) 分割された荷受人住所に入力がある場合は入力不可 (4) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている住所を優先する (ただし、システムに住所が登録されていない場合を除く) (* ) 荷受人名に「TO ORDER」が入力されている場合は、「TO ORDER」を入力
45		荷受人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	CN1	an	70			C										(1) 荷受人が無符号の場合は、本欄または荷受人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷受人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (3) 本欄を入力した場合は、荷受人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) 及び荷受人住所 3 / 4 (City name) を必須入力 (4) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可 (5) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている住所を優先する (ただし、システムに住所が登録されていない場合を除く)
46		荷受人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	CN2	an	35			C										(1) 荷受人が無符号の場合は、本欄または荷受人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷受人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (3) 本欄を入力した場合は、荷受人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) 及び荷受人住所 3 / 4 (City name) を必須入力 (4) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可 (5) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている住所を優先する (ただし、システムに住所が登録されていない場合を除く)
47		荷受人住所 3 / 4 (City name)	CN3	an	35			C										(1) 荷受人が無符号の場合は、本欄または荷受人住所 (連続入力) を必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷受人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (3) 本欄を入力した場合は、荷受人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) 及び荷受人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を必須入力 (4) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可 (5) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている住所を優先する (ただし、システムに住所が登録されていない場合を除く)
48		荷受人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name)	CN4	an	35			C										(1) 荷受人が無符号の場合は入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は入力 (3) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可 (4) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている住所を優先する (ただし、システムに住所が登録されていない場合を除く)
49		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	CNP	an	9			C										(1) 荷受人が無符号の場合は入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する郵便番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている郵便番号を優先する (ただし、システムに郵便番号が登録されていない場合を除く)
50		荷受人国名コード (Country, coded)	CNC	an	2			F										国連 LOCODE (国名 2 桁) (1) 荷受人が無符号の場合は必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する国 (地域) 名がシステムに登録されていない場合は必須入力 (3) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている国 (地域) 名を優先する (ただし、システムに国 (地域) 名が登録されていない場合を除く) (4) 「ZX」、「ZY」および「ZZ」は入力不可  (* ) 荷受人名に「TO ORDER」が入力されている場合は、着荷通知先に入力されている国 (地域) 名コードを入力
51		荷受人電話番号	CTL	an	14			F										(1) 荷受人が無符号の場合は必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する電話番号がシステムに登録されていない場合は必須入力 (3) 荷受人コードを入力した場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている電話番号を優先する (ただし、システムに電話番号が登録されていない場合を除く)  (* ) 電話番号は、区切り符号を入力せず、数字のみで市外局番から入力すること (* ) 荷受人名に「TO ORDER」が入力されている場合は、着荷通知先電話番号に入力されている電話番号又は「TO ORDER」を入力

業務名 (業務コード)		出港前報告 (AMR)										条件 (参考) 後続でMFI 業務を利用	コード	入力条件/形式				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2											
52		着荷通知先コード	NS_	an	17	2		C									輸出入者コード 法人番号	(1) 着荷通知先をコードで入力 (2) 先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する (3) 着荷通知先が無符号の場合は入力不要 (4) 着荷通知先名の1欄目に入力がない場合は、着荷通知先コードの1欄目は必須入力  (* ) コードを入力する場合は、AEO相互承認に係る海外輸出入者コード以外を入力
53		着荷通知先名	NN_	an	70	*		C										(1) 着荷通知先が無符号の場合は必須入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合、着荷通知先コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力 (3) 着荷通知先コードの1欄目に入力がない場合は、着荷通知先名の1欄目は必須入力 (4) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている名称を優先する(ただし、システムに名称が登録されていない場合を除く)
54		着荷通知先住所 (連続入力)	NA_	an	175	*		C										(1) 着荷通知先が無符号の場合は、本欄または分割された着荷通知先住所のいずれかを必須入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または分割された着荷通知先住所のいずれかを必須入力 (3) 分割された着荷通知先住所に入力がある場合は入力不可 (4) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている住所を優先する(ただし、システムに住所が登録されていない場合を除く)
55		着荷通知先住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	NE_	an	70	*		C										(1) 着荷通知先が無符号の場合は、本欄または着荷通知先住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または着荷通知先住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (3) 本欄を入力した場合は、着荷通知先住所2 / 4 (Street and number/P. O. Box) 及び着荷通知先住所3 / 4 (City name) を必須入力 (4) 着荷通知先住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可 (5) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている住所を優先する(ただし、システムに住所が登録されていない場合を除く)
56		着荷通知先住所2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	NF_	an	35	*		C										(1) 着荷通知先が無符号の場合は、本欄または着荷通知先住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または着荷通知先住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (3) 本欄を入力した場合は、着荷通知先住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box) 及び着荷通知先住所3 / 4 (City name) を必須入力 (4) 着荷通知先住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可 (5) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている住所を優先する(ただし、システムに住所が登録されていない場合を除く)
57		着荷通知先住所3 / 4 (City name)	NG_	an	35	*		C										(1) 着荷通知先が無符号の場合は、本欄または着荷通知先住所 (連続入力) を必須入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または着荷通知先住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (3) 本欄を入力した場合は、着荷通知先住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box) 及び着荷通知先住所2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を必須入力 (4) 着荷通知先住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可 (5) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている住所を優先する(ただし、システムに住所が登録されていない場合を除く)
58		着荷通知先住所4 / 4 (Country sub- entity, name)	NH_	an	35	*		C										(1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は入力 (3) 着荷通知先住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可 (4) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている住所を優先する(ただし、システムに住所が登録されていない場合を除く)
59		着荷通知先郵便番号 (Postcode identification)	NP_	an	9	*		C										(1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合、着荷通知先コードに対する郵便番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている郵便番号を優先する(ただし、システムに郵便番号が登録されていない場合を除く)

業務名 (業務コード)		出港前報告 (AMR)										条件 (参考) 後続でMFI 業務を利用	コード	入力条件/形式				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	繰 2											
60		着荷通知先国名コード (Country, coded)	NC	an	2	*		C									国連LOCODE (国名2桁)	(1) 着荷通知先が無符号の場合は必須入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する国(地域)名がシステムに登録されていない場合は必須入力 (3) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている国(地域)名を優先する(ただし、システムに国(地域)名が登録されていない場合を除く) (4) 「ZX」、「ZY」および「ZZ」は入力不可
61		着荷通知先電話番号	NL	an	14	*		F										(1) 着荷通知先が無符号の場合は必須入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する電話番号がシステムに登録されていない場合は必須入力 (3) 着荷通知先コードを入力した場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている電話番号を優先する(ただし、システムに電話番号が登録されていない場合を除く)  (* ) 電話番号は、区切り符号を入力せず、数字のみで市外局番から入力すること
62		品名	CMD	an	350			M										(1) 積荷内容が容易に特定できるよう具体的かつ詳細な品名を入力 (2) 積荷内容が容易に特定できない表現の品名は入力不可(例えば、「PARTS」は不可で、「MOTORCYCLE PARTS」は可) (3) 数字及び記号のみの入力は不可
63		代表品目番号	HSN	an	6			M									HSコード (6桁)	(1) 複数の品目がある場合には、代表品目のHSコード6桁を入力 (2) システムに登録されていること
64		記号番号	MRK	an	140			M										
65		個数	PCS	n	8			M										(1) 小数点以下は入力不可 (2) 個数の表現できない貨物については「1」を入力
66		個数単位コード	PUT	an	3			M										包装種類コード (UN/ECE勸告第21号・英字)
67		総重量	GWT	n	10			M										(1) 整数部は最大7桁、小数部は最大3桁まで入力可能 (2) 整数部が7桁の場合は、重量単位コードが「KGM」であること
68		重量単位コード	WU1	an	3			M										数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字) KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
69		ネット重量	NWT	n	10			C										(1) 整数部は最大7桁、小数部は最大3桁まで入力可能 (2) 整数部が7桁の場合は、重量単位コードが「KGM」であること
70		重量単位コード	WU2	an	3			M										数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字) KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
71		容積	VOL	n	10			M										整数部は最大6桁、小数部は最大3桁まで入力可能
72		容積単位コード	VUT	an	3			M										数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字) MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フート BFT: フートボードメジャー (木材)
73		原産国コード	ORG	an	2			C										国連LOCODE (国名2桁)
74		特殊貨物コード	SPC	an	3			C										特殊貨物コード
75		IMDGクラス	DI	an	4	5		C										国際海上危険物規則 (IMDG code) における危険物の分類 (クラス) を入力
76		UN No.	DU	an	4	*		M										(1) 国際連合危険物輸送勸告における国連番号を入力 (2) 「0000」～「9999」の範囲で入力
77		海上運賃 (フレート)	FRT	n	18			C										(1) 海上運賃通貨種別コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 (2) 海上運賃通貨種別コードが「JPY」の場合は、小数点以下入力不可
78		海上運賃通貨種別コード	FRC	an	3			M										通貨コード (ISO4217・英字)
79		価格	PRS	n	18			C										(1) 仮陸揚貨物保税運送を行う場合に価格を必須入力 (2) 価格通貨種別コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 (3) 価格通貨種別コードが「JPY」の場合は、小数点以下入力不可 (4) 通過貨物の場合は入力不可

業務名 (業務コード)		出港前報告 (AMR)													コード	入力条件/形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件 (参考) 後続でMFI 業務を利用											
80		価格通貨種別コード	PRT	an	3			M					M					通貨コード (ISO4217・英字)	
81		包括保税運送承認番号	HNO	an	11			C					C						(1) 包括保税運送承認に係る個別運送を行う場合に入力 (2) 通過貨物の場合は入力不可 (3) コンテナオペレーション会社コードに入力がない、または「99999」が入力されている場合は、入力不可
82		仮陸揚識別	KRR	an	3			C					C					UN/EDIFACTコード (7365)	通過貨物の場合は入力不可 28: 仮陸揚貨物
83		仮陸揚事由コード	KRS	an	3			M					M					仮陸揚事由コード	仮陸揚貨物に対して保税運送情報の登録を行う場合は、 「TRS」または「POS」でないこと TRT: 他の外国貿易船(機)への積換え(運送有り) TRS: 他の外国貿易船(機)への積換え(運送無し) POS: 同一本船での荷繰り REV: コンテナ詰め替え
84		仮陸揚期間	PRD	n	2			M					M						(1) 船卸開始年月日を起算日として日数で入力 (2) システムに登録されている期間内であること (3) 0以外の数字であること
85		運送期間開始予定日	SDT	n	8			C					C						(1) 仮陸揚貨物の保税運送を行う場合に運送期間開始予定日を必須入力 (2) コンテナオペレーション会社コードに入力がない、または「99999」が入力されている場合は、入力不可 (3) システム年月日≤運送開始予定日であること (4) 日本時間で入力
86		運送期間終了予定日	EDT	n	8			C					C						(1) 仮陸揚貨物の保税運送を行う場合で運送期間終了予定日を申告する場合に入力 (2) 運送期間開始予定日≤運送期間終了予定日であること (3) 日本時間で入力
87		個別運送または仮陸揚貨物保税運送の運送具コード	BYA	an	2			C					C					UN/EDIFACTコード (8179)	(1) 仮陸揚貨物の保税運送を行う場合に運送具をコードで必須入力 (2) 包括保税運送承認に係る個別運送を行う場合に運送具をコードで入力 なお、入力がない場合は「31: TRUCK」を補完し登録 (3) 通過貨物の場合は入力不可 6Δ: AIRCRAFT 11: SHIP 16: BARGE 25: RAIL EXPRESS 31: TRUCK 17: OTHER
88		到着地コード	ARR	an	5			C					C						保税地域コード (1) 包括保税運送承認に係る個別運送または仮陸揚貨物保税運送を行う場合に到着地をコードで入力 (2) 通過貨物の場合は入力不可
89		到着地名	ARN	an	35			C					C						(1) 到着地コードに係る到着地名がシステムに登録されていない場合に到着地名を必須入力 (2) 到着地コードに係る到着地名がシステムに登録されている場合は入力不可
90		他法令コード	OR_	an	2	5		C					C						他法令コード (1) 包括保税運送承認に係る個別運送または仮陸揚貨物保税運送であり、かつ他法令該当の貨物である場合に入力 (2) 通過貨物の場合は入力不可
91		記事	NTE	an	140			C					C						
92		社内整理番号	REF	an	20			C					C						
93	200	コンテナ番号	CNO	an	12			M					M						左詰めで入力
94	*	シール番号	SL_	an	15	6		M					M						(1) シールがない場合は、1欄目に「NO SEAL」を入力 (2) 左詰めで入力
95	*	空/実入りコンテナ表示	EFS	an	3			M					M					UN/EDIFACTコード (8169)	「4」は入力不可 5: Full

業務名 (業務コード)		出港前報告 (AMR)										コード	入力条件/形式					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 (参考) 後続でMFI 業務を利用										
96	*	コンテナサイズコード	SIZ	an	2					M								1 桁目: コンテナ長さコード 2 桁目: コンテナ高さコード  コンテナ長さコード (コード: コンテナ長さ [ f t ] ) 1 : 1 0' 2 : 2 0' 4 : 4 0' 9 : その他  コンテナ高さコード (コード: コンテナ高さ [ f t ] [ i n ] ) 0 : 8' 2 : 8' 6" 4 : 9' 5 : 9' 6" 6 : > 9' 6" 8 : 4' 3" 9 : ≤ 4' (その他の高さについては本コードを使用)
97	*	コンテナタイプコード	TYP	an	2					M								GP : ドライコンテナ RT : 冷凍コンテナ UT : オープントップコンテナ PF : フラットラックコンテナ PL : プラットフォームコンテナ TN : タンクコンテナ SN : その他のコンテナ
98	*	荷渡形態コード	DLV	an	2					C								5 1 : CY 荷渡 5 2 : CFS 荷渡 5 3 : DOOR 荷渡  (* 後続の「積荷目録提出 (DMF)」業務で出港前報告をした積荷情報を利用する場合には、荷渡形態コードを入力すること
99	*	コンテナ所有形態コード	COW	an	3					M								UN/EDIFA CTコード (8077) 1 : Shipper supplied 2 : Carrier supplied 3 : Consolidator supplied 4 : Deconsolidator supplied 5 : Third party supplied
100	*	バンニング形態コード	VAN	an	3					C								UN/EDIFA CTコード (7273) 1 : Carrier loads 4 : Shipper loads 1 6 : Consignee loads  (* 後続の「積荷目録提出 (DMF)」業務で出港前報告をした積荷情報を利用する場合には、バンニング形態コードを入力すること
101	*	コンテナ条約適用識別	CTR	an	1					C								1 : コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第8条 (国産コンテナ等の特例) に該当しないコンテナの場合 2 : コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第8条 (国産コンテナ等の特例) に該当するコンテナの場合 3 : コンテナ条約適用外のコンテナの場合  (* 後続の「積荷目録提出 (DMF)」業務で出港前報告をした積荷情報を利用する場合には、コンテナ条約適用識別を入力すること
102	*	卸コンテナ自動抽出対象外識別	DCN	an	1					C								通過貨物の場合は入力不可 A : 「船卸確認登録 (一括) (PKI)」業務で自動抽出しない旨を登録する場合