

業務名 (業務コード)		輸出貨物情報登録 (ECR)																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件						コード	入力条件/形式			
								新規登録			訂正					貨物情報の削除		
1		入力共通項目		an	398			M					M					
2		処理区分コード	KND	an	1			M					M					9 : 新規登録 5 : 訂正 1 : 貨物情報の削除
3		N-S/I 番号	SI B	an	35			C					X					S/I 情報が登録されている場合は、N-S/I 番号を入力
4		輸出管理番号	CGO	an	35			X					M					
5		輸出者コード	EDG	an	17			C					C					(1) 無符号輸出者の場合は、入力不要 (2) 輸出者名に入力がない場合は、必須入力
6		輸出者名	EDN	an	70			C					C					(1) 無符号輸出者の場合または、国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合は、必須入力 (2) 有符号輸出者の場合 (国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合を除く) は、入力不可
7		申告予定者コード	CBC	an	5			C					C					(1) 申告者を指定する場合に限り申告予定者をコードで入力 (2) 入力がない場合は、入力者を申告予定者とする (3) 入力者が海貨業の場合は、必須入力
8		品名	CMD	an	70			M					M					
9		総個数	GPS	n	8			M					M					(1) 小数点以下入力不可 (2) 入力された総個数 ≥ 搬入予定個数の合計であること
10		個数単位コード	PUT	an	3			M					M					包装種類コード (UN/ECE 勸告第21号・英字)
11		総重量	GWT	n	10			M					M					(1) 整数部6桁、小数部3桁で入力 (2) 入力された総重量 ≥ 搬入予定重量の合計であること
12		重量単位コード	WUT	an	3			M					M					数量単位コード (UN/ECE 勸告第20号・英字) KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド
13		総容積	GVL	n	10			C					C					(1) 整数部6桁、小数部3桁で入力 (2) 入力された総容積 ≥ 搬入予定容積の合計であること
14		容積単位コード	VUT	an	3				M					M				数量単位コード (UN/ECE 勸告第20号・英字) MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フット BFT : フットボードメジャー (木材)
15		船会社コード	SCA	an	4			C					C					NACCS 用船会社コード (1) ブッキング船会社名をコードで入力 (2) 本船扱い予定の貨物の場合は、必須入力
16		積載予定船舶コード	SEN	an	9			C					C					コールサイン (1) 船舶コードが不明な場合は「9999」を入力 (2) 特定輸出貨物の場合で、搬入予定先コードに本船扱いの自社施設が入力された場合は、必須入力
17		積載予定船舶名	SNM	an	35			C					C					積載予定船舶コードがコード化されていない船舶の場合は、積載予定船舶名を必須入力
18		航海番号	VOY	an	10			C					C					
19		入港年月日	IDT	n	8			C					C					
20		積出港コード	LPR	an	5			C					C					国連LOCODE (1) 洋上貨物の場合は、「J P Z Z Z」を入力 (2) 特定輸出貨物の場合で、搬入予定先コードに本船扱いの自社施設が入力された場合は、必須入力
21		出港予定年月日	DDT	n	8			C					C					(1) 洋上貨物の場合は、入力不可 (2) 出港予定年月日 ≥ システム年月日
22		船卸港コード	DPR	an	5			C					C					国連LOCODE
23		荷受形態コード	RCV	an	2			M					M					荷受形態をコードで入力 51 : CY 荷受の場合 52 : CFS 荷受の場合 53 : DOOR 荷受の場合 54 : Direct (Breakbulk) 荷受の場合 55 : CY & CFS 荷受の場合 OT : 上記以外の場合

業務名 (業務コード)		輸出貨物情報登録 (ECR)												コード	入力条件/形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件										
								新規登録			訂正					貨物情報の削除		
24		荷渡形態コード	DLV	an	2			C					C					荷渡形態をコードで入力 51:CY荷渡の場合 52:CFS荷渡の場合 53:DOOR荷渡の場合 54:Direct(Breakbulk)荷渡の場合 55:CY&CFS荷渡の場合 OT:上記以外の場合
25		社内整理番号	REF	an	20			C					C					
26		荷主セクションコード	SEQ	an	20			C					C					
27		荷主リファレンスナンバー	RNO	an	35			C					C					
28		記事	NTE	j	140			C					C					搬入予定先に通知したい情報がある場合に入力
29		最終仕向地コード	DST	an	5			M					M				国連LOCODE	(1)日本以外の国名コードを入力 (2)国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可
30		ブッキング番号	BOK	an	16			C					C					
31		危険貨物等コード	SPC	an	3			C					C					危険貨物等コード
32		貨物識別	CGS	an	1			C					C					(1)洋上貨物の場合は、入力不可 (2)「T」を入力する場合は、以下のいずれかを満たすこと ①輸出者コードに、特定輸出申告実施可能な輸出者が入力されている ②入力された申告予定者コード(入力がない場合は入力者)が、認定通関業者である ③輸出者コードに、特定製造貨物輸出申告実施可能な輸出者が入力されている R:未通関積戻し貨物 T:特定輸出貨物、特定委託輸出貨物または特定製造貨物
33	5	搬入予定先コード	ARR	an	5			M					M					保稅地域コード (1)1輸出管理番号に対して同一の搬入予定先の入力は不可 (2)複数の搬入予定先を入力した場合は、同一税関内の保稅地域コードであること (3)特定輸出貨物、特定委託輸出貨物または特定製造貨物の場合は、本船・ふ中扱いまたは、洋上貨物に係る搬入予定先の入力は不可。ただし、自社施設の場合は除く (4)入力された搬入予定先コードが本船・ふ中扱いまたは、洋上貨物の場合は、複数の搬入予定先の入力は不可 (5)入力された搬入予定先コードが自社施設の場合は、特定輸出貨物であること (6)入力された搬入予定先コードが自社施設の場合は、輸出者コードに自社施設を管理する輸出者が入力されていること(輸出者コードの先頭8桁または13桁が一致するシステム日≤搬入予定日≤システム日+13日であること
34	*	搬入予定年月日	ADT	n	8			M					M					
35	*	経由地コード	VIA	an	5			C					C					保稅地域コード パンニング場所が通関場所と異なる場合に、当該パンニング場所をコードで入力
36	*	搬入予定個数	APS	n	8			M					M					(1)総個数≥搬入予定個数の合計であること (2)小数点以下入力不可 (3)本船・ふ中扱いまたは洋上貨物の場合は、総個数と一致していること
37	*	搬入予定重量	AWT	n	10			M					M					(1)整数部6桁、小数部3桁で入力 (2)総重量≥搬入予定重量の合計であること (3)本船・ふ中扱いまたは洋上貨物の場合は、総重量と一致していること
38	*	搬入予定容積	AVL	n	10			C					C					(1)整数部6桁、小数部3桁で入力 (2)総容積≥搬入予定容積の合計であること (3)本船・ふ中扱いまたは洋上貨物の場合は、総容積と一致していること
39	*	記号番号	MRK	an	140			M					M					
40	*	入庫管理番号	I__	an	10	15		C					C					
41	*	搬入個数	P__	n	8	*		M					M					