

業務名 (業務コード)		搬出確認登録 (AWB・HAWB単位) 呼出し (EXA)																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件						コード	入力条件/形式			
								トランスファー「2」			トランスファー以外							
1		入力共通項目		an	398			M					M					
2		MAWB番号	MAB	an	20			C					C					MAWB単位で搬出する場合は、MAWB番号を11桁以内で入力
3		搬出先保税蔵置場	SMW	an	5			M					M					保税地域コード (1) 搬出区分が「H」、「M」、「B」、「O」の場合は、「ZZZZZ」を入力 (2) 搬出区分が「2」の場合は、「ZZZZZ」の入力は不可 (3) システム不参加展示場、特定輸出申告における自社施設または特定委託輸出申告におけるバスケット保税地域の入力は不可 ※搬出区分の詳細は搬出区分欄を参照
4		搬出元保税蔵置場	MHW	an	5			C					C					保税地域コード 他所蔵置場所、自社施設または、システム不参加展示場または特定委託輸出申告におけるバスケット保税地域からの搬出の場合は必須入力
5		積込港	ADP	an	3			C					C					IATA空港コード (1) 入力者が航空会社または空港地区内の保税蔵置場で、かつ所属する空港との関連がシステムに設定されている場合は、入力省略可能 (2) 「Z△△」の場合は、以下のいずれかの搬出区分が入力されていること 「スペース」、「J」、「T」、「F」、「2」、「H」 (3) 「G△△」の場合は、以下のいずれかの搬出区分が入力されていること 「スペース」、「J」、「2」 (4) 省略した場合は、以下のいずれかの搬出区分が入力されていること 「スペース」、「J」、「T」、「F」、「R」、「2」、「D」、「M」、「B」、「O」、「A」 (5) 所属する空港との関連がシステムに設定されていない場合は、以下の搬出区分が入力されていないこと 「スペース」、「J」、「T」、「F」、「2」 (6) システム内の積込港の場合は、以下のいずれかの搬出区分が入力されていること 「スペース」、「J」、「T」、「F」、「2」 スペース：入力省略 Z△△：システム外積貨物で積込港が不明 G△△：許可済積込港が混在 ※搬出区分の詳細は搬出区分欄を参照
6		トランスファーマニフェスト番号	TRM	an	9			M					C					入力者が航空会社で「搬出区分」欄が「2」の場合は、トランスファーマニフェスト番号を必須入力 ※搬出区分の詳細は搬出区分欄を参照
7		搬出区分	OSB	an	1			M					C					(1) 航空会社から航空会社への運送の場合は、「T」、「R」、「2」、「A」であること(ただし、「R」、「A」の場合は、入力者の管理する保税蔵置場は輸出申告可能保税蔵置場であること) (2) 航空会社から保税蔵置場への許可済貨物の運送の場合は、「F」であること(ただし、「F」以外でも運送できる旨が登録されている保税蔵置場は除く) (3) 航空会社から保税蔵置場への未許可貨物の運送の場合は、「R」、「D」であること(ただし、入力者の管理する保税蔵置場の場合は、輸出申告可能保税蔵置場であること) スペース：通常搬出 J：自社運送 T：保税運送(仮陸揚貨物) F：不積返送 R：保税運送(積戻し貨物) 2：トランスファー(他航空会社への移動) D：内貨引取 H：携帯貨物 M：滅却 B：亡失 O：その他 A：未通関貨物搬出(輸出申告可能航空会社保税蔵置場向け)
8		時間外搬出表示	TOO	an	1			C					C					O(オー)：時間外搬出
9		トラック番号	TRK	an	5			C					C					
10		請求先	SEI	an	5			C					C					(1) 蔵置情報に出力する請求先を入力 (2) 請求先が不明等の場合は、任意の体系で入力
11		強制表示	KYH	an	1			C					C					(1) 搬出先保税蔵置場がAWB発行航空会社以外の場合は、「F」を入力 (2) 積込港はIATA空港コードであること ※積込港の詳細は積込港を参照
12	20	処理識別	SHB	an	1			C					C					スペース：搬出確認 X：処理対象外

