

業務名（業務コード）			保税蔵置場在庫状況照会（輸出）（IWH）																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	入力条件／形式
1		入力共通項目		an	398			M											
2		照会パターン番号	SPN	an	2			M											照会パターン番号を「01」～「09」の数字で入力
3		保税蔵置場	HWH	an	5			M									保税地域コード		（1）入力者が税関以外の場合は、入力者が管理する保税蔵置場を入力 （2）システム不参加展示場は入力不可
4		重量指定	JSI	an	1			C											照会情報の重量指定を以下の記号で入力 スペースまたは＊：按分重量指定 B：搬入重量指定
5		棟記号	TOU	an	1			C											棟単位に管理している保税蔵置場を照会する場合に入力
6		航空貨物代理店	AGT	an	5			C									利用者コード		（1）航空貨物代理店単位に照会する場合は、航空貨物代理店を入力 （2）照会パターン番号が「02」の場合は、必須入力 （3）上記以外の照会パターン番号の場合は、入力不可
7		混載業	CDC	an	5			C									利用者コード		（1）混載業単位に照会する場合は、混載業を入力 （2）照会パターン番号が「03」の場合のみ入力可能 （3）上記以外の照会パターン番号の場合は、入力不可
8		混載業利用者略称	CUR	an	3			C											（1）利用者略称単位に照会する場合は、利用者略称を入力 （2）照会パターン番号が「03」の場合は、必須入力
9		航空会社	ALC	an	2			C									航空会社コード		（1）航空会社単位に照会する場合は、航空会社を入力 （2）照会パターン番号が「05」「06」「07」「08」の場合のみ入力可能 （3）上記以外の照会パターン番号の場合は、入力不可 （4）入力者が委託を受けていない航空会社の場合は、自社であること （5）入力者が航空会社の場合で、積込港に「XXX」を入力する場合は、入力不可
10		受託航空会社	JAL	an	5			C									利用者コード		（1）受託航空会社単位に照会する場合は、受託航空会社の利用者を入力 （2）照会パターン番号が「04」の場合は、必須入力 （3）上記以外の照会パターン番号の場合は、入力不可 （4）入力者が航空会社の場合は、同一の利用者であること （5）入力者が航空会社の場合で、積込港に「XXX」を入力する場合は、入力不可
11		積込港	ACD	an	3			C									IATA空港コード		（1）航空会社単位または受託航空会社単位に照会する場合は、積込港を入力 （2）照会パターン番号が「04」「05」「06」「07」「08」の場合のみ入力可能 （3）上記以外の照会パターン番号の場合は、入力不可 （4）航空会社または受託航空会社に入力がある場合は、必須入力 （5）入力者が航空会社の場合で、入力者の所属する空港コードと異なる積込港の貨物を照会する場合、「XXX」を入力 （6）照会パターン番号が「06」「08」の場合は、「XXX」は入力不可
12		搭載便名1	FLT	an	6			C											（1）搭載便名単位に照会する場合は、便名（便名部）を入力 （2）照会パターン番号が「06」で、入力者が税関または航空会社の場合は、必須入力 （3）上記以外の照会パターン番号の場合は、入力不可 （4）フライト・ナンバーが3桁の場合、先頭に「0」を付与して4桁で入力可能
13		搭載便名2	FLH	an	5			C											（1）搭載便名単位に照会する場合は、便名（日付部）を入力 （2）照会パターン番号が「06」で、入力者が税関または航空会社の場合は、必須入力 （3）上記以外の照会パターン番号の場合は、入力不可
14		MAWB仕向地（域）	MA_	an	3	4		C									仕向地域コード		（1）MAWB仕向地（域）単位に照会する場合は、MAWBの仕向地を入力 （2）照会パターン番号が「07」の場合は、1欄目は必須入力
15		貨物識別	KSB	an	1			C											貨物識別単位に照会する場合は、貨物識別を入力 A：AWB H：HAWB M：MAWB L：未ラベル貨物
16		要強制搭載完了入力表示	YKY	an	1			C											（1）強制搭載完了の必要なMAWBを照会する場合は、「I」を入力 （2）照会パターン番号が「08」の場合は、必須入力 I：要強制搭載完了
17		全量輸出許可済表示	ZKH	an	1			C											（1）全量輸出許可済の貨物を照会する場合は、「P」を入力 （2）照会パターン番号が「02」の場合のみ入力可能 P：全量輸出許可済

業務名（業務コード）			保税蔵置場在庫状況照会（輸出）（IWH）																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件										コード	入力条件／形式
18		AWB 番号下一桁	ASH	an	1			C											（１）AWB 番号の下一桁単位に照会する場合は、「０」～「９」の数字を入力 （２）照会パターン番号が「０４」、「０６」、「０８」の場合は入力不可