

業務名（業務コード）		バンニング・CY搬入情報登録（VAH）																					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件										コード	入力条件／形式				
1		入力共通項目		an	398			M															
2		搬入先CY	ARR	an	5			M														保税地域コード	(1) 搬入先の保税地域コードを入力 (2) 荷受地CYまたは積出港CYに対する保税地域コードを入力
3		搬入予定年月日	ADT	n	8			M															システム日≦搬入予定年月日
4		積載予定船舶コード	SEN	an	9			M														コールサイン	積載予定船舶コードが不明な場合は「9999」を入力
5		積載予定船舶名	SNA	an	35			C															積載予定船舶コードに「9999」を入力した場合は、積載予定船舶名を必須入力
6		航海番号	VOY	an	10			M															
7		船会社コード	SCA	an	4			M														NACCS用船会社コード	
8		搬出年月日	DTM	n	8			M															以下の範囲内のみ入力可 搬出年月日≦システム日+2日
9		搬出時刻	TIM	n	4			C															
10		コンテナ番号	CNO	an	12			M															
11		シール番号	SE_	an	15	6		M															
12		コンテナサイズコード	SIZ	an	2			C														コンテナサイズコード (ISO6346)	ブッキング・コンテナ情報DBまたはコンテナ情報DBに登録されている場合のみ省略可能とする
13		コンテナタイプコード	TYP	an	2			C														コンテナ形式コード (ISO6346)	ブッキング・コンテナ情報DBまたはコンテナ情報DBに登録されている場合のみ省略可能とする
14		バンニング場所コード	PLC	an	5			C														保税地域コード	バンニング場所が入力者の管理する保税地域である場合のみ省略可能とする
15		バンニング場所地域名	PLN	an	35			C															バンニング場所コードに対してシステムに地域名が登録されていない場合は、必須入力
16		予備	INC	an	9			-															使用しない
17		ブッキング番号	BK2	an	16			M															
18		総重量	GGW	n	10			M															(1) コンテナ自重を含むコンテナの総重量を入力 (2) 整数部6桁、小数部3桁で入力
19		総重量単位コード	GGW	an	3			M														数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
20		コンテナ自重	CJY	n	5			C															(1) コンテナ情報DBに登録されているコンテナ自重と同一であること (2) 小数点以下入力不可
21		コンテナ自重単位コード	CJT	an	3			M														数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	(1) コンテナ情報DBに登録されているコンテナ自重単位コードと同一であること (2) 「KGM」または「LBR」のみ入力可 KGM: キログラム LBR: ポンド
22		荷受地コード	RCP	an	5			C														国連LOCODE	
23		荷受形態コード	RCV	an	2			C															51: CY荷受の場合 52: CFS荷受の場合 53: DOOR荷受の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷受の場合 55: CY&CFS荷受の場合 OT: 上記以外の場合
24		積出港コード	LPR	an	5			C														国連LOCODE	先頭の輸出管理番号等に対する貨物情報DBに登録されている場合のみ省略可能とする
25		船卸港コード	DP_	an	5	2		C														国連LOCODE	(1) 先頭の輸出管理番号等に対する貨物情報DBに登録されている場合のみ省略可能とする。ただし、船卸港を入力する必要がある場合は、1欄目及び2欄目に入力 (2) 国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可
26		荷渡地コード	DLP	an	5			C														国連LOCODE	(1) 国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可 (2) システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、荷渡地コードをスペースに変換して処理を行う
27		荷渡地名	DLN	an	30			C															(1) 荷渡地コードを入力できない場合に名称を入力 (2) システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、必須入力

業務名(業務コード)		バンニング・CY搬入情報登録(VAH)																	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件										コード	入力条件/形式
28		荷渡形態コード	DLV	an	2			C										51:CY荷渡の場合 52:CFS荷渡の場合 53:DOOR荷渡の場合 54:Direct(Breakbulk)荷渡の場合 55:CY&CFS荷渡の場合 56:Free Outの場合 OT:上記以外の場合	
29		最終仕向地コード	DST	an	5			C										国連LOCODE (1)日本以外の国名コードを入力 (2)最終仕向地コード及び最終仕向地名に入力がない場合は、先頭の輸出管理番号等に対する貨物情報DBに登録されている最終仕向地コードを処理対象とする	
30		最終仕向地名	DSN	an	30			C										(1)最終仕向地コードを入力できない場合に名称を入力 (2)最終仕向地コード及び最終仕向地名に入力がない場合は、先頭の輸出管理番号等に対する貨物情報DBに登録されている最終仕向地名を処理対象とする	
31		海洋汚染物質有表示	CON	an	1			C										海洋汚染物質有の場合は、「1」を入力	
32		少量/微量危険物有表示	LSP	an	1			C										少量/微量危険物有の場合は、「1」を入力	
33		IMO CLASS	IM_	an	3	5		C											
34		UN NO.	UA ~ UJ	an	4	*	10	C											
35		PKG GROUP	PA ~ PJ	an	1	*	*	C											
36		危険品重量	HA_	n	10	*		C										整数部6桁、小数部3桁で入力	
37		危険品重量単位コード	HU_	an	3	*		M										数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字) KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド	
38		AS DRY表示	ASD	an	1			C										AS DRYの場合は、「1」を入力	
39		SOCコンテナ表示	SOC	an	1			C										SOCコンテナの場合は、「1」を入力	
40		設定温度	TMP	n	5			C										(1)整数部2桁、小数部1桁で入力 (2)マイナス入力可	
41		温度単位コード	TUT	an	3			M										CEL:摂氏 FAH:華氏	
42		湿度	HUM	n	2			C										単位は「%」で入力	
43		通風孔	VEN	an	15			C											
44		貨物種類コード	CKD	an	3			C										(1)左詰めで入力 (2)複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入力 1:普通貨物の場合 2:冷凍貨物の場合 3:危険品の場合 4:裸自動車の場合 5:液状貨物の場合 6:生動物の場合 7:撤貨の場合 8:郵便の場合 9:その他の貨物の場合 0:OVERSIZEありの場合	
45		本船積載ブロックNO.	BLN	an	3			C										最終仕向地が北米の場合に入力	
46		OVER HEIGHT	OVH	n	6			C										(1)単位は「CM」で入力 (2)小数点の入力可能	
47		OVER WIDTH(左)	OWL	n	6			C										(1)単位は「CM」で入力 (2)小数点の入力可能	
48		OVER WIDTH(右)	OWR	n	6			C										(1)単位は「CM」で入力 (2)小数点の入力可能	
49		OVER LENGTH	OVL	n	6			C										(1)単位は「CM」で入力 (2)小数点の入力可能	
50		VOIDスペース	VOD	n	2			C										(1)VOIDスペースが必要な場合に入力 (2)単位は「TEU」で入力	
51		記事	NTE	j	140			C											

業務名 (業務コード)		バンニング・CY搬入情報登録 (VAH)																				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件										コード	入力条件/形式			
52		荷送人コード	SHP	an	17			C													輸出入者コード 法人番号	荷送人コード及び荷送人名に入力がない場合は、先頭の輸出管理番号等に対する貨物情報DBに登録されている荷送人コードを対象とする
53		荷送人名	SHN	an	70			C														荷送人コード及び荷送人名に入力がない場合は、先頭の輸出管理番号等に対する貨物情報DBに登録されている荷送人名を対象とする
54		許可済表示	AUT	an	1			M														0 : 未許可 1 : 許可済
55		作成者名	CMN	an	70			M														
56		作成者電話番号	CMT	an	11			M														
57	100	輸出管理番号等	CGO	an	35			C														(1) 輸出管理番号またはB/L番号 (仮陸揚貨物) を入力 (2) 1欄目は必須入力
58	*	バンニング個数	PCS	n	8			M														小数点以下入力不可
59	*	バンニング個数単位コード	PUT	an	3			M													包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)	貨物情報DBに登録されている個数単位と同一であること
60	*	バンニング重量	WGT	n	10			M														整数部6桁、小数部3桁で入力
61	*	バンニング重量単位コード	WUT	an	3			M													数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	貨物情報DBに登録されている重量単位と同一であること KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド
62	*	バンニング容積	VOL	n	10			C														整数部6桁、小数部3桁で入力
63	*	バンニング容積単位コード	VUT	an	3			M													数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	貨物情報DBに登録されている容積単位と同一であること MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フット BFT : フートボードメジャー (木材)