

業務名 (業務コード)		バンニング情報追加 (VAA)											コード	入力条件/形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件									
1		入力共通項目		an	398			M									
2		コンテナ番号	CNO	an	12			M									
3		バンニング場所コード	PLC	an	5			C								保税地域コード	バンニング場所が入力者の管理する保税地域である場合のみ省略可能とする
4		バンニング場所地域名	PLN	an	35			C									バンニング場所コードに対してシステムに地域名が登録されていない場合は、必須入力
5		追加識別	TSK	an	1			C									(1) 輸出管理番号等の登録総件数が101件以上となる場合は「Y」を入力 (2) 輸出管理番号等の登録総件数が100件以下の場合には入力不可 Y: 101件以上貨物登録有
6		全件登録完了表示	ZTK	an	1			C									(1) 輸出管理番号等の登録総件数が101件以上の場合で、輸出管理番号の登録を完了し帳票を出力する場合に「E」を入力 (2) 輸出管理番号等の登録総件数が100件以下の場合には入力不可 E: 全件登録完了
7	100	輸出管理番号等	CGO	an	35			C									(1) 輸出管理番号またはB/L番号(仮陸揚貨物)を入力 (2) 全件登録完了表示に入力がない場合は、必須入力(1欄以上)
8	*	バンニング個数	PCS	n	8			M									小数点以下入力不可
9	*	バンニング個数単位コード	PUT	an	3			M								包装種類コード (UN/ECE勸告第21号・英字)	貨物情報DBに登録されている個数単位と同一であること
10	*	バンニング重量	WGT	n	10			M									整数部6桁、小数部3桁
11	*	バンニング重量単位コード	WUT	an	3			M								数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	貨物情報DBに登録されている重量単位と同一であること KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
12	*	バンニング容積	VOL	n	10			C									整数部6桁、小数部3桁
13	*	バンニング容積単位コード	VUT	an	3			M								数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	貨物情報DBに登録されている容積単位と同一であること MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フート BFT: フートボードメジャー(木材)
14	*	ブッキング番号(貨物単位)	BK1	an	16			C									(1) 1コンテナに複数のブッキング番号がある場合のみ入力 (2) コンテナ情報DBにブッキング番号(コンテナ単位)が登録されていない場合は必須入力 (3) 不明な場合は「ZZZZ」を入力