

業務名 (業務コード)		バンニング情報登録 (コンテナ単位) (VAN)												コード	入力条件/形式							
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件														
1		入力共通項目		an	398			M														
2		搬入先コード	ARR	an	9			M										保税地域コード コールサイン	搬入先の保税地域コード、または直接本船に船積みする場合は、積載予定船舶コードを入力 (船舶コードが不明な場合は「9999」を入力)			
3		経由地コード	VIA	an	5			C											保税地域コード			
4		積載予定船舶コード	SEN	an	9			M											コールサイン	(1) 搬入先コードに積載予定船舶コードが入力された場合は、同一であること (2) 船舶コードが不明な場合は「9999」を入力		
5		航海番号	VOY	an	10			M												不明な場合は「ZZZZ」を入力		
6		船会社コード	SCA	an	4			M											NACCS用船会社コード	不明な場合は「9999」を入力		
7		積出港コード	LPR	an	5			C												国連LOCODE		
8		搬出年月日	DTM	n	8			M												以下の範囲内のみ入力可 搬出年月日 ≤ システム日 + 2日		
9		搬出時刻	TIM	n	4			C														
10		コンテナ番号	CNO	an	12			M														
11		仮コンテナ番号	KCN	an	12			C												本業務では入力不要		
12		コンテナ自重	CJY	n	5			C												(1) 小数点以下入力不可 (2) コンテナ情報DBに経由地コードが登録されている場合は、登録されているコンテナ自重と同一であること		
13		コンテナ自重単位コード	CJT	an	3			M												数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	(1) コンテナ情報DBに経由地コードが登録されている場合は、登録されているコンテナ自重単位コードと同一であること (2) 「KGM」または「LBR」のみ入力可 KGM: キログラム LBR: ポンド	
14		シール番号	SE_	an	15	6		C												経由地コードに入力がない場合のみ、必須入力		
15		コンテナサイズコード	SIZ	an	2			C												コンテナサイズコード (ISO6346)	(1) コンテナ情報DBに登録されていない場合は、必須入力 (2) コンテナ情報DBに経由地コードが登録されていた場合は、登録されているコンテナサイズコードと同一であること	
16		コンテナタイプコード	TYP	an	2			C												コンテナ形式コード (ISO6346)	(1) コンテナ情報DBに登録されていない場合は、必須入力 (2) コンテナ情報DBに経由地コードが登録されていた場合は、登録されているコンテナタイプコードと同一であること	
17		バンニング場所コード	PLC	an	5			C												保税地域コード	バンニング場所が入力者の管理する保税地域である場合のみ省略可能とする	
18		バンニング場所地域名	PLN	an	35			C													バンニング場所コードに対してシステムに地域名が登録されていない場合は、必須入力	
19		予備	INC	an	9			-													使用しない	
20		ブッキング番号 (コンテナ単位)	BK2	an	16			C													(1) 1コンテナに1ブッキング番号の場合のみ入力 (2) ブッキング番号 (貨物単位) に入力がない場合は、必須入力。入力された場合は、入力不可 (3) 不明な場合は「ZZZZ」を入力	
21	100	輸出管理番号等	CGO	an	35			C													(1) 輸出管理番号またはB/L番号 (仮陸揚貨物) を入力 (2) 1欄目は必須入力 (3) 本項目の入力がない場合は以降の項目に対してチェック及びシステムへの登録は行わない	
22	*	バンニング個数	PCS	n	8			M													小数点以下入力不可	
23	*	バンニング個数単位コード	PUT	an	3			M													包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字)	貨物情報DBに登録されている個数単位と同一であること
24	*	バンニング重量	WGT	n	10			M													整数部6桁、小数部3桁	

業務名 (業務コード)		バンニング情報登録 (コンテナ単位) (VAN)														コード	入力条件/形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件												
25	*	バンニング重量単位コード	WUT	an	3														数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	貨物情報DBに登録されている重量単位と同一であること KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
26	*	バンニング容積	VOL	n	10															整数部6桁、小数部3桁
27	*	バンニング容積単位コード	VUT	an	3														数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	貨物情報DBに登録されている容積単位と同一であること MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー (木材)
28	*	ブッキング番号 (貨物単位)	BK1	an	16															(1) 1コンテナに複数のブッキング番号がある場合のみ入力 (2) ブッキング番号 (コンテナ単位) に入力がない場合は、必須入力。入力された場合は、入力不可 (3) 不明な場合は「ZZZZ」を入力