

業務名 (業務コード)		CY搬入情報登録 (CYH)														端末仕様 (参考)						
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件								コード	入力条件/形式	E	R	履歴	P	既定値
								新規登録		訂正		取消し		フィーダー登録								
1		入力共通項目		an	398			M			M			M								
2		処理区分コード	KN D	an	1			M			M			M								9:新規登録 5:訂正 1:取消し 2:フィーダー登録
3		船会社コード	SC A	an	4			C			C			C								(1) 入力者が船会社以外の場合は、必須入力 (2) 入力者が船会社の場合は、入力者の船会社コードであること。なお、本項目の入力が省略された場合は、入力者の船会社コードを処理対象とする
4		ブッキング番号	BO K	an	16			M			M			M								
5		積載予定船舶コード	SE N	an	9			M			M			M								コールサイン 積載予定船舶コードが不明な場合は「9999」を入力
6		積載予定船舶名	SN A	an	35			C			C			C								積載予定船舶コードに「9999」を入力した場合は、積載予定船舶名を必須入力
7		航海番号	VO Y	an	10			M			M			M								
8		コンテナ番号	CN O	an	12			M			M			M								
9		搬入先CY	VC Y	an	5			M			M			M								保税地域コード (1) 搬入先の保税地域コードを入力 (2) 荷受地CYまたは積出港CYに対する保税地域コードを入力。ただし、フィーダー登録の場合は、積出港CYに対する保税地域コードを入力 (3) 訂正の場合で、当該コンテナが搬入先CYに搬入済の場合は、変更不可
10		搬入予定年月日	AD T	n	8			M			M			M								(1) 搬入予定年月日≧システム年月日であること。ただし、訂正の場合で、当該コンテナが搬入先CYに搬入済の場合を除く (2) 訂正の場合で、当該コンテナが搬入先CYに搬入済の場合は、変更不可
11		コンテナサイズコード	SI Z	an	2			C			C			C								コンテナサイズコード (ISO6346)
12		コンテナタイプコード	TY P	an	2			C			C			C								コンテナ形式コード (ISO6346)
13		シール番号	SE -	an	15	6		C			C			C								
14		総重量	GG W	n	10			M			M			M								(1) 貨物重量とコンテナ自重の合計値を入力 (2) 整数部6桁、小数部3桁で入力
15		総重量単位コード	GW G	an	3			M			M			M								数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
16		コンテナ自重	CJ Y	n	5			C			C			C								小数点以下入力不可
17		コンテナ自重単位コード	CJ T	an	3			M			M			M								数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) 「KGM」または「LBR」のみ入力可 KGM:キログラム LBR:ポンド
18		貨物重量	GW T	n	10			C			C			C								整数部6桁、小数部3桁で入力
19		貨物重量単位コード	GU T	an	3			M			M			M								数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
20		荷受地コード	RC P	an	5			C			C			C								国連LOCODE
21		荷受形態コード	RC V	an	2			C			C			C								51:CY荷受の場合 52:CFS荷受の場合 53:DOOR荷受の場合 54:Direct(Breakbulk)荷受の場合 55:CY&CFS荷受の場合 OT:上記以外の場合
22		積出港コード	LP R	an	5			M			M			M								国連LOCODE
23		船卸港コード	DP -	an	5	2		C			C			C								(1) 1欄目は必須入力。船卸港を複数港入力する必要がある場合のみ2欄目を入力 (2) 国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可
24		荷渡地コード	DL P	an	5			C			C			C								(1) 国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可 (2) システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、荷渡地コードをスペースに変換して処理を行う
25		荷渡地名	DL N	an	30			C			C			C								(1) 荷渡地コードを入力できない場合に名称を入力 (2) システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、必須入力
26		荷渡形態コード	DL V	an	2			C			C			C								51:CY荷渡の場合 52:CFS荷渡の場合 53:DOOR荷渡の場合 54:Direct(Breakbulk)荷渡の場合 55:CY&CFS荷渡の場合 56:Free Outの場合 OT:上記以外の場合
27		最終仕向地コード	DS T	an	5			C			C			C								国連LOCODE 日本以外の国名コードを入力
28		最終仕向地名	DS N	an	30			C			C			C								最終仕向地コードを入力できない場合に名称を入力

