

業務名 (業務コード)		積荷目録情報登録 (MFR)																端末仕様 (参考)							
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件								コード	入力条件/形式	E	L	R	履歴	P	M	既定値	
1		入力共通項目		an	398			M																	
2		処理区分コード	KN D	an	1			M																	9:新規登録、積荷目録提出前の追加 パッケージソフト利用者は入力不要
3		船舶コード	SE N	an	9			M																	コールサイン
4		航海番号	VO Y	an	10			C																	
5		船会社コード	SC A	an	4			M																	船会社コード (SCAC)
6		船卸港コード	DP R	an	5			M																	国連LOCODE (1)船卸港(仮陸揚を行う場合は仮陸揚港)をコードで入力 (2)外航船舶用としてシステムに登録されていること
7		船卸港枝番	ED A	an	1			C																	同一航海で同一港に複数回寄港する場合は船卸港枝番(1~9)を入力
8		入港予定年月日	ID T	n	8			C																	下記の範囲内のみ入力可 システム日-4日≦入港予定年月日
9		コンテナオペレーション会社コード	CY C	an	5			M																	利用者コード (1)CY扱いの場合にコンテナオペレーション会社の利用者コードを入力 (2)CY扱いでない場合及びコンテナオペレーション会社がシステム不参加の場合は、「99999」を入力
10		B/L番号	BL N	an	35			C																	(1)先頭4桁は、船会社コード(SCAC)であること (2)船会社コードが3桁の場合は、4桁目に「-(ハイフン)」を入力すること (3)5桁以上であること (4)空コンテナを登録する場合は入力不可 (5)カンマ入力がないこと (6)システムで定められた桁数以内であること
11		船積港コード	LP R	an	5			M																	国連LOCODE
12		最終仕向地コード	DS T	an	5			C																	(1)仮陸揚貨物の場合、かつシステムに登録されていない最終仕向地コードを入力した場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」に変換(バスケットコードに変換)して処理を行う (2)最終仕向地コードがバスケットコードに変換された場合は、変換後のバスケットコードが、外国のコードとしてシステムに登録されていること
13		最終仕向地名	DS N	an	20			C																	コード化されない仕向地の場合最終仕向地コードにバスケットコードを入力した場合(最終仕向地コードがバスケットコードに変換された場合を含む)に必須入力
14		荷渡地コード	DL P	an	5			C																	(1)日本向貨物の場合は荷渡地をコードで入力 (2)仮陸揚貨物の場合は船卸港コードと同一でないこと (3)仮陸揚貨物の場合、かつシステムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」に変換(バスケットコードに変換)して処理を行う (4)荷渡地コードがバスケットコードに変換された場合は、変換後のバスケットコードが、外国のコードとしてシステムに登録されていること
15		荷渡地名	DL N	an	20			C																	コード化されない荷渡地の場合荷渡地コードにバスケットコードを入力した場合(荷渡地コードがバスケットコードに変換された場合を含む)に必須入力
16		荷送人コード	SH S	an	12			C																	輸出入者コード
17		荷送人名	SH N	an	175			C																	(1)荷送人コードに入力がない場合は必須入力 (2)荷送人名、荷送人住所、荷送人電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力
18		荷送人住所(連続入力)	SH A	an	105			C																	(1)荷送人が無符号である場合は荷送人の住所を入力 (2)分割された荷送人住所欄に入力がある場合は、入力不可
19		荷送人住所1/4 (Street and number/P. O. Box)	SH 1	an	70			C																	(1)荷送人が無符号である場合は荷送人住所1/4 (Street and number/P. O. Box)を入力 (2)システムに登録されている住所1/4 (Street and number/P. O. Box)と異なる場合は入力 (3)荷送人住所(連続入力)に入力がある場合は、入力不可
20		荷送人住所2/4 (Street and number/P. O. Box)	SH 2	an	35			C																	(1)荷送人が無符号である場合は荷送人住所2/4 (Street and number/P. O. Box)を入力 (2)システムに登録されている住所2/4 (Street and number/P. O. Box)と異なる場合は入力 (3)荷送人住所(連続入力)に入力がある場合は、入力不可
21		荷送人住所3/4 (City name)	SH 3	an	35			C																	(1)荷送人が無符号である場合は荷送人住所3/4 (City name)を入力 (2)システムに登録されている住所3/4 (City name)と異なる場合は入力 (3)荷送人住所(連続入力)に入力がある場合は、入力不可

業務名 (業務コード)		積荷目録情報登録 (MFR)														端末仕様 (参考)																																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件										コード	入力条件/形式	E	L	R	履歴	P	M	既定値																						
22		荷送人住所4/4 (Country sub-entity, name)	SH 4	an	35																				(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所4/4 (Country sub-entity, name) を入力 (2) システムに登録されている住所4/4 (Country sub-entity, name) と異なる場合は入力 (3) 荷送人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可																							
23		荷送人郵便番号 (Postcode identification)	SH P	an	9																																											
24		荷送人国名コード (Country, coded)	SH C	an	2																					国連LOCODE (国名2桁)																						
25		荷送人電話番号	SH T	an	14																																											
26		荷受人コード	CN S	an	12																					輸出入者コード																						
27		荷受人名	CN N	an	175																						(1) 荷受人コードに入力がない場合は、必須入力 (2) 荷受人名、荷受人住所、荷受人電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力																					
28		荷受人住所 (連続入力)	CN A	an	105																					(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人の住所を入力 (2) 分割された荷受人住所欄に入力がある場合は、入力不可																						
29		荷受人住所1/4 (Street and number/P.O.Box)	CN 1	an	70																					(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所1/4 (Street and number/P.O.Box) を入力 (2) システムに登録されている住所1/4 (Street and number/P.O.Box) と異なる場合は入力 (3) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可																						
30		荷受人住所2/4 (Street and number/P.O.Box)	CN 2	an	35																					(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所2/4 (Street and number/P.O.Box) を入力 (2) システムに登録されている住所2/4 (Street and number/P.O.Box) と異なる場合は入力 (3) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可																						
31		荷受人住所3/4 (City name)	CN 3	an	35																					(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所3/4 (City name) を入力 (2) システムに登録されている住所3/4 (City name) と異なる場合は入力 (3) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可																						
32		荷受人住所4/4 (Country sub-entity, name)	CN 4	an	35																					(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所4/4 (Country sub-entity, name) を入力 (2) システムに登録されている住所4/4 (Country sub-entity, name) と異なる場合は入力 (3) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可																						
33		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	CN P	an	9																																											
34		荷受人国名コード (Country, coded)	CN C	an	2																					国連LOCODE (国名2桁)																						
35		荷受人電話番号	CT L	an	14																																											
36		着荷通知先コード	NS -	an	12	2																				輸出入者コード																						
37		着荷通知先名	NN -	an	175	*																				(1) 着荷通知先コードに入力がない場合は、必須入力 (1欄以上) (2) 着荷通知先名、着荷通知先住所、着荷通知先電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力																						
38		着荷通知先住所 (連続入力)	NA -	an	105	*																				(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先の住所を入力 (2) 分割された着荷通知先住所欄に入力がある場合は、入力不可																						
39		着荷通知先住所1/4 (Street and number/P.O.Box)	NE -	an	70	*																				(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所1/4 (Street and number/P.O.Box) を入力 (2) システムに登録されている住所1/4 (Street and number/P.O.Box) と異なる場合は入力 (3) 着荷通知先住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可																						
40		着荷通知先住所2/4 (Street and number/P.O.Box)	NF -	an	35	*																				(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所2/4 (Street and number/P.O.Box) を入力 (2) システムに登録されている住所2/4 (Street and number/P.O.Box) と異なる場合は入力 (3) 着荷通知先住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可																						
41		着荷通知先住所3/4 (City name)	NG -	an	35	*																				(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所3/4 (City name) を入力 (2) システムに登録されている住所3/4 (City name) と異なる場合は入力 (3) 着荷通知先住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可																						

業務名（業務コード）		積荷目録情報登録（MFR）															端末仕様（参考）																								
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰り1	繰り2	条件										コード	入力条件/形式	E	L	R	履歴	P	M	既定値															
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										11	12	13	14	15										
42		着荷通知先住所4／4（Country sub-entity, name）	NH	an	35	*											C							(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所4／4（Country sub-entity, name）を入力 (2) システムに登録されている住所4／4（Country sub-entity, name）と異なる場合は入力 (3) 着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可																	
43		着荷通知先郵便番号（Postcode identification）	NP	an	9	*											C																								
44		着荷通知先国名コード（Country, coded）	NC	an	2	*											C	国連LOCODE（国名2桁）																							
45		着荷通知先電話番号	NL	an	14	*											C																								
46		品名	CM	D	an	70											M																								
47		代表品目番号	HS	N	an	4											C	HSコード（4桁）																							
48		記号番号	MR	K	an	140											M																								
49		個数	PC	S	n	8											M							(1) 小数点以下は入力不可 (2) 個数の表現できない貨物については「1」を入力												○					
50		個数単位コード	PU	T	an	3											M	包装種類コード（UN/EC E勸告第21号・英字）																							
51		総重量	GW	T	n	10											M							(1) 整数部6桁、小数部3桁または整数部7桁、小数部2桁の入力を可能とする (2) 整数部が7桁の場合は、重量単位コードが「KGM」であること (3) 上記(2)の場合は貨物情報に対して入力÷1000の値で設定（入力の小数点以下は切捨て）し、重量単位コードは「TNE」へ変換する																	○
52		重量単位コード	WU	1	an	3											M	数量単位コード（UN/EC E勸告第20号・英字）	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド																			○			
53		ネット重量	NW	T	n	10											C							(1) 整数部6桁、小数部3桁または整数部7桁、小数部2桁の入力を可能とする (2) 整数部が7桁の場合は、重量単位コードが「KGM」であること (3) 上記(2)の場合は貨物情報に対して入力÷1000の値で設定（入力の小数点以下は切捨て）し、重量単位コードは「TNE」へ変換する																	○
54		重量単位コード	WU	2	an	3											M	数量単位コード（UN/EC E勸告第20号・英字）	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド																				○		
55		容積	VO	L	n	10											M							整数部6桁、小数部3桁														○			
56		容積単位コード	VU	T	an	3											M	数量単位コード（UN/EC E勸告第20号・英字）	MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フットボードメジャー（木材）																			○			
57		原産国コード	OR	G	an	2											C	国連LOCODE（国名2桁）																							
58		危険貨物等コード	SP	C	an	3											C	危険貨物等コード																							
59		海上運賃（フレート）	FR	T	n	18											C							(1) 海上運賃通貨種別コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 (2) 海上運賃通貨種別コードが「JPY」の場合は、小数点以下入力不可															○		
60		海上運賃通貨種別コード	FR	C	an	3											M	通貨コード（ISO4217・英字）																							
61		価格	PR	S	n	18											C							(1) 仮陸揚貨物保稅運送を行う場合に価格を必須入力 (2) 価格通貨種別コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 (3) 価格通貨種別コードが「JPY」の場合は、小数点以下入力不可																	○
62		価格通貨種別コード	PR	T	an	3											M	通貨コード（ISO4217・英字）																							
63		包括保稅運送承認番号	HN	O	an	11											C							包括保稅運送承認に係る個別運送を行う場合に入力																	
64		仮陸揚識別	KR	R	an	3											C	UN/EDIFACTコード（7365）	28：仮陸揚貨物																			○			

