

業務名 (業務コード)		積荷目録情報訂正 (積荷目録提出業務後) (CMF02)														端末仕様 (参考)								
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件						コード	入力条件/形式	E	R	履歴	P	M	既定値			
								追加		訂正		削除												
1		入力共通項目		an	398			M			M			M										
2		処理区分コード	KND	an	1			M			M			M									2:追加 5:訂正 1:削除	
3		船舶コード	SEN	an	9			M			M			M									コールサイン	
4		航海番号	VOY	an	10			C			C			-										
5		船会社コード	SCA	an	4			M			M			M									船会社コード (SCAC)	本業務の対象となる積荷目録情報の船会社の船会社コードを入力
6		船卸港コード	DPR	an	5			M			M			M									国連LOCODE	(1) 船卸港 (仮陸揚を行う場合は仮陸揚港) をコードで入力 (2) 外航船舶用としてシステムに登録されていること
7		船卸港枝番	EDA	an	1			C			C			C										本業務の対象となる積荷目録情報の船卸港枝番(1~9)を入力
8		入港予定年月日	IDT	n	8			C			C			-										○
9		コンテナオペレーション会社コード	CYC	an	5			M			M			M									利用者コード	(1) CY扱いの場合にコンテナオペレーション会社の利用者コードを入力 (2) CY扱いでない場合及びコンテナオペレーション会社がシステム不参加の場合は、「99999」を入力
10		B/L番号	BLN	an	35			C			C			C										(1) 先頭4桁は、船会社コード (SCAC) であること (2) 船会社コードが3桁の場合は、4桁目に「- (ハイフン)」を入力すること (3) 5桁以上であること (4) 空コンテナを登録する場合は入力不可 (5) カンマ入力がないこと (6) システムで定められた桁数以内であること
11		船積港コード	LPR	an	5			M			M			-									国連LOCODE	
12		最終仕向地コード	DST	an	5			C			C			-									国連LOCODE	
13		最終仕向地名	DSN	an	20			C			C			-										コード化されない仕向地の場合に入力
14		荷渡地コード	DLP	an	5			C			C			-									国連LOCODE	(1) 日本向貨物の場合は荷渡地をコードで入力 (2) 仮陸揚貨物の場合は船卸港コードと同一でないこと
15		荷渡地名	DLN	an	20			C			C			-										コード化されない荷渡地の場合に必須入力
16		荷送人コード	SHS	an	12			C			C			-									輸出入者コード	
17		荷送人名	SHN	an	175			C			C			-										(1) 荷送人コードに入力がない場合は、必須入力 (2) 荷送人名、荷送人住所、荷送人電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力
18		荷送人住所 (連続入力)	SHA	an	105			C			C			-										(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人の住所を入力 (2) 分割された荷送人住所欄に入力がある場合は、入力不可
19		荷送人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	SH1	an	70			C			C			-										(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) システムに登録されている住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (3) 荷送人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
20		荷送人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	SH2	an	35			C			C			-										(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) システムに登録されている住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (3) 荷送人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
21		荷送人住所 3 / 4 (City name)	SH3	an	35			C			C			-										(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所 3 / 4 (City name) を入力 (2) システムに登録されている住所 3 / 4 (City name) と異なる場合は入力 (3) 荷送人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
22		荷送人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name)	SH4	an	35			C			C			-										(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) を入力 (2) システムに登録されている住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) と異なる場合は入力 (3) 荷送人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
23		荷送人郵便番号 (Postcode identification)	SHP	an	9			C			C			-										
24		荷送人国名コード (Country, coded)	SHC	an	2			C			C			-									国連LOCODE (国名2桁)	
25		荷送人電話番号	SHT	an	14			C			C			-										

業務名 (業務コード)		積荷目録情報訂正 (積荷目録提出業務後) (CMF02)														端末仕様 (参考)						
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件						コード	入力条件/形式	E	R	履歴	P	M	既定値	
								追加	訂正	削除												
26		荷受人コード	CNS	an	12			C							輸出入者コード							
27		荷受人名	CNN	an	175			C														(1) 荷受人コードに入力がない場合は、必須入力 (2) 荷受人名、荷受人住所、荷受人電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力
28		荷受人住所 (連続入力)	CNA	an	105			C														(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人の住所を入力 (2) 分割された荷受人住所欄に入力がある場合は、入力不可
29		荷受人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	CN1	an	70			C														(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) システムに登録されている住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (3) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
30		荷受人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	CN2	an	35			C														(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) システムに登録されている住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (3) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
31		荷受人住所 3 / 4 (City name)	CN3	an	35			C														(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所 3 / 4 (City name) を入力 (2) システムに登録されている住所 3 / 4 (City name) と異なる場合は入力 (3) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
32		荷受人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name)	CN4	an	35			C														(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) を入力 (2) システムに登録されている住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) と異なる場合は入力 (3) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
33		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	CNP	an	9			C														
34		荷受人国名コード (Country, coded)	CNC	an	2			C							国連 LOCODE (国名 2 桁)							
35		荷受人電話番号	CTL	an	14			C														
36		着荷通知先コード	NS	an	12	2		C							輸出入者コード							
37		着荷通知先名	NN	an	175	*		C														(1) 着荷通知先コードに入力がない場合は、必須入力 (1 欄以上) (2) 着荷通知先名、着荷通知先住所、着荷通知先電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力
38		着荷通知先住所 (連続入力)	NA	an	105	*		C														(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先の住所を入力 (2) 分割された着荷通知先住所欄に入力がある場合は、入力不可
39		着荷通知先住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	NE	an	70	*		C														(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) システムに登録されている住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (3) 着荷通知先住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
40		着荷通知先住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	NF	an	35	*		C														(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) システムに登録されている住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (3) 着荷通知先住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
41		着荷通知先住所 3 / 4 (City name)	NG	an	35	*		C														(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所 3 / 4 (City name) を入力 (2) システムに登録されている住所 3 / 4 (City name) と異なる場合は入力 (3) 着荷通知先住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
42		着荷通知先住所 4 / 4 (Country sub-entity, name)	NH	an	35	*		C														(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) を入力 (2) システムに登録されている住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) と異なる場合は入力 (3) 着荷通知先住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
43		着荷通知先郵便番号 (Postcode identification)	NP	an	9	*		C														
44		着荷通知先国名コード (Country, coded)	NC	an	2	*		C							国連 LOCODE (国名 2 桁)							
45		着荷通知先電話番号	NL	an	14	*		C														
46		品名	CMD	an	70			M														

