

出力情報名(出力情報コード)		混載貨物仕立状況照会情報 (A A T 1 5 1)											編集仕様															
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件											コード	出力条件/形式	カンマ	¥	非表示	分割					
17	20	HAWB番号	an	20			C															(1) 照会対象MAWBにHDF業務で仕立てたHAWB番号を出力 (2) 混載業が指定されている場合は、指定した混載業がHDF業務で仕立てたHAWB番号を出力				O		
18	*	HAWB仕向地	an	3			M															IATA空港コード及び IATA都市コード						
19	*	仕立個数	n	6			M															(1) 蔵置外貨物照会にスペースまたは「A」、「B」、「C」、「D」が入力された場合は、HAWBの仕立個数を出力 (2) 蔵置外貨物照会に「J」または「L」、「U」、「T」が入力された場合は、条件に合致する仕立個数を出力						
20	*	仕立重量	n	8			M															(1) 蔵置外貨物照会にスペースまたは「A」、「B」、「C」、「D」が入力された場合は、輸出貨物情報DBに登録されているHAWBの仕立重量を出力 (2) 蔵置外貨物照会に「J」または「L」、「U」、「T」が入力された場合は、輸出貨物情報DBから条件に合致する仕立重量を出力 (3) 以下の形式で出力 ZZZZZ9.9						
21	*	保税蔵置場	an	5			C															保税地域コード						
22	*	蔵置表示	an	1			C															* : 分散蔵置						
23	*	搬出元蔵置場	an	5			C															保税地域コード	HAWBが入力者の蔵置場に蔵置中の場合に、発送元(直前)の保税蔵置場を出力					
24	*	運送中識別	an	1			C															U : 運送中						
25	*	貨物種別	an	1			M															N : 一般輸出貨物 R : 積戻し貨物 T : システム外許可済(一般)貨物 O : システム外許可済(積戻し)貨物 K : 仮陸揚貨物						
26	*	貨物状況	an	3			M															貨物の輸出申告の状況、許可の状況及び搬入の状況を記号で出力 (1) 輸出申告の状況 0 : 未申告(仮陸揚を含む) 1 : 申告済貨物搬入後の申告または許可済(他官許可済を含む) 2 : 予備申告済本申告未済貨物搬入前の申告(搬入後処理未済) 3 : 本申告済貨物搬入前の申告(搬入後処理済) なお、上記の出力状況が混在した場合は以下の優先順位に基づいて申告状況を出力する。 優先順位 (高) 0-2-1-3 (低) (2) 許可の状況 0 : 未許可貨物が存在する 1 : 全量許可済 (3) 搬入の状況 0 : 未搬入貨物が存在する 1 : 全量搬入済						
27	*	HAWB搭載個数	an	6	3		C															(1) 蔵置外貨物照会にスペースまたは「A」、「B」、「C」、「D」が入力された場合は、出力された搭載便に搭載したHAWBの搭載個数を出力 (2) 蔵置外貨物照会にスペースまたは「A」、「B」、「C」、「D」が入力された場合は、4便目以降の搭載個数は3便目に合算して出力 (3) 蔵置外貨物照会にスペースまたは「A」、「B」、「C」、「D」が入力され、全量搭載の場合は、搭載最終便の部分に「*」を出力 (4) 蔵置外貨物照会に「J」または「L」、「U」、「T」が入力された場合は、スペースを出力						
28	*	積込港	an	3			C															IATA空港コード	HDF業務が行われていて許可済である場合は積込港の空港をコードで出力 (1) 輸出申告許可済 コード：空港コード W△△：複数の空港からの積込み Z△△：システム外空港での積込み (2) 輸出申告未許可 スペース					
29	*	特殊貨物記号	an	3			C															SPC(特殊貨物)コード	輸出貨物情報DBに登録されている特殊貨物記号を出力					
30	*	品名	an	21			M																輸出貨物情報DBに登録されている品名を出力					