

業務名(業務コード)			積荷目録状況照会(I M I)												端末仕様(参考)							
項目番号	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件						コード	入力条件/形式	E L	R	履歴	P M	既定値		
1	入力共通項目		an	398		M																
2	照会区分	KB N	an	1		M										A : 概要照会 B : B / L 番号一覧照会 C : コンテナ番号一覧照会 D : 積荷目録情報照会 E : 未船卸コンテナ一覧照会 F : B / L 照会 G : B / L 主要項目一覧照会 H : コンテナ主要項目一覧照会 K : B / L 番号一覧(仮陸揚)照会 T : B / L 番号一覧(包括保税運送)照会						
3	船舶コード	SE N	an	9		M									コールサイン							
4	船卸港コード	DP R	an	5		M									国連L O C O D E	船卸港(仮陸揚を行う場合は仮陸揚港)をコードで入力						
5	船卸港枝番	ED A	an	1		C										同一航海で同一港に複数回寄港する場合は船卸港枝番(1~9)を必須入力						
6	船会社コード	SC A	an	4		C									船会社コード(S C A C)	(1) 船会社を指定する場合は船会社を入力 (2) 入力者が船会社の場合、自社の船会社コードであること。なお、本項目の入力が省略された場合は、入力者の船会社コードを処理対象とする (3) 入力者が船舶代理店の場合は、必須入力 (4) 照会区分が「K」または「T」の場合は、必須入力。ただし、入力者が船会社の場合は省略可(省略した場合は、入力者の船会社コードを処理対象とする)						
7	コンテナオペレーション会社コード	CY C	an	5		C									利用者コード	(1) 照会区分が「D」の場合は、コンテナオペレーション会社の利用者コードを入力 (2) 税関の場合のみ入力可 (3) 船会社コードに入力がある場合は入力不可 (4) 照会区分が「D」以外の場合は、入力不可						
8	B / L 番号	BL N	an	35		C										(1) 照会区分が「F」の場合は、B / L 番号を必須入力 (2) 照会区分が「F」以外の場合は、入力不可						