

業務名 (業務コード)		輸入貨物情報訂正 (S A I)													コード	入力条件/形式		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										
1		入力共通項目		an	398			M										
2		B/L番号	BLN	an	35			M										訂正対象となる貨物のB/L番号 (CT-B/L番号) を入力
3		訂正理由コード	RSN	an	3			M										訂正理由コード 蔵入承認済貨物の場合は以下の訂正理由コードを入力 S1: 個数・重量・容積の入力ミスのため S2: 個数・重量・容積のカウントミスのため S3: 税関に事故を通知した (事故税関通知識別: Z を入力した) 貨物に関する訂正のため S4: 品名に誤りがあるため S5: 貨物の記号番号に誤りがあるため S6: その他の理由のため
4		保税運送承認番号等	OLT	an	30			C										(1) 当該貨物が蔵置されている保税地域へシステム外搬入確認された貨物の場合に保税運送承認番号等を必須入力 (2) (1) の場合で「システム外搬入確認 (輸入貨物) (BIB)」業務により搬入確認された場合のみ 1 2 桁目以降入力可能 (3) カンマ入力がないこと (4) (1) 以外の場合は訂正不可
5		搬入年月日	DTM	n	8			C										(1) 当該貨物がシステム参加保税地域等に搬入された貨物の場合に搬入年月日を必須入力 (2) 下記の範囲内のみ入力可 前年同月日<搬入年月日≤システム日 (2) 当該貨物が蔵入承認済貨物の場合は、搬入年月日≤システム日 (3) (2) 以外の場合は、前年同月日<搬入年月日≤システム日
6		搬入時刻	TIM	n	4			C										
7		船舶コード	SEN	an	9			C									コールサイン	(1) 当該貨物が蔵置されている保税地域へシステム外搬入確認された貨物の場合に船舶コードを必須入力 (2) (1) 以外の場合は訂正不可
8		積載船名	SNM	an	35			C										(1) 船舶コードがコード化されていない船舶の場合に積載船名を必須入力 (2) 当該貨物が蔵置されている保税地域へシステム外搬入確認された貨物の場合に入力 (3) (2) 以外の場合は訂正不可
9		船卸港コード	DPOR	an	5			C									国連LOCODE	(1) 当該貨物が蔵置されている保税地域へシステム外搬入確認された貨物の場合に船卸港をコードで必須入力 (2) (1) 以外の場合は訂正不可
10		入港年月日	IDT	n	8			M										下記の範囲内のみ入力可 前年同月日<入港年月日≤システム日 (1) 当該貨物が蔵入承認済貨物の場合は、入港年月日≤システム日 (2) (1) 以外の場合は、前年同月日<入港年月日≤システム日
11		船積港コード	LPOR	an	5			C										国連LOCODE (1) 当該貨物の船積港 (積出地) をコードで入力 (2) 船積港コードが不明の場合は、別途定める規定により入力
12		最終仕向地コード	DSIT	an	5			C										国連LOCODE
13		最終仕向地名	DSN	an	20			C										最終仕向地がコード化されない仕向地の場合に入力
14		荷送人コード	SHS	an	17			C										輸出入者コード 法人番号
15		荷送人名	SHN	an	175			C										荷送人コードに入力がない場合または、国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合は必須入力
16		荷送人住所 (連続入力)	SHA	an	175			C										(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人の住所を入力 (2) 分割された荷送人住所欄に入力がある場合は、入力不可
17		荷送人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	SH1	an	70			C										(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) システムに登録されている住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (3) 荷送人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
18		荷送人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	SH2	an	35			C										(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) システムに登録されている住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (3) 荷送人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可

業務名 (業務コード)		輸入貨物情報訂正 (S A I)													コード	入力条件/形式	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件									
19		荷送人住所3 / 4 (City name)	SH 3	an	35			C									(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所3 / 4 (City name) を入力 (2) システムに登録されている住所3 / 4 (City name) と異なる場合は入力 (3) 荷送人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
20		荷送人住所4 / 4 (Country sub- entity, name)	SH 4	an	35			C									(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所4 / 4 (Country sub-entity, name) を入力 (2) システムに登録されている住所4 / 4 (Country sub-entity, name) と異なる場合は入力 (3) 荷送人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
21		荷送人郵便番号 (Postcode identification)	SH P	an	9			C									
22		荷送人国名コード (Country, coded)	SH C	an	2			C								国連LOCODE (国名2桁)	
23		荷送人電話番号	SH T	an	14			C									電話番号を入力する場合は、区切り符号を入力せず、数字のみで市外局番から入力
24		荷受人コード	CN S	an	17			C								輸出入者コード 法人番号	
25		荷受人名	CN N	an	175			C									荷受人コードに入力がない場合または、国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合は必須入力
26		荷受人住所 (連続入力)	CN A	an	175			C									(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人の住所を入力 (2) 分割された荷受人住所欄に入力がある場合は、入力不可
27		荷受人住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	CN 1	an	70			C									(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) システムに登録されている住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (3) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
28		荷受人住所2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	CN 2	an	35			C									(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (2) システムに登録されている住所2 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (3) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
29		荷受人住所3 / 4 (City name)	CN 3	an	35			C									(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所3 / 4 (City name) を入力 (2) システムに登録されている住所3 / 4 (City name) と異なる場合は入力 (3) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
30		荷受人住所4 / 4 (Country sub- entity, name)	CN 4	an	35			C									(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所4 / 4 (Country sub-entity, name) を入力 (2) システムに登録されている住所4 / 4 (Country sub-entity, name) と異なる場合は入力 (3) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は、入力不可
31		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	CN P	an	9			C									
32		荷受人国名コード (Country, coded)	CN C	an	2			C								国連LOCODE (国名2桁)	
33		荷受人電話番号	CT L	an	14			C									電話番号を入力する場合は、区切り符号を入力せず、数字のみで市外局番から入力
34		品名	CM D	an	350			C									品名が貨物情報DBに登録されている場合は入力必須
35		代表品目番号	HS N	an	6			C								HSコード (6桁または4桁)	
36		記号番号	MR K	an	140			C									
37		個数	PC S	n	8			M									(1) 小数点以下は入力不可 (2) 個数の表現できない貨物については「1」を入力
38		個数単位コード	PU T	an	3			M								包装種類コード (UN/ECE勸告第21号・英字)	
39		重量	GW T	n	10			M									整数部6桁、小数部3桁

業務名 (業務コード)		輸入貨物情報訂正 (SAI)													コード	入力条件/形式	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件									
40		重量単位コード	WU1	an	3			M								数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
41		ネット重量	NWT	n	10			C									整数部6桁、小数部3桁
42		重量単位コード	WU2	an	3			M								数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
43		容積	VOL	n	10			C									整数部6桁、小数部3桁
44		容積単位コード	VUT	an	3			M								数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	MTQ:立方メートル FTQ:立方フィート BFT:フィートボードメジャー (木材)
45		原産地コード	ORG	an	2			C								国連LOCODE (国名2桁)	
46		仮陸揚識別	KRR	an	3			C								UN/EDIFACTコード (7365)	28:仮陸揚貨物
47		仮陸揚事由コード	KRS	an	3			C								仮陸揚事由コード	入力者が税関以外の場合は訂正不可 TRT:他の外国貿易船(機)への積換え(運送有り) TRS:他の外国貿易船(機)への積換え(運送無し) POS:同一本船での荷繰り REV:コンテナ詰め替え
48		仮陸揚期間	PRD	n	2			M									(1) 船卸開始年月日を起算日として日数で入力 (2) 0以外の数字であること (3) システムに登録されている期間内であること (4) 入力者が税関以外の場合は訂正不可
49		記事	NTE	j	140			C									
50	200	コンテナ番号	CNO	an	12			C									左詰めで入力
51	*	シール番号	SL-	an	15	6		C									
52	*	コンテナサイズコード	SIZ	an	2			C								コンテナサイズコード (ISO6346)	
53	*	コンテナタイプコード	TP	an	2			C								コンテナ形式コード (ISO6346)	
54	*	荷渡形態コード	DLV	an	2			C									51:CY荷渡 52:CFS荷渡 53:DOOR荷渡
55	*	コンテナ所有形態コード	COW	an	3			C								UN/EDIFACTコード (8077)	1:Shipper supplied 2:Carrier supplied 3:Consolidator supplied 4:Deconsolidator supplied 5:Third party supplied
56	*	バンニング形態コード	VAN	an	3			C								UN/EDIFACTコード (7273)	1:Carrier loads 4:Shipper loads 16:Consignee loads
57	*	コンテナ条約適用識別	CTR	an	1			C									1:コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第8条(国産コンテナ等の特例)に該当しない場合 2:コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第8条(国産コンテナ等の特例)に該当する場合 3:コンテナ条約適用外のコンテナの場合