

業務名 (業務コード)		船舶運航情報登録 (V T X O 1)										コード	入力条件/形式		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件						削除	
								登録	全情報の訂正	単一港の訂正 (運航情報制限無し)	単一港の訂正 (運航情報制限有り)				削除
25		船舶衛生管理に関する証明書発給年月日	NSD	n	8			C	C	C	-	-		YYYYMMDD形式 船舶衛生管理に関する証明書なし以外の場合には必須 ※船舶衛生管理に関する証明書の種別で「C:Control (管理)」「E:Control Exemption (管理免除)」を選択した場合、船舶衛生管理に関する証明書発給年月日を入力 ※船舶衛生管理に関する証明書の発給年月日は本日以前の日付を入力	
26		船医の有無	S1U	an	1			C	C	C	-	-		0:無し 1:有り	
27		船医の氏名	S1S	an	70			C	C	C	-	-		※船医がいる場合、船医の氏名を入力	
28		本邦出港後、最初の外国の寄港地コード	EF C	an	5			C	C	C	-	-	国連LOCODE	国連LOCODE 本邦出港後、最初の外国の寄港地コードを入力 (1) 未定の場合は「ZZZZZ」を入力 (2) 不明の場合は「ZZZZZ」を入力 ※本邦出港後、最初の外国の寄港地コードにダミーコードを入力する場合は、本邦出港後、最初の外国の寄港地名を必ず入力 ※「航路通報」で使用する場合、仕向港の定まっている船舶は、本邦寄港地コードを入力する。入力されなかった場合、本邦出港後、最初の外国の寄港地コードを入力する。共に入力されなかった場合、最終仕向港コードを必ず入力	
29		本邦出港後、最初の外国の寄港地名	EF N	an	20			C	C	C	-	-		(1) 本邦出港後、最初の外国の寄港地コードの下3桁が「ZZZ」の場合は必須入力 (2) 本邦出港後、最初の外国の寄港地コードの下3桁が「ZZZ」以外の場合は入力を無視する ※本邦出港後、最初の外国の寄港地コードにダミーコードを入力する場合は、本邦出港後、最初の外国の寄港地名を必ず入力	
30		最終仕向港コード	FD S	an	5			C	C	C	-	-	国連LOCODE	国連LOCODE 最終仕向地コードを入力 (1) 未定の場合は「ZZZZZ」を入力 (2) 不明の場合は「ZZZZZ」を入力 ※最終仕向港コードにダミーコードを入力する場合は、最終仕向港名を必ず入力 ※「航路通報」で使用する場合、仕向港の定まっている船舶は、本邦寄港地コードを入力する。入力されなかった場合、本邦出港後、最初の外国の寄港地コードを入力する。共に入力されなかった場合、最終仕向港コードを必ず入力	
31		最終仕向港名	LS N	an	20			C	C	C	-	-		最終仕向港コードの下3桁が「ZZZ」以外の場合は入力を無視する ※最終仕向港コードにダミーコードを入力する場合は、最終仕向港名を必ず入力	
32	9	本邦寄港地コード	JP D	an	5			M	M	M			国連LOCODE	国連LOCODE (1) 処理区分に単一港の訂正の旨が入力された場合は、一欄目の本邦寄港地情報に入力があること。 (2) 処理区分に単一港の訂正の旨が入力された場合は、二欄目以降の本邦寄港地情報に入力がないこと。 ※「航路通報」で使用する場合、仕向港の定まっている船舶は、本邦寄港地コードを入力する。入力されなかった場合、本邦出港後、最初の外国の寄港地コードを入力する。共に入力されなかった場合、最終仕向港コードを必ず入力	
32-1	*	本邦寄港順序	JP J	an	1			M	M	M				(1) 本邦における寄港順序を入力 (2) 処理区分が、「9」または「5」の場合は、寄港順序の番号は1から連続した番号であること。また、抜港の場合、寄港順序の欄に「X」を入力する。ただし、単一港の訂正の場合、寄港順序の訂正は不可とする。	
33	*	入港目的コード	IP O	an	3			C	C	C			目的コード	入港目的コード [税関/入管]	
34	*	積載貨物有無識別	SK U	an	3			C	C	C				48Δ:積載貨物有り(船卸有り) N48:積載貨物有り(船卸無し) 57Δ:積載貨物無し	
35	*	積載貨物形態コード	SK -	an	3	3		C	C	C			UN/GDSコード	貨物形態コード 10:ばら荷 7:RORO貨物 6:自動車 8:パレット貨物 9:コンテナ貨物 5:その他非コンテナ品 [港長/港湾管理者/保安部署]	
35-1	*	港域入港年月日	KN D	n	8			C	C	C				YYYYMMDD形式 [港湾管理者/地方運輸局/保安部署]	
35-2	*	港域入港時刻	KN T	n	4			M	M	M				HMM形式 [港湾管理者/地方運輸局/保安部署]	
36	*	着岸(予定)場所コード	RC C	an	5			C	C	C			バースコード	外航、内外航のバースコードであること ※「航路通報」で使用する場合、水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、着岸(予定)場所コードを入力する。入力されなかった場合、びょう泊(予定)場所コードを必ず入力 ※船舶運航情報を使用する申請で入力があった場合は、その値を優先 (港長/港湾管理者宛ての入港前統一申請情報については申請業務にて別途入力)	
37	*	着岸(予定)年月日	RC D	n	8			C	C	C				YYYYMMDD形式 ※船舶運航情報を使用する申請で入力があった場合は、その値を優先 (港長/港湾管理者宛ての入港前統一申請情報については申請業務にて別途入力)	
38	*	着岸(予定)時刻	RC T	n	4			M	M	M				HMM形式 「着岸(予定)年月日」が入力された場合、必須 (港長/港湾管理者宛ての入港前統一申請情報については申請業務にて別途入力)	

業務名 (業務コード)		船舶運航情報登録 (V T X O 1)												コード	入力条件/形式											
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件																		
								登録	全情報の訂正	単一港の訂正 (運航情報制限無し)	単一港の訂正 (運航情報制限有り)	削除														
39	*	びょう泊 (予定) 場所コード	BC C	an	5			C	C	C	C													パスコード	※「航路通報」で使用する場合、水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、着岸 (予定) 場所コードを入力する。入力されなかった場合、びょう泊 (予定) 場所コードを必ず入力 ※船舶運航情報を使用する申請で入力があった場合は、その値を優先 (港長/港湾管理者宛ての入港前統一申請情報については申請業務にて別途入力)	
40	*	びょう泊 (予定) 年月日 (自)	BC D	n	8			C	C	C	C														YYYYMMDD形式 ※船舶運航情報を使用する申請で入力があった場合は、その値を優先 (港長/港湾管理者宛ての入港前統一申請情報については申請業務にて別途入力)	
41	*	びょう泊 (予定) 時刻 (自)	BC T	n	4				M	M	M	M													HMM形式 「びょう泊 (予定) 年月日 (自)」が入力された場合、必須 (港長/港湾管理者宛ての入港前統一申請情報については申請業務にて別途入力)	
50	*	出港停泊場所コード	OA C	an	5			C	C	C	C														パスコード	外航、内外航のパスコードであること ※「航路通報」で使用する場合、水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、出港停泊場所コードを必ず入力
51	*	びょう泊 (予定) 年月日 (至)	BT D	n	8			C	C	C	C														YYYYMMDD形式 下記の範囲のみ入力可 (1) びょう泊 (予定) 年月日 (自) ≤ びょう泊 (予定) 年月日 (至) (2) 着岸 (予定) 年月日 ≤ びょう泊 (予定) 年月日 (至)	
52	*	びょう泊 (予定) 時刻 (至)	BT T	n	4				M	M	M	M														HMM形式 下記の範囲のみ入力可 (1) びょう泊 (予定) 年月日・時刻 (自) < びょう泊 (予定) 年月日・時刻 (至) (2) 着岸 (予定) 年月日・時刻 < びょう泊 (予定) 年月日・時刻 (至)
53	*	離岸 (予定) 年月日	DC D	n	8			C	C	C	C														YYYYMMDD形式 下記の範囲のみ入力可 (1) びょう泊 (予定) 年月日 (自) ≤ 離岸 (予定) 年月日 (2) 着岸 (予定) 年月日 ≤ 離岸 (予定) 年月日	
54	*	離岸 (予定) 時刻	DC T	n	4				M	M	M	M														HMM形式 下記の範囲のみ入力可 (1) びょう泊 (予定) 年月日・時刻 (自) < 離岸 (予定) 年月日・時刻 (2) 着岸 (予定) 年月日・時刻 < 離岸 (予定) 年月日・時刻
55	*	船舶代理店コード	PG C	an	5			C	C	C	C														利用者コード システムに登録されていない代理店の場合は、「99999」を入力 ※「危険物荷役許可申請」「停泊場所指定願」「移動許可申請」「係留施設使用許可申請」「係留施設使用届」「事前通報」「船舶保安情報」で使用する場合、船舶代理店住所、若しくは船舶代理店電話番号を入力した場合は、必ず船舶代理店コード若しくは船舶代理店名称を入力 ※「保障契約情報」で使用する場合、船舶代理店住所、船舶代理店電話番号若しくは船舶代理店FAX番号を入力した場合は、必ず船舶代理店コード若しくは船舶代理店名称を入力	
56	*	船舶代理店名称	PN N	an	50			C	C	C	C															(1) システムに登録されていない代理店の場合は、名称を必須入力 (2) システムに登録されている代理店の場合は、入力不要 ※申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店名称を入力 ※「危険物荷役許可申請」「停泊場所指定願」「移動許可申請」「係留施設使用許可申請」「係留施設使用届」「事前通報」「船舶保安情報」で使用する場合、船舶代理店住所、若しくは船舶代理店電話番号を入力した場合は、船舶代理店コード若しくは船舶代理店名称を入力 ※「保障契約情報」で使用する場合、船舶代理店住所、船舶代理店電話番号、若しくは船舶代理店FAX番号を入力した場合は、船舶代理店コード若しくは船舶代理店名称を入力
57	*	船舶代理店住所	PD D	an	74			C	C	C	C															※申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店住所を入力 ※船舶代理店電話番号を入力した場合は、船舶代理店住所を入力 ※「危険物荷役許可申請」「停泊場所指定願」「移動許可申請」「係留施設使用許可申請」「係留施設使用届」「事前通報」「船舶保安情報」で使用する場合、「係留施設使用届」の場合は、船舶代理店コード、船舶代理店住所、船舶代理店名称、若しくは船舶代理店電話番号を入力した場合は、船舶代理店住所を入力 ※「保障契約情報」で使用する場合、船舶代理店コード、船舶代理店名称、船舶代理店電話番号、若しくは船舶代理店FAX番号を入力した場合は、船舶代理店住所を入力
58	*	船舶代理店電話番号	SD D	an	20			C	C	C	C															※申請者と異なる船舶代理店を立てる場合は、船舶代理店電話番号を入力 ※「危険物荷役許可申請」「停泊場所指定願」「移動許可申請」「係留施設使用許可申請」「保障契約情報」「係留施設使用届」「事前通報」で使用する場合、「係留施設使用届」の場合は、船舶代理店コード、船舶代理店名称、若しくは船舶代理店住所を入力した場合は、船舶代理店電話番号を入力 ※「入港通報」の場合は、船舶代理店コード、船舶代理店名称を入力した場合は、船舶代理店電話番号を入力 ※「保障契約情報」の場合は、船舶代理店コード、船舶代理店名称、船舶代理店住所、若しくは船舶代理店FAX番号を入力した場合は、船舶代理店電話番号を入力
59	*	船舶代理店FAX番号	AF C	an	20			C	C	C	C															

業務名 (業務コード)		船舶運航情報登録 (V T X O 1)														コード	入力条件/形式		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件											
			登録	全情報の訂正	単一港の訂正 (運航情報制限無し)	単一港の訂正 (運航情報制限有り)	削除												
60	*	入港予定港における陸揚貨物形態コード	RK	an	3	3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	UN/GDSコード	貨物形態コード ※入港予定港における陸揚貨物を入力する場合、入港予定港における陸揚貨物形態コードを必ず入力 ※申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先
61	*	入港予定港における陸揚貨物品名	RH	an	70	*	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		※入港予定港における陸揚貨物を入力する場合、入港予定港における陸揚貨物品名を必ず入力 ※申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先
62	*	入港予定港における陸揚貨物数量 (または重量)	RR	n	10	*	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		整数部7桁、小数部2桁 ※入港予定港における陸揚貨物を入力する場合、入港予定港における陸揚貨物重量、容積、または数量を必ず入力 ※申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先
63	*	入港予定港における陸揚貨物数量の単位コード	RT	an	3	*	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		(重量の場合) TNE: トン (容積の場合) MTΔ: M/T MTQ: 立方メートル (個数の場合) NOΔ: 個、台など ※申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先
64	*	入港予定港における陸揚貨物の積荷地港コード	RM	an	5	*	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	国連LOCODE	国連LOCODE 入港予定港における陸揚貨物の積荷地港コードがシステムに登録されていない場合は「ZZZ」を含む5桁を入力 ※入港予定港における陸揚貨物を入力する場合は、入港予定港における陸揚貨物の積荷地港コードを必ず入力 ※申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先
65	*	入港予定港における陸揚貨物の積荷地港名	RN	an	20	*	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		(1) システムに登録されていない入港予定港における陸揚貨物の積荷地港の場合は、名称を必須入力 (2) システムに登録されている入港予定港における陸揚貨物の積荷地港の場合は、入力を無視する ※申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先
66	*	入港予定港における船積貨物形態コード	HK	an	3	3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	UN/GDSコード	貨物形態コード 10: ばら荷 7: RORO貨物 6: 自動車 8: パレット貨物 9: コンテナ貨物 5: その他非コンテナ品 ※入港予定港における船積貨物を入力する場合、入港予定港における船積貨物形態コードを必ず入力 ※申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先
67	*	入港予定港における船積貨物品名	HH	an	70	*	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		※入港予定港における船積貨物を入力する場合、入港予定港における船積貨物品名を必ず入力 ※申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先
68	*	入港予定港における船積貨物数量 (または重量)	HS	n	10	*	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		整数部7桁、小数部2桁 ※入港予定港における船積貨物を入力する場合、入港予定港における船積貨物重量、容積、または数量を必ず入力 ※申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先
69	*	入港予定港における船積貨物数量の単位コード	HT	an	3	*	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		(重量の場合) TNE: トン (容積の場合) MTΔ: M/T MTQ: 立方メートル (個数の場合) NOΔ: 個、台など ※申請業務で入力があった場合は、申請業務の値を優先
70	*	利用船会社コード	R	an	4	20	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NACCS用船会社コード	共同運航船の場合に、積荷目録提出を行う利用船会社をコードで入力
71	*	携帯品・託送品識別	KT	an	2		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		YY: 携帯品通関有り・託送品通関有り YN: 携帯品通関有り・託送品通関無し NY: 携帯品通関無し・託送品通関有り NN: 携帯品通関無し・託送品通関無し
72	*	備考	SK	an	140		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		[税関]

※項番42~49は欠番