

業務名（業務コード）		旅客情報登録（VTX03）																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件						コード	入力条件／形式			
								登録		訂正		削除						
1		入力共通項目	-	an	398			M				M						
2		処理区分コード	MDC	an	1			M				M						9：登録 5：訂正 1：削除 1：削除を選択した場合は、全ページ削除
3		船舶コード	VEC	an	9			M				M						コールサイン 信号符号（コールサイン）、船舶番号、若しくは、漁船登録番号を入力 ※漁船登録番号を入力する際は、番号の先頭に「@」を付し、「-」を除いて入力
3-1		航海番号（1）	V1N	an	10			M				M						
4		ページ番号	PGE	n	1			M				M						(1) 旅客を登録または訂正するページ番号を入力 (2) 旅客数に対し「1」から「6」まで連続した番号を入力 ページ番号に対する旅客数は、以下のとおり登録される。 1：1～1500人 2：1501～3000人 3：3001～4500人 4：4501～6000人 5：6001～7500人 6：7501～8000人
5		入力終了表示	IED	an	1			C				C						旅客の登録を終了する場合に「E」を入力
6	1500	旅客氏名ラストネーム	PFN	an	25			M				M						
7	*	旅客氏名ファーストネーム	PFA	an	22			C				C						
8	*	旅客氏名ミドルネーム	PFB	an	22			C				C						
8-1	*	旅客性別識別	PDS	an	1			C				C						M：男性 F：女性 U：不明
9	*	旅客生年月日	PDB	n	8			M				M						YYYYMMDD形式
10	*	旅客国籍コード	PNC	an	2			M				M						国連LOCODE（国名2桁）
11	*	身分証明書等識別	DID	an	3			M				M						39△：パスポート OTH：その他（国内便乗の場合）
12	*	身分証明書等番号	IDN	an	20			M				M						国内便乗者の場合は、国内便乗包括番号を入力
13	*	乗船港コード	BPC	an	5			M				M						国連LOCODE 身分証明書等識別欄に「OTH」が入力された場合は、日本の港であること。
14	*	乗船年月日	BOD	n	8			C				C						YYYYMMDD形式 本邦内の港で乗船する場合は必須入力
15	*	乗船寄港順序	BCO	an	1			C				C						(1) 本邦の同一港・同一日に複数回寄港する場合に入力 (2) 何回目の当該港寄港時に乗船したのかを特定するために入力 (3) 入力がない場合は、1回目の寄港時での乗船と判断する
16	*	下船港コード	LPC	an	5			M				M						国連LOCODE 身分証明書等識別欄に「OTH」が入力された場合は、日本の港であること。
17	*	下船年月日	LOD	n	8			C				C						YYYYMMDD形式 本邦内の港で下船する場合は必須入力
18	*	下船寄港順序	LOO	an	1			C				C						(1) 本邦の同一港・同一日に複数回寄港する場合に入力 (2) 何回目の当該港寄港時に下船したのかを特定するために入力 (3) 入力がない場合は、1回目の寄港時での下船と判断する
19	*	備考	BKJ	an	20			C				C						