

出力情報名(出力情報コード)		A C L 情報登録 (コンテナ船用) 呼出情報 (S A T 1 5 1)																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式
1		出力共通項目	an	398													M	メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ブッキング番号、N-S/I 番号または輸出管理番号 35桁
2		処理区分コード	an	1													C	
3		船会社コード	an	4													C	N A C C S 用船会社 コード (1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 D B の先頭の輸出管理番号に係る貨物情報 D B に登録されて いる船会社コードを出力 (2) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理 番号に係る貨物情報 D B に登録されている貨物の船会社 コードを出力
4		ブッキング番号	an	16													C	(1) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 D B の先頭の輸出管理番号に係る貨物情報 D B に登録されて いるブッキング番号を出力 (2) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理 番号に係る貨物情報 D B に登録されている貨物のブッキ ング番号を出力
5		ブッキング番号枝番	an	2													C	
6		マスターB/L 番号	an	35													C	船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登 録されているマスターB/L 番号を出力
7		送信総件数	n	2													C	船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登 録されている送信総件数を出力
8		通知先コード (C Y・C F S)	an	5													C	保税地域コード 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登 録されている通知先コード (C Y / C F S) を出力
9		通知先コード (1)	an	5													C	利用者コード 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登 録されている通知先コード (1) を出力
10		通知先コード (2)	an	5													C	利用者コード 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登 録されている通知先コード (2) を出力
11		通知先コード (3)	an	5													C	利用者コード 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登 録されている通知先コード (3) を出力
12		海貨業者コード	an	5													C	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されている海貨業者コードを出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S/I 情報 D B に登録されている海貨業者コードを出力
13		海貨業者名	an	70													C	船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登 録されている海貨業者名を出力
14		担当者名	an	70													C	船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登 録されている担当者名を出力
15		担当者電話番号	an	35													C	船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登 録されている担当者電話番号を出力
16		B/L 発行枚数	n	2													C	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されている B / L 発行枚数を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S / I 情報 D B に登録されている B / L 発行枚数を出力
17		W A Y B I L L 希 望識別	an	1													C	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されている W A Y B I L L 希望識別を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S / I 情報 D B に登録されている W A Y B I L L 希望識別を出力 1 : W a y b i l l を希望
18		R e c e i v e d ド キュメント希望識別	an	1													C	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されている R e c e i v e d ドキュメント希望識 別を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S / I 情報 D B に登録されている R e c e i v e d ドキュメント希望識 別を出力
19		F R E I G H T A S A R R A N G E D	an	1													C	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されている F R E I G H T A S A R R A N G E D を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S / I 情報 D B に登録されている運賃協定払い識別を出力 1 : F r e i g h t a s A r r a n g e d の場合
20		A G E N T 印希望識 別	an	1													C	(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されている A G E N T 印希望識別を出力 (2) N-S/I 番号が入力された場合は、S / I 情報 D B に登録されている A G E N T 印希望識別を出力 1 : B / L 上に A G E N T 印の押印を希望
21		別 L I S T 有り識別	an	1													C	船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登 録されている別 L I S T 有り識別を出力 1 : アタッチシート等が別途存在する

出力情報名(出力情報コード)		ACL情報登録(コンテナ船用)呼出情報 (SAT151)																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式
22		社内整理番号	an	20														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている社内整理番号を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている社内整理番号(海貨・通関用)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている社内整理番号を出力
23		荷送人コード	an	17													輸出入者コード 法人番号	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷送人コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の荷送人コードを出力
24		荷送人名	an	70														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷送人名を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人名を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の荷送人名を出力
25		荷送人住所・電話番号	an	175														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷送人住所・電話番号を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人住所及び荷送人電話番号または結合した荷送人住所1・荷送人住所2・荷送人住所3・荷送人住所4・荷送人郵便番号・荷送人国名コード・荷送人電話番号を出力
26		荷受人コード	an	17													輸出入者コード 法人番号	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷受人コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の荷受人コードを出力
27		荷受人名	an	70														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷受人名を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人名を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の荷受人名を出力
28		荷受人住所・電話番号	an	175														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷受人住所・電話番号を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人住所・電話番号または結合した荷受人住所1・荷受人住所2・荷受人住所3・荷受人住所4・荷受人郵便番号・荷受人国名コード・荷受人電話番号を出力
29		着荷通知先コード	an	17	2												輸出入者コード 法人番号	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている着荷通知先コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている着荷通知先コードを出力
30		着荷通知先名	an	70	*													(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている着荷通知先名を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている着荷通知先名を出力
31		着荷通知先住所・電話番号	an	175	*													(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている着荷通知先住所・電話番号を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている着荷通知先住所・電話番号または結合した着荷通知先住所1・着荷通知先住所2・着荷通知先住所3・着荷通知先住所4・着荷通知先郵便番号・着荷通知先国名コード・着荷通知先電話番号を出力
32		積載予定船舶コード	an	9													コールサイン	(1) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBの先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている積載予定船舶コードを出力 (2) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の積載予定船舶コードを出力
33		航海番号	an	10														(1) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBの先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている航海番号を出力 (2) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の航海番号を出力
34		荷受地コード	an	5													国連LOCODE	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷受地コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受地コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の積出港コードを出力
35		荷受地名	an	30														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷受地名を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受地名を出力

出力情報名(出力情報コード)		ACL情報登録(コンテナ船用)呼出情報 (SAT151)																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式
36		荷受形態コード	an	2														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷受形態コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷受形態コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の荷受形態コードを出力 51:CY荷受の場合 52:CFS荷受の場合 53:DOOR荷受の場合 54:Direct(Breakbulk)荷受の場合 55:CY&CFS荷受の場合 OT:上記以外の場合
37		荷受形態名	an	16														船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷受形態名を出力
38		積出港コード	an	5													国連LOCODE	(1) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBの先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている積出港コードを出力 (2) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の積出港コードを出力
39		積出港名	an	35														船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている積出港名を出力
40		船卸港コード	an	5													国連LOCODE	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている船卸港コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている船卸港コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の船卸港コードを出力
41		船卸港名	an	30														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている船卸港名を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている船卸港名を出力
42		荷渡地コード	an	5													国連LOCODE	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷渡地コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷渡地コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の船卸港コードを出力
43		荷渡地名	an	30														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷渡地名を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷渡地名を出力
44		荷渡形態コード	an	2														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷渡形態コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷渡形態コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の荷渡形態コードを出力 51:CY荷渡の場合 52:CFS荷渡の場合 53:DOOR荷渡の場合 54:Direct(Breakbulk)荷渡の場合 55:CY&CFS荷渡の場合 OT:上記以外の場合
45		荷渡形態名	an	16														船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷渡形態名を出力
46		最終仕向地コード	an	5													国連LOCODE	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている最終仕向地コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている最終仕向地コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の最終仕向地コードを出力
47		最終仕向地名	an	30														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている最終仕向地名を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている最終仕向地名を出力
48		品名	an	875	10													(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている品名を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている品名を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の品名を1欄目に出力

出力情報名(出力情報コード)		ACL情報登録(コンテナ船用)呼出情報 (SAT151)																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式	
62		容積単位コード(グロス)	an	3	*								M					数量単位コード (UN/EC E 勧告第 20号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている貨物の容積単位コードを1欄目に出力 MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー(木材)
63		貨物容積(ネット)	n	10	*								C						(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている貨物容積(ネット)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている貨物容積(ネット)を出力
64		容積単位コード(ネット)	an	3	*								M					数量単位コード (UN/EC E 勧告第 20号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている容積単位コード(ネット)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている容積単位コード(ネット)を出力 MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー(木材)
65		合計個数	n	8									C						(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている合計個数を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている合計個数を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、入力された全ての輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている総個数を集計し、出力
66		荷姿コード	an	3									M					包装種類コード (UN/EC E 勧告第 21号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷姿コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷姿コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、合計個数に対する荷姿コードを出力。ただし、入力された全ての輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている荷姿コードが異なる場合は、「PK」を出力
67		荷姿名	an	15									C						(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷姿名を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている荷姿名を出力
68		合計貨物重量(グロス)	n	10									C						(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている合計貨物重量(グロス)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている合計貨物重量(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、入力された全ての輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている総重量を集計し、出力
69		重量単位コード(グロス)	an	3									M					数量単位コード (UN/EC E 勧告第 20号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている重量単位コード(グロス)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている重量単位コード(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、合計貨物重量(グロス)に対する重量単位コードを出力 KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
70		合計貨物重量(ネット)	n	10									C						(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている合計貨物重量(ネット)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている合計貨物重量(ネット)を出力
71		重量単位コード(ネット)	an	3									M					数量単位コード (UN/EC E 勧告第 20号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている重量単位コード(ネット)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている重量単位コード(ネット)を出力 KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
72		合計貨物容積(グロス)	n	10									C						(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている合計貨物容積(グロス)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている合計貨物容積(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、入力された全ての輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている総容積を集計し出力

出力情報名(出力情報コード)		ACL情報登録(コンテナ船用)呼出情報 (SAT151)																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式	
73		容積単位コード(グロス)	an	3														数量単位コード (UN/EC E 勸告第20号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、合計貨物容積(グロス)に対する容積単位コードを出力 MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー(木材)
74		合計貨物容積(ネット)	n	10															(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている合計貨物容積(ネット)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている合計貨物容積(ネット)を出力
75		容積単位コード(ネット)	an	3														数量単位コード (UN/EC E 勸告第20号・英字)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている容積単位コード(ネット)を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている容積単位コード(ネット)を出力 MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー(木材)
76		輸出統計品目・代表番号	an	6														HSコード	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている輸出統計品目・代表番号を出力 (2) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている輸出統計品目・代表番号の先頭4桁を出力
77		コンテナ本数	n	3															(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されているコンテナ本数を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されているコンテナ本数を集計し、出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、入力された全ての輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されているコンテナ本数を集計し、出力
78		TOTAL IN WORDS	an	70															(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されているTOTAL IN WORDSを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されているTOTAL IN WORDSを出力
79		運賃支払地コード	an	5	2													国連LOCODE	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている運賃支払地コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている運賃支払地コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている積出港コードを出力
80		運賃支払地名	an	30	*														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている運賃支払地名を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている運賃支払地名を出力
81		運賃支払コード	an	1	*													UN/EDIFACT コード (4237)	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている運賃支払コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている運賃支払コードを出力 P:前払い C:後払い
82		B/L発行地コード	an	5														国連LOCODE	(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されているB/L発行地コードを出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されているB/L発行地コードを出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されている積出港コードを出力
83		B/L発行地名	an	30															(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されているB/L発行地名を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されているB/L発行地名を出力
84		ファクシミリ番号	an	14	3														船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されているファクシミリ番号を出力
85		荷主連絡先メールアドレス	an	70															船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷主連絡先メールアドレスを出力
86		インボイス番号	an	35															(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されているインボイス番号を出力 (2) N-S/I番号が入力された場合は、S/I情報DBに登録されている先頭のインボイス番号を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報DBに登録されているインボイス番号を出力

出力情報名(出力情報コード)		A C L 情報登録 (コンテナ船用) 呼出情報 (S A T 1 5 1)																							
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件													コード	出力条件/形式				
87		荷主セクションコード	an	20			C																		(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されている荷主セクションコードを出力 (2) N - S / I 番号が入力された場合は、S / I 情報 D B に登録されている荷主セクションコードを出力
88		荷主リファレンスナンバー	an	35			C																		(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されている荷主リファレンスナンバーを出力 (2) N - S / I 番号が入力された場合は、S / I 情報 D B に登録されている荷主リファレンスナンバーを出力
89		荷主伝送先コード	an	20			C																		(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されている荷主伝送先コードを出力 (2) N - S / I 番号が入力された場合は、S / I 情報 D B に登録されている荷主伝送先コードを出力
90		Order No.	an	20			C																		(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されている Order No. を出力 (2) N - S / I 番号が入力された場合は、S / I 情報 D B に登録されている Order No. を出力
91		L / C No.	an	20			C																		(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されている L / C No. を出力 (2) N - S / I 番号が入力された場合は、S / I 情報 D B に登録されている L / C No. を出力
92		貨物種類コード	an	3			C																		(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されている貨物種類コードを出力 (2) N - S / I 番号が入力された場合は、S / I 情報 D B に登録されている貨物種類コードを出力 (3) 複数の貨物の種類がある場合は、2 桁目、3 桁目を使用して出力 1 : 普通貨物の場合 2 : 冷凍貨物の場合 3 : 危険品の場合 4 : 裸自動車の場合 5 : 液状貨物の場合 6 : 生動物の場合 7 : 撤貨の場合 8 : 郵便の場合 9 : その他の貨物の場合
93		記事	an	350			C																		(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されている記事を出力 (2) N - S / I 番号が入力された場合は、S / I 情報 D B に登録されている記事 (A C L 用) を出力
94		輸出管理番号	an	35	50		C																		(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されている輸出管理番号を出力 (2) N - S / I 番号が入力された場合は、S / I 情報 D B に登録されている輸出管理番号を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、入力された輸出管理番号を出力
95		取消表示識別	an	1	*		C																		
96		N V O C C コード	an	4	50		C																		N A C C S 用船会社コード 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されている N V O C C コードを出力
97		ハウス用ブッキング番号	an	16	*		M																		船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されているハウス用ブッキング番号を出力
98		ハウス用ブッキング番号枝番	an	2	*		C																		船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されているハウス用ブッキング番号枝番を出力
99		ハウス情報送信識別	an	1			C																		船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されているハウス情報送信識別を出力 1 : ハウス情報送信識別有 0 : ハウス情報送信識別無
100		記号番号	an	700	18		C																		(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されている記号番号を出力 (2) N - S / I 番号が入力された場合は、S / I 情報 D B に登録されている記号番号を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、輸出管理番号に係る貨物情報 D B に登録されている記号番号を出力
101	200	コンテナ番号	an	12			C																		(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されているコンテナ番号を出力 (2) N - S / I 番号が入力された場合は、S / I 情報 D B に登録されている輸出管理番号に係る貨物情報 D B に登録されているコンテナ番号を出力 (3) 輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報 D B に登録されているコンテナ番号を出力
102	*	シール番号	an	15	4		C																		(1) 船会社コード等が入力された場合は、A C L 情報 D B に登録されているシール番号を出力 (2) N - S / I 番号または輸出管理番号が入力された場合は、コンテナ情報 D B に登録されているシール番号を出力

出力情報名(出力情報コード)		ACL情報登録(コンテナ船用)呼出情報 (SAT151)																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式
103	*	個数	n	8														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている個数を出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されているパニング個数を集計し、出力
104	*	荷姿コード	an	3														包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字) (1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷姿コードを出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されている貨物の荷姿コードを出力
105	*	荷姿名	an	15														船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている荷姿名を出力
106	*	貨物重量(グロス)	n	10														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている貨物重量(グロス)を出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されているパニング重量を集計し出力
107	*	重量単位コード(グロス)	an	3														数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) (1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている重量単位コード(グロス)を出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されているパニング重量単位コードを出力 KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
108	*	貨物容積(グロス)	n	10														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている貨物容積(グロス)を出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されているパニング容積を集計し出力
109	*	容積単位コード(グロス)	an	3														数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) (1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報DBに登録されているパニング容積単位コードを出力 MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー(木材)
110	*	コンテナサイズコード	an	2														コンテナサイズコード (ISO6346) (1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、コンテナ情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力
111	*	コンテナタイプコード	an	2														コンテナ形式コード (ISO6346) (1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、コンテナ情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力
112	*	コンテナ自重	n	5														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されているコンテナ自重を出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、コンテナ情報DBに登録されているコンテナ自重を出力
113	*	コンテナ自重単位コード	an	3														(1) 船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されているコンテナ自重単位コードを出力 (2) N-S/I番号または輸出管理番号が入力された場合は、コンテナ情報DBに登録されているコンテナ自重単位コードを出力 KGM: キログラム LBR: ポンド
114	*	設定温度	n	5														船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている設定温度を出力 CEL: 摂氏 FAH: 華氏
115	*	温度単位コード	an	3														船会社コード等が入力された場合は、ACL情報DBに登録されている温度単位コードを出力 (UN/ECE勧告第20号・英字)