

業務名 (業務コード)		輸出貨物取扱登録 (仕分け) (AHS01)												コード	入力条件/形式				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件											
								取扱種別 S・D		取扱種別 H		取扱種別 R							
1		入力共通項目		an	398			M					M						
2		管轄税関	KZ E	an	2			C					C					税関官署コード	他所蔵置場所に蔵置されている場合は、必須入力
3		取扱保税蔵置場	TH W	an	5			M					M					保税地域コード	
4		取扱種別	AS B	an	1			M					M						取扱種別を入力 S: 他貨物への変更、仕分け (ラベルチェンジ) H: 個数の変更 D: 同一貨物内の仕分け R: 時間延長
5		仕分数	SW C	n	1			M				X					C		(1) 取扱種別が「S」 (他貨物への変更、仕分け) の場合は、仕分け後の貨物数 (1~8) を入力 (2) 取扱種別が「D」 (同一貨物内の仕分け) の場合は、仕分け後の貨物数 (2~8) を入力 (3) 取扱種別が「R」 (時間延長) の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕分数を入力
6		貨物取扱番号	KT N	an	11			X				X					M		取扱種別が「R」 (時間延長) の場合は、貨物取扱番号を入力
7		取扱開始年月日	TS D	n	8			M				M					M		取扱開始年月日を入力
8		取扱開始時刻	TS T	n	4			M				M					M		取扱開始時刻を入力
9		取扱終了年月日	TE D	n	8			M				M					M		取扱終了年月日を入力
10		取扱終了時刻	TE T	n	4			M				M					M		取扱終了時刻を入力
11		輸入表示	IN I	an	1			C				X					C		(1) 取扱種別が「S」 (他貨物への変更、仕分け) の場合は、仕分けを行う貨物が輸入貨物であれば「I」を入力 (2) 取扱種別が「R」 (時間延長) の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕分元貨物が輸入貨物であれば「I」を入力
12		仕分元AWB番号	WM A	an	20			M				M					M		(1) 仕分けを行うAWB (HAWB) 番号を入力 (2) 未ラベル貨物の場合は、未ラベル番号を入力 (3) 取扱種別が「R」 (時間延長) の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕分元AWB番号を入力
13		輸出許可番号	XP N	an	11			C				C					C		(1) 仕分元貨物が通関済の場合は、輸出許可番号を入力 (2) 既に輸出許可番号が出力されている場合は、システム外許可済 (一般) 貨物またはシステム外許可済 (積戻し) 貨物であれば変更可
14	8	仕分後貨物識別	WG K	an	1			C				-					C		(1) 取扱種別が「S」 (他貨物への変更、仕分け) の場合は、仕分け後の貨物識別を必須入力 (2) 取扱種別が「R」 (時間延長) の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕分後貨物の貨物識別を入力 A: AWB H: HAWB L: 未ラベル貨物
15	*	仕分後AWB番号	WG A	an	20			C				-					M		(1) 取扱種別が「S」 (他貨物への変更、仕分け) の場合は、仕分け後のAWB (HAWB) 番号を枝番なしで入力 (未ラベル貨物の場合は、入力不可) (2) 取扱種別が「R」 (時間延長) の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕分後AWB番号を入力 (3) チェックデジット・チェックを行う旨がシステムに登録されている場合は、チェックデジット・チェックを行う (4) AWBの場合は、枝番を除いて11桁以内で入力 (5) HAWBの場合は、枝番を除いて16桁以内で入力 (6) 未ラベル貨物の場合は、7桁以内で入力 (7) 枝番以外は、英字または数字であること
16	*	仕分後個数	WG P	n	6			M				C					M		(1) 仕分後貨物の個数を入力 (2) 取扱種別が「R」 (時間延長) の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕分後貨物の個数を入力
17	*	仕分後総個数	WG C	an	6			C				C					C		(1) 仕分後貨物の総個数を入力 (2) 仕分後個数と等しい場合は、省略可 (3) 取扱種別が「R」 (時間延長) の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕分後貨物の総個数を入力 (4) 仕分後個数 ≤ 仕分後総個数であること (5) 仕分後総個数が不明の場合は、「*」を入力 (6) 右詰で入力
18	*	仕分後重量	WG W	n	8			M				M					M		(1) 仕分後貨物の重量を入力 (2) 取扱種別が「R」 (時間延長) の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕分後貨物の重量を入力 (3) 整数部6桁、小数部1桁

業務名 (業務コード)		輸出貨物取扱登録 (仕分け) (AHSO1)												コード	入力条件/形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										
								取扱種別 S・D			取扱種別 H					取扱種別 R		
19	*	仕分後総重量	WG G	an	8			C			C				C			(1) 仕分後貨物の総重量を入力 (2) 仕分後重量と等しい場合は、省略可 (3) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕分後貨物の総重量を入力 (4) 仕分後重量 ≤ 仕分後総重量であること (5) 仕分後総重量が不明の場合は、「*」を入力 (6) 整数部 6 桁、小数部 1 桁 (7) 右詰で入力
20	*	仕分後品名	WC M	an	21			M			M				M			(1) 仕分後貨物の品名を入力 (2) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕分後貨物の品名を入力
21	*	仕分後特殊貨物記号	WG S	an	3			C			C				C		S P C (特殊貨物)コード	(1) 仕分元貨物に特殊貨物記号が登録されている場合は、仕分後のいずれかに入力 (2) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕分後貨物の特殊貨物記号を入力
22	*	仕分後事故貨物	WG D	an	5			C			C				C		事故コード	(1) 仕分元貨物に事故コードが登録されている場合は、仕分後のいずれかに入力 (2) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕分後貨物の事故コードを入力
23	*	仕分後通関依頼先	WG I	an	5			C			C				C		利用者コード	(1) 仕分後貨物の通関依頼先を入力 (2) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕分後貨物の通関依頼先を入力