

業務名 (業務コード)		輸出貨物取扱登録 (仕合せ) (AHTO1)												コード	入力条件/形式				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件											
								取扱種別 T		取扱種別 D		取扱種別 R							
1		入力共通項目		an	398			M					M						
2		管轄税関	KZE	an	2			C					C					税関官署コード	他所蔵置場所に蔵置されている場合は、必須入力
3		取扱保税蔵置場	THW	an	5			M					M					保税地域コード	
4		取扱種別	ASB	an	1			M					M						T: 他貨物との仕合せ D: 同一貨物内の仕合せ R: 時間延長
5		仕合せ数	SAC	n	1			M					M						(1) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕合せ数を入力 (2) 上記以外の取扱種別の場合は、仕合せ元の貨物数(2~8)を入力
6		貨物取扱番号	KTN	an	11			X					X						取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、貨物取扱番号を入力
7		取扱開始年月日	TS D	n	8			M					M						
8		取扱開始時刻	TS T	n	4			M					M						
9		取扱終了年月日	TE D	n	8			M					M						
10		取扱終了時刻	TE T	n	4			M					M						
11		仕合せ後貨物識別	AGK	an	1			M					-					C	取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕合せ後貨物の貨物識別を入力 A: AWB H: HAWB L: 未ラベル貨物
12		仕合せ後AWB番号	AGA	an	20			C					-					C	(1) 取扱種別が「T」(他貨物との仕合せ)の場合は、仕合せ後のAWB(HAWB)番号を枝番なしで入力(未ラベル貨物の場合、入力不可) (2) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕合せ後AWB番号を入力 (3) チェックデジット・チェックを行う旨がシステムに登録されている場合は、チェックデジット・チェックを行う (4) AWBの場合は、枝番を除いて11桁以内で入力 (5) HAWBの場合は、枝番を除いて16桁以内で入力 (6) 未ラベル貨物の場合は、7桁以内で入力 (7) 枝番以外は、英字または数字であること
13		仕合せ後個数	APS	n	6			M					M					M	(1) 取扱種別が「T」(他貨物との仕合せ)の場合は、仕合せ後の貨物個数を入力 (2) 取扱種別が「D」(同一貨物内の仕合せ)の場合は、仕合せ元の個数を合計して入力 (3) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕合せ後貨物の個数を入力
14		仕合せ後総個数	AGS	an	6			C					C					C	(1) 仕合せ後貨物の総個数を入力 (2) 仕合せ後個数と等しい場合は、省略可 (3) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕合せ後貨物の総個数を入力 (4) 仕合せ後個数 ≤ 仕合せ後総個数であること (5) 仕合せ後総個数が不明の場合は、「*」を入力 (6) 右詰で入力
15		仕合せ後重量	AWT	n	8			M					M					M	(1) 取扱種別が「T」(他貨物との仕合せ)の場合は、仕合せ後の貨物重量を入力 (2) 取扱種別が「D」(同一貨物内の仕合せ)の場合は、仕合せ元の重量を合計して入力 (3) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕合せ後貨物の重量を入力 (4) 整数部6桁、小数部1桁
16		仕合せ後総重量	AGW	an	8			C					C					C	(1) 仕合せ後貨物の総重量を入力 (2) 仕合せ後重量と等しい場合は、省略可 (3) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕合せ後貨物の総重量を入力 (4) 仕合せ後重量 ≤ 仕合せ後総重量であること (5) 仕合せ後総重量が不明の場合は、「*」を入力 (6) 整数部6桁、小数部1桁 (7) 右詰で入力
17		仕合せ後品名	GCM	an	21			M					M					M	(1) 仕合せ後貨物の品名を入力 (2) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕合せ後貨物の品名を入力

業務名 (業務コード)		輸出貨物取扱登録 (仕合せ) (AHTO1)														コード	入力条件/形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												
								取扱種別 T			取扱種別 D			取扱種別 R						
18		仕合せ後特殊貨物記号	AS P	an	3			C				C				C			S P C (特殊貨物)コード	(1) 仕合せ元貨物に特殊貨物記号が登録されている場合は、仕合せ後に入力 (2) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕合せ後貨物の特殊貨物記号を入力
19		仕合せ後事故貨物	AG D	an	5			C				C				C			事故コード	(1) 仕合せ元貨物に事故コードが登録されている場合は、仕合せ後に入力 (2) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕合せ後貨物の事故コードを入力
20		仕合せ後通関依頼先	AG I	an	5			C				C				C			利用者コード	(1) 仕合せ後貨物の通関依頼先を入力 (2) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕合せ後貨物の通関依頼先を入力
21	8	輸入表示	IN I	an	1			C				X				C				(1) 取扱種別が「T」(他貨物との仕合せ)の場合は、仕合せを行う貨物が輸入貨物であれば「I」を入力 (2) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕合せ元貨物が輸入貨物であれば「I」を入力
22	*	仕合せ元AWB番号	AM A	an	20			C				C				C				(1) 仕合せを行うAWB(HAWB)番号を入力 (2) 未ラベル貨物の場合は、未ラベル番号を入力 (3) 取扱種別が「R」(時間延長)の場合は、入力貨物取扱番号で登録されている取扱情報の仕合せ元AWB番号を入力
23	*	輸出許可番号	XP N	an	11			C				C				C				(1) 仕合せ元貨物が通関済の場合は、輸出許可番号を入力 (2) 取扱種別が「T」(他貨物との仕合せ)のとき、システム外許可済貨物で輸出許可番号が複数登録されている場合は、1件のみ入力