
2005. 搬入確認登録（輸出未通関）

業務コード	業務名
B I C	搬入確認登録（輸出未通関）

1. 業務概要

輸出しようとする貨物、未通関積戻し貨物、特定輸出許可済貨物、特定委託輸出申告許可済貨物及び特定製造貨物輸出申告許可済貨物を輸出管理番号単位にCYまたは保税蔵置場等へ搬入した旨を登録する。

搬入時申告または輸出申告搬入後処理の自動起動を行う旨が登録されている貨物について、システムで定めた条件を満たしたとき、システムは本業務を契機に輸出申告処理または輸出申告搬入後処理を自動起動する。ただし、搬入時申告を行う旨が登録されている場合で、事故税関通知識別コードに税関への通知を要する旨が入力された場合は、搬入時申告の起動は行わず、搬入時申告を行う旨を取り消す。

2. 入力者

通関業、保税蔵置場、CY、NVOCC、海貨業

3. 制限事項

なし

4. 入力条件

(1) 入力者チェック

- ①システムに登録されている利用者であること。
 - ②搬入場所がシステム参加保税地域*¹の場合は、当該保税地域を管理する利用者であるか、または当該利用者があらかじめシステムに登録している通関業または海貨業であること。
 - ③搬入場所が他所蔵置場所の場合は、「他所蔵置許可申請（TYC）」業務または「許可・承認等情報登録（保税）（PSH）」業務で他所蔵置許可申請者として登録された利用者であること。
- (* 1) システム参加保税地域とは、システムに参加している保税地域をいう。

(2) 入力項目チェック

(A) 単項目チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

(B) 項目間関連チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

(3) 貨物情報DBチェック

- ①輸出管理番号に対する貨物情報DBが存在すること。
- ②「輸出貨物情報登録（ECR）」業務で登録された貨物であること。
- ③入力された搬入場所（搬入場所の入力がない場合は、入力者の管理する保税地域。以下同様。）が、ECR業務で登録された搬入予定先であること。
- ④搬入場所が他所蔵置場所の場合は、TYC業務またはPSH業務で他所蔵置許可されていること。
- ⑤事故コードの入力がない場合は、ECR業務で登録された搬入予定個数と入力された搬入個数が同一であること。
- ⑥既に当該保税地域に搬入確認されていないこと。

5. 処理内容

(1) 入力チェック処理

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合は正常終了とし、処理結果コードに「00000-0000-0000」を設定の上、以降の処理を行う。

合致しなかった場合はエラーとし、処理結果コードに「00000-0000-0000」以外のコードを設定の上、処理結果通知の出力を行う。（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。）

(2) 貨物情報DB処理

- ①入力された搬入場所に搬入した旨を登録する。
- ②入力された内容を登録する。なお、ECR業務で既に登録済の個数以外の項目で、本業務において入力があった場合は入力内容で更新する。
- ③特定輸出許可済貨物、特定委託輸出申告許可済貨物及び特定製造貨物輸出申告許可済貨物の場合で、個数単位コードが訂正された場合は、輸出許可内容変更申請が必要な旨を登録する。
- ④事故税関通知識別コードに税関への通知を要する旨が入力されているとき、搬入時申告の旨が登録されている場合は、搬入時申告の旨を取り消す。

(3) 輸出申告処理の起動

詳細は「輸出申告（EDC）」業務を参照。

なお、貨物が分散蔵置されている場合は、ECR業務で登録されたすべての搬入予定先がシステム参加保税地域等^{*2}であり、当該搬入予定先に貨物が全量搬入されている場合にのみ、輸出申告処理を自動起動する。

(*2) システム参加保税地域等とは、システム参加保税地域とTYC業務またはPSH業務で登録された他所蔵置場所をいう。

(4) 輸出申告搬入後処理の起動処理

詳細は「輸出申告搬入後処理（CEW）」業務を参照。

なお、貨物が分散蔵置されている場合は、ECR業務で登録されたすべての搬入予定先がシステム参加保税地域等であり、当該搬入予定先に貨物が全量搬入されている場合にのみ、輸出申告搬入後処理を自動起動する。

(5) 出力情報出力処理

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。

(6) 注意喚起メッセージ出力処理

本業務の実施日と入力された搬入年月日の差が7日以上の場合に、その旨を注意喚起メッセージとして処理結果通知に出力する。

6. 出力情報

情報名	出力条件	出力先
処理結果通知	なし	入力者
危険貨物等通知情報	貨物情報DBに危険貨物等コード（税関要通知）が登録されているか、または危険貨物等コード（税関要通知）が入力された場合	搬入場所の管轄税関（保税担当部門）
事故貨物通知情報	事故税関通知識別コードに「Z」が入力された場合	搬入場所の管轄税関（保税担当部門）
他所蔵置搬入通知情報	搬入場所が他所蔵置場所の場合	他所蔵置場所を管轄する税関（保税担当部門）
搬入時自動起動取消通知情報	以下の条件をすべて満たすとき、出力する (1) 事故税関通知識別コードに「Z」が入力されている (2) 搬入時申告の旨が登録されている	搬入時申告登録者
搬入通知情報	搬入場所がシステム参加保税地域で、当該保税地域があらかじめシステムに登録している通関業または海貨業が入力者である場合	搬入場所の保税地域