

業務名 (業務コード)		CY搬入情報登録 (CYH)																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件								コード	入力条件/形式	
								新規登録		訂正		取消し		フィーダー登録				
1		入力共通項目		an	398			M			M			M				
2		処理区分コード		KND	an	1		M			M			M				9: 新規登録 5: 訂正 1: 取消し 2: フィーダー登録
3		船会社コード		SCA	an	4		C			C			C				NACCS用船会社コード (1) 入力者が船会社以外の場合は、必須入力 (2) 入力者が船会社の場合は、入力者の船会社コードであること。なお、本項目の入力が省略された場合は、入力者の船会社コードを処理対象とする
4		ブッキング番号		BOK	an	16		M			M			M				
5		積載予定船舶コード		SEN	an	9		M			M			M			コールサイン	積載予定船舶コードが不明な場合は「9999」を入力
6		積載予定船舶名		SNA	an	35		C			C			C				積載予定船舶コードに「9999」を入力した場合は、積載予定船舶名を必須入力
7		航海番号		VOY	an	10		M			M			M				
8		コンテナ番号		CNO	an	12		M			M			M				
9		搬入先CY		VCY	an	5		M			M			M			保税地域コード	(1) 搬入先の保税地域コードを入力 (2) 荷受地CYまたは積出港CYに対する保税地域コードを入力。ただし、フィーダー登録の場合は、積出港CYに対する保税地域コードを入力 (3) 訂正の場合で、当該コンテナが搬入先CYに搬入済の場合は、変更不可
10		搬入予定年月日		ADT	n	8		M			M			M				(1) 搬入予定年月日≧システム年月日であること。ただし、訂正の場合で、当該コンテナが搬入先CYに搬入済の場合を除く (2) 訂正の場合で、当該コンテナが搬入先CYに搬入済の場合は、変更不可
11		コンテナサイズコード		SIZ	an	2		C			C			C			コンテナサイズコード (ISO6346)	ブッキング・コンテナ情報DBまたはコンテナ情報DBに登録されている場合のみ省略可能とする
12		コンテナタイプコード		TYP	an	2		C			C			C			コンテナ形式コード (ISO6346)	ブッキング・コンテナ情報DBまたはコンテナ情報DBに登録されている場合のみ省略可能とする
13		シール番号		SE_	an	15	6	C			C			C				
14		総重量		GGW	n	10		M			M			M				(1) コンテナ自重を含むコンテナの総重量を入力 (2) 整数部6桁、小数部3桁で入力
15		総重量単位コード		GWG	an	3		M			M			M			数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
16		コンテナ自重		CJY	n	5		C			C			C				小数点以下入力不可
17		コンテナ自重単位コード		CJT	an	3		M			M			M			数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	「KGM」または「LBR」のみ入力可 KGM: キログラム LBR: ポンド
18		貨物重量		GWT	n	10		C			C			C				整数部6桁、小数部3桁で入力
19		貨物重量単位コード		GUT	an	3		M			M			M			数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
20		荷受地コード		RCP	an	5		C			C			C			国連LOCODE	
21		荷受形態コード		RCV	an	2		C			C			C				51: CY荷受の場合 52: CFS荷受の場合 53: DOOR荷受の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷受の場合 55: CY&CFS荷受の場合 OT: 上記以外の場合
22		積出港コード		LPR	an	5		M			M			M			国連LOCODE	
23		船卸港コード		DP_	an	5	2	C			C			C			国連LOCODE	(1) 1欄目は必須入力。船卸港を複数港入力する必要がある場合のみ2欄目を入力 (2) 国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可
24		荷渡地コード		DLP	an	5		C			C			C			国連LOCODE	(1) 国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可 (2) システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、荷渡地コードをスペースに変換して処理を行う
25		荷渡地名		DLN	an	30		C			C			C				(1) 荷渡地コードを入力できない場合に名称を入力 (2) システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、必須入力

業務名 (業務コード)		CY搬入情報登録 (CYH)										条件	コード	入力条件/形式		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	新規登録	訂正	取消し	フィーダー登録					
26		荷渡形態コード	DLV	an	2			C	C	-	C					51: CY荷渡の場合 52: CFS荷渡の場合 53: DOOR荷渡の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷渡の場合 55: CY&CFS荷渡の場合 56: Free Outの場合 OT: 上記以外の場合
27		最終仕向地コード	DST	an	5			C	C	-	C			国連LOCODE		日本以外の国名コードを入力
28		最終仕向地名	DSN	an	30			C	C	-	C					最終仕向地コードを入力できない場合に名称を入力
29		海洋汚染物質有表示	CON	an	1			C	C	-	C					海洋汚染物質有の場合は、「1」を入力
30		少量/微量危険物有表示	LSP	an	1			C	C	-	C					少量/微量危険物有の場合は、「1」を入力
31		IMO CLASS	IM_	an	3	5		C	C	-	C					
32		UN No.	UA_~ UJ	an	4	*	10	C	C	-	C					
33		PKG GROUP	PA_~ PJ	an	1	*	*	C	C	-	C					
34		危険品重量	HA_	n	10	*		C	C	-	C					整数部6桁、小数部3桁で入力
35		危険品重量単位コード	HU_	an	3	*		M	M	-	M			数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)		KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
36		AS DRY表示	ASD	an	1			C	C	-	C					AS DRYの場合は、「1」を入力
37		空コンテナ表示	EMC	an	1			C	C	-	C					空コンテナの場合は、「1」を入力
38		SOCコンテナ表示	SOC	an	1			C	C	-	C					SOCコンテナの場合は、「1」を入力
39		設定温度	TMP	n	5			C	C	-	C					(1) 整数部2桁、小数部1桁で入力 (2) マイナス入力可
40		温度単位コード	TUT	an	3			M	M	-	M			数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)		CEL: 摂氏 FAH: 華氏
41		湿度	HUM	n	2			C	C	-	C					単位は「%」で入力
42		通風孔	VEN	an	15			C	C	-	C					
43		貨物種類コード	CKD	an	3			C	C	-	C					(1) 左詰めで入力 (2) 複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入力 1: 普通貨物の場合 2: 冷凍貨物の場合 3: 危険品の場合 4: 裸自動車の場合 5: 液状貨物の場合 6: 生動物の場合 7: 撤貨の場合 8: 郵便の場合 9: その他の貨物の場合 0: OVERSIZEありの場合
44		本船積載ブロックNO.	BLN	an	3			C	C	-	C					最終仕向地が北米の場合に入力
45		OVER HEIGHT	OVH	n	6			C	C	-	C					(1) 単位は「CM」で入力 (2) 小数点の入力可能
46		OVER WIDTH (左)	OWL	n	6			C	C	-	C					(1) 単位は「CM」で入力 (2) 小数点の入力可能
47		OVER WIDTH (右)	OWR	n	6			C	C	-	C					(1) 単位は「CM」で入力 (2) 小数点の入力可能
48		OVER LENGTH	OVL	n	6			C	C	-	C					(1) 単位は「CM」で入力 (2) 小数点の入力可能
49		VOIDスペース	VOD	n	2			C	C	-	C					(1) VOIDスペースが必要な場合に入力 (2) 単位は「TEU」で入力
50		記事	NTE	j	140			C	C	-	C					
51		荷送人コード	SHP	an	17			C	C	-	C			輸出入者コード 法人番号		ブッキング情報DBが存在しない場合で、荷送人名に入力がない場合は、必須入力
52		荷送人名	SHN	an	70			C	C	-	C					ブッキング情報DBが存在しない場合で、荷送人コードに入力がない場合または、国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合は、必須入力
53		許可済表示	AUT	an	1			M	M	-	M					0: 未許可 1: 許可済

業務名 (業務コード)		CY 搬入情報登録 (CYH)														コード	入力条件ノ形式				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件													
								新規登録				訂正						取消し			
54		バンニング場所コード	PLC	an	5			C					C						保税地域コード	(1) 入力者が保税蔵置場以外の場合で、バンニング場所地域名に入力がない場合は、必須入力 (2) 入力者が保税蔵置場の場合で、バンニング場所コード及びバンニング場所地域名に入力がない場合は、入力者の管理する保税地域を処理対象とする	
55		バンニング場所地域名	PLN	an	35			C					C							(1) 入力者が保税蔵置場以外の場合で、バンニング場所コードに入力がない場合は、必須入力 (2) バンニング場所コードに対してシステムに地域名が登録されていない場合は、必須入力	
56		作成者名	CMN	an	70			M					M								
57		作成者電話番号	CMT	an	11			M					M								