

業務名 (業務コード)		搭載便未指定貨物リスト出力 (FLX)																		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	入力条件/形式	
1		入力共通項目		an	398			M												
2		保税蔵置場	HW H	an	5			M											保税地域コード	(1) 抽出対象とする貨物が蔵置されている保税蔵置場を入力 (2) 保税蔵置場を特定しない場合は、「XXX」を入力
3		特殊貨物記号識別	MS K	an	1			C												抽出対象とする貨物の特殊貨物記号の有無を入力 Y: 特殊貨物記号有り N: 特殊貨物記号無し
4		指定重量	SJ U	n	6			C												(1) 抽出対象とする貨物の総重量を入力。ただし、指定重量欄が入力された場合は、すでにFLI業務またはULM業務等が行われている貨物は抽出しない (2) 整数であること (3) キログラム単位で入力
5		重量識別	WS H	an	1			M												指定重量に対する重量識別を入力 U: 指定重量以上 L: 指定重量未満
6		通関識別	TK D	an	1			C												抽出対象とする貨物の通関状況を入力 Y: 全量輸出許可済 N: 一部輸出許可済及び全量未通関
7		仕向地 (域)	DS -	an	3	4		C											IATA空港コード、IATA都市コードまたは仕向地域コード	(1) 仕向地 (域) の1件目に仕向地コードが入力された場合は仕向地コードのみ入力可 (2) 仕向地 (域) の1件目に仕向地域コードが入力された場合は仕向地域コードのみ入力可 (3) 同一のコードの入力は不可
8		委託航空会社	JA L	an	2			C											航空会社コード	入力者が受託者の場合は、自社が受託している委託航空会社を入力
9		積込港	AD P	an	3			M											IATA空港コード	