

業務名 (業務コード)		ブッキング一覧照会 (IBL)										コード	入力条件/形式						
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件											
1		入力共通項目		an	398			M											
2		照会種別コード	KND	an	1			M										A : 積出港情報の照会 B : 荷受地情報の照会 C : 設定温度情報の照会 D : オーバーサイズ情報の照会 E : 危険品情報の照会 F : 船社指示情報の照会 G : ブッキング一覧帳票 (概要情報) H : ブッキング一覧帳票 (設定温度情報) I : ブッキング一覧帳票 (オーバーサイズ情報) J : ブッキング一覧帳票 (危険品情報)	
3		積載予定船舶コード	SEN	an	9			M										コールサイン	積載予定船舶コードが不明な場合は「9999」を入力
4		積載予定船舶名	SNA	an	35			C											積載予定船舶コードに「9999」を入力した場合は、積載予定船舶名を必須入力
5		積出港コード	LPR	an	5			M										国連LOCODE	
6		荷受地コード	RCP	an	5			C										国連LOCODE	(1) 照会種別コードが「B」の場合は、必須入力 (2) 照会種別コードが「A」、「C」、「D」、「E」または「F」の場合は、入力不可 (3) 照会種別コードが「G」、「H」、「I」または「J」の場合で、荷受地を指定する場合に入力
7		航海番号	VOY	an	10			M											
8		船会社コード	SCA	an	4			C										NACCS用船会社コード	(1) 入力者が船会社以外の場合は、必須入力 (2) 入力者が船会社の場合は、入力者の船会社コードであること。なお、本項目の入力が省略された場合は、入力者の船会社コードを処理対象とする
9		積出港CY	LCY	an	5			C										利用者コード	(1) 照会種別コードが「G」、「H」、「I」または「J」の場合のみ入力可能 (2) 積出港CYを指定する場合に入力 (3) 入力者がCYの場合は、積出港CY、荷受地CYのいずれかを必須入力 (4) 入力者がCYの場合は、積出港CY、荷受地CYのいずれかが入力者の利用者コードと同一であること (* )パッケージソフトを利用する場合で、照会種別コードが「A」、「B」、「C」、「D」、「E」または「F」の継続照会の場合は、送信されない
10		荷受地CY	RCY	an	5			C										利用者コード	(1) 照会種別コードが「G」、「H」、「I」または「J」の場合のみ入力可能 (2) 荷受地CYを指定する場合に入力 (3) 入力者がCYの場合は、積出港CY、荷受地CYのいずれかを必須入力 (4) 入力者がCYの場合は、積出港CY、荷受地CYのいずれかが入力者の利用者コードと同一であること (* )パッケージソフトを利用する場合で、照会種別コードが「A」、「B」、「C」、「D」、「E」または「F」の継続照会の場合は、送信されない
11		その他	NCY	an	5			C										利用者コード	(1) 照会種別コードが「G」、「H」、「I」または「J」の場合のみ入力可能 (2) 入力者が船舶代理店の場合のみ入力可能 (3) 入力者が「通知先 (その他)」として登録されているブッキング情報を入力する場合に入力 (* )パッケージソフトを利用する場合で、照会種別コードが「A」、「B」、「C」、「D」、「E」または「F」の継続照会の場合は、送信されない