

出力情報名(出力情報コード)		輸出貨物情報照会情報(搬入情報1)(AAT131)													コード	出力条件/形式			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												
1		出力共通項目	an	398		M													メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・AWB番号 20桁
2		処理結果コード	an	75		M												処理結果コード	システムで判定された処理結果コードを出力
3		AWB番号	an	20		C													
項番4以降は正常終了の場合のみ、出力																			
4		指定情報	an	4		C													
5		空港コード	an	3		C												IATA空港コード	
6		保税蔵置場	an	5		C												保税地域コード	
7		種別	an	3		C													手作業移行、差止貨物、全量が搭載(搬出)または許可(搬出はシステム外)されている場合に出力 MAN:手作業移行 STP:差止貨物 END:全量搭載(搬出)完了済 CLR:全量許可済 SSP:訂正承認保留表示 CHG:海上貨物から切替中
8		貨物識別	an	4		M													AWB:AWB HAWB:HAWB MAWB:MAWB NONL:未ラベル貨物
9		積込港	an	3		C												IATA空港コード	
10		仕向地	an	3		C												IATA空港コード 及び IATA都市コード	
11		MAWB仕向地	an	3		C												IATA空港コード 及び IATA都市コード	
12		特殊貨物記号	an	3		C												SPC(特殊貨物)コード	
13		貨物種別	an	5		M													貨物種別を以下の形式で出力する。 XXXXX ①②③④⑤ (1)一般輸出貨物の場合は①に「N」を出力 (2)積戻し貨物の場合は②に「R」を出力 (3)仮陸揚貨物の場合は③に「K」を出力 (4)社用品貨物の場合は④に「C」を出力 (5)システム外許可済貨物の場合は⑤に「T」を出力
14		輸入からの移送表示	an	1		C													I:輸入からの移送貨物
15		総個数	an	6		C													(1)*:総個数未定 (2)右詰で出力
16		総重量	n	8		C													輸出貨物情報DBに登録されている総重量を以下の形式で出力 ZZZZZ9.9
17		重量単位	an	3		C													KGM:キログラム
18		品名	an	21		C													
19		搬入保税蔵置場	an	5		M												保税地域コード	
20		輸出共同蔵置場	an	5		C												保税地域コード	共同蔵置場から貨物引渡し登録が行われた場合は、引渡元保税蔵置場を出力
21	40	枝番	an	2		C													システム外からの全量搬入確認(搬入個数が総個数と同一)は「00」を出力
22	*	搬入伝票番号等	an	7		C													(1)一括搬入確認登録を行った場合の搬入伝票番号またはLDR番号を出力 (2)個別・共同蔵置場間搬送にて搬入された場合は、個別・共同蔵置場間搬送書番号を出力 (3)貨物引渡し登録が行われた場合は、引渡し貨物一覧表番号を出力 (4)個別搬入確認登録を行った場合は、スペースを出力

出力情報名(出力情報コード)		輸出貨物情報照会情報(搬入情報1)(AAT131)												コード	出力条件/形式
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件								
23	*	番号識別	an	1			C								E: 搬入伝票番号 L: LDR番号 H: 引渡し貨物一覧表番号
24	*	貨物種別	an	1			C								N: 一般輸出貨物 R: 積戻し貨物 T: システム外許可済(一般)貨物 O: システム外許可済(積戻し)貨物 K: 仮陸揚貨物
25	*	搬入区分	an	1			M								I: システム内からの搬入 O: システム外からの搬入
26	*	搬入確認個数	n	6			M								
27	*	搬入確認重量	n	8			C								輸出貨物情報DBに登録されている搬入確認重量を以下の形式で出力 ZZZZZ9.9
28	*	搬入確認実施者	an	5			M							利用者コード	
29	*	予備1	an	3			C								
30	*	搬入確認処理年月日	n	8			M								
31	*	予備2	an	4			C								
32	*	棟記号	an	1			C								
33	*	通関依頼先	an	5			C							利用者コード	
34	*	積込港	an	3			M							IATA空港コード	
35	*	保税運送承認番号等	an	11			C								
36	*	事故貨物	an	5			C							事故コード	
37	*	事故確認済表示	an	1			C								事故コードに対して税関による確認が行われている場合は、「*」を出力
38	*	貨物状況 (処理種別)	an	1			M								A: 一括搬入確認登録済 P: 個別搬入確認登録済
39	*	貨物状況 (通関状態)	an	1			M								O: 申告前または許可済 1: 申告中 2: 許可後訂正要表示
40	*	貨物状況 (貨物単位)	an	1			M								O: バラ貨物 1: ULD積付貨物
41	*	貨物状況 (システム・マニュアル表示)	an	1			C								S: システム通関 M: マニュアル通関
42	*	貨物状況 (一括許可表示)	an	1			C								システムによる分割不可で、マニュアル分割を行い、その分、すべて許可された旨(一括許可表示)が登録されている場合は、「*」を出力
43	*	貨物状況 (車上通関表示)	an	1			C								S: 車上通関
44	*	貨物状況 (時間外搬入表示)	an	1			C								O(オー): 時間外搬入
45	*	貨物状況 (情報変更元表示)	an	1			C								情報変更仕分け、仕合せ元の場合は、「1」を出力
46	*	貨物状況 (情報変更後表示)	an	1			C								情報変更仕分け、仕合せ後の場合は、「1」を出力
47	*	貨物状況 (仕分け・仕合せ元表示)	an	1			C								仕分け・仕合せの元の場合は、「1」を出力
48	*	貨物状況 (仕分け・仕合せ後表示)	an	1			C								仕分け・仕合せの後の場合は、「1」を出力