





業務名 (業務コード)		積荷目録情報登録 (MFR)													コード	入力条件/形式		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	実入りコンテナ、在来貨物の場合						条件 空コンテナの場合				
36		荷受人住所3 / 4 (City name)	CN3	an	35			C	-									(1) 荷受人が無符号の場合は、本欄または荷受人住所(連続入力)のいずれかを入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷受人住所(連続入力)のいずれかを入力 (3) システムに登録されている住所3 / 4 (City name)と異なる場合は入力 (4) 荷受人住所(連続入力)に入力がある場合は入力不可
37		荷受人住所4 / 4 (Country sub-entity, name)	CN4	an	35			C	-									(1) 荷受人が無符号の場合は入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている住所4 / 4 (Country sub-entity, name)と異なる場合は入力 (4) 荷受人住所(連続入力)に入力がある場合は入力不可
38		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	CNP	an	9			C	-									(1) 荷受人が無符号の場合は入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する郵便番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている郵便番号と異なる場合は入力
39		荷受人国名コード (Country, coded)	CNC	an	2			C	-								国連LOCODE (国名2桁)	(1) 荷受人が無符号の場合は入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する国(地域)名がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている国(地域)名と異なる場合は入力 (4) 「ZX」、「ZY」および「ZZ」は入力不可
40		荷受人電話番号	CTL	an	14			C	-									(1) 荷受人が無符号の場合は入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する電話番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている電話番号と異なる場合は入力  (* ) 電話番号は、区切り符号を入力せず、数字のみで市外局番から入力すること
41		着荷通知先コード	NS_	an	17	2		C	-									輸出入者コード 法人番号
42		着荷通知先名	NN_	an	70	*		C	-									(1) 着荷通知先が無符号の場合は必須入力(1欄以上) (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力(1欄以上)
43		着荷通知先住所(連続入力)	NA_	an	175	*		C	-									(1) 着荷通知先が無符号の場合は、本欄または分割された着荷通知先住所のいずれかを入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または分割された着荷通知先住所のいずれかを入力 (3) 分割された着荷通知先住所に入力がある場合は入力不可
44		着荷通知先住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	NE_	an	70	*		C	-									(1) 着荷通知先が無符号の場合は、本欄または着荷通知先住所(連続入力)のいずれかを入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または着荷通知先住所(連続入力)のいずれかを入力 (3) システムに登録されている住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box)と異なる場合は入力 (4) 着荷通知先住所(連続入力)に入力がある場合は入力不可
45		着荷通知先住所2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	NF_	an	35	*		C	-									(1) 着荷通知先が無符号の場合は、本欄または着荷通知先住所(連続入力)のいずれかを入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または着荷通知先住所(連続入力)のいずれかを入力 (3) システムに登録されている住所2 / 4 (Street and number/P. O. Box)と異なる場合は入力 (4) 着荷通知先住所(連続入力)に入力がある場合は入力不可
46		着荷通知先住所3 / 4 (City name)	NG_	an	35	*		C	-									(1) 着荷通知先が無符号の場合は、本欄または着荷通知先住所(連続入力)のいずれかを入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または着荷通知先住所(連続入力)のいずれかを入力 (3) システムに登録されている住所3 / 4 (City name)と異なる場合は入力 (4) 着荷通知先住所(連続入力)に入力がある場合は入力不可
47		着荷通知先住所4 / 4 (Country sub-entity, name)	NH_	an	35	*		C	-									(1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている住所4 / 4 (Country sub-entity, name)と異なる場合は入力 (4) 着荷通知先住所(連続入力)に入力がある場合は入力不可

業務名 (業務コード)		積荷目録情報登録 (MFR)														コード	入力条件/形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	実入りコンテナ、在来貨物の場合						空コンテナの場合						
48		着荷通知先郵便番号 (Postcode identification)	NP_	an	9	*														(1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する郵便番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている郵便番号と異なる場合は入力
49		着荷通知先国名コード (Country, coded)	NC_	an	2	*														国連LOCODE (国名2桁) (1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する国(地域)名がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている国(地域)名と異なる場合は入力 (4) 「ZX」、「ZY」および「ZZ」は入力不可
50		着荷通知先電話番号	NL_	an	14	*														(1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する電話番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている電話番号と異なる場合は入力  (* ) 電話番号は、区切り符号を入力せず、数字のみで市外局番から入力すること
51		品名	GMD	an	350															
52		代表品目番号	HSN	an	6															HSコード (6桁または4桁)
53		記号番号	MRK	an	140															
54		個数	PCS	n	8															(1) 小数点以下は入力不可 (2) 個数の表現できない貨物については「1」を入力
55		個数単位コード	PUT	an	3															包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字)
56		総重量	GWT	n	10															(1) 整数部6桁、小数部3桁または整数部7桁、小数部2桁の入力を可能とする (2) 整数部が7桁の場合は、重量単位コードが「KGM」であること (3) 上記(2)の場合は貨物情報に対して入力÷1000の値で設定(入力の小数点以下は切捨て)し、重量単位コードは「TNE」へ変換する
57		重量単位コード	WU1	an	3															数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
58		ネット重量	NWT	n	10															(1) 整数部6桁、小数部3桁または整数部7桁、小数部2桁の入力を可能とする (2) 整数部が7桁の場合は、重量単位コードが「KGM」であること (3) 上記(2)の場合は貨物情報に対して入力÷1000の値で設定(入力の小数点以下は切捨て)し、重量単位コードは「TNE」へ変換する
59		重量単位コード	WU2	an	3															数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
60		容積	VOL	n	10															整数部6桁、小数部3桁
61		容積単位コード	VUT	an	3															数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー(木材)
62		原産国コード	ORG	an	2															国連LOCODE (国名2桁)
63		特殊貨物コード	SPC	an	3															特殊貨物コード
64		海上運賃(フレート)	FRT	n	18															(1) 海上運賃通貨種別コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 (2) 海上運賃通貨種別コードが「JPY」の場合は、小数点以下入力不可
65		海上運賃通貨種別コード	FRC	an	3															通貨コード (ISO4217・英字)
66		価格	PRS	n	18															(1) 仮陸揚貨物保税運送を行う場合に価格を必須入力 (2) 価格通貨種別コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 (3) 価格通貨種別コードが「JPY」の場合は、小数点以下入力不可

業務名 (業務コード)		積荷目録情報登録 (MFR)												コード	入力条件/形式				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	実入りコンテナ、在来貨物の場合				空コンテナの場合							
67		価格通貨種別コード	PRT	an	3				M	-							通貨コード (ISO4217・英字)		
68		包括保税運送承認番号	HNO	an	11				C	-								包括保税運送承認に係る個別運送を行う場合に入力	
69		仮陸揚識別	KRR	an	3				C		C						UN/EDIFACTコード (7365)	28: 仮陸揚貨物	
70		仮陸揚事由コード	KRS	an	3				M		M						仮陸揚事由コード	仮陸揚貨物に対して保税運送情報の登録を行う場合は、 「TRS」または「POS」でないこと TRT: 他の外国貿易船(機)への積換え(運送有り) TRS: 他の外国貿易船(機)への積換え(運送無し) POS: 同一本船での荷繰り REV: コンテナ詰め替え	
71		仮陸揚期間	PRD	n	2				M		M							(1) 船卸開始年月日を起算日として日数で入力 (2) システムに登録されている期間内であること (3) 0以外の数字であること	
72		運送期間開始予定日	SDT	n	8				C	-								(1) 仮陸揚貨物の保税運送を行う場合に運送期間開始予定日を必須入力 (2) システム年月日≦運送開始予定日であること	
73		運送期間終了予定日	EDT	n	8				C	-								(1) 仮陸揚貨物の保税運送を行う場合で運送期間終了予定日を申告する場合に入力 (2) 運送期間開始予定日≦運送期間終了予定日であること	
74		個別運送または仮陸揚貨物保税運送の運送具コード	BYA	an	2				C	-							UN/EDIFACTコード (8179)	(1) 仮陸揚貨物の保税運送を行う場合に運送具をコードで必須入力 (2) 包括保税運送承認に係る個別運送を行う場合に運送具をコードで入力 なお、入力がない場合は「31: TRUCK」を補完し登録 6Δ: AIRCRAFT 11: SHIP 16: BARGE 25: RAIL EXPRESS 31: TRUCK 17: OTHER	
75		到着地コード	ARR	an	5				C	-								保税地域コード	包括保税運送承認に係る個別運送または仮陸揚貨物保税運送を行う場合に到着地をコードで入力
76		到着地名	ARN	an	35				C	-									到着地コードに係る到着地名がシステムに登録されていない場合に到着地名を必須入力
77		他法令コード	OR_	an	2	5			C	-								他法令コード	包括保税運送承認に係る個別運送または仮陸揚貨物保税運送であり、かつ他法令該当の貨物である場合に入力
78		記事	NTE	an	140				C	-									
79	200	コンテナ番号	CNO	an	12				C		M								(1) コンテナ貨物または空コンテナの場合に入力 (2) 左詰めで入力 (3) 本項目の入力がない場合は以降の項目に対してチェック及びシステムへの登録は行わない  (* ) 貿易貨物として輸入通関手続きを行う空コンテナの場合は、コンテナ番号以降の情報を入力しない
80	*	シール番号	SL_	an	15	6			C		C								
81	*	空/実入りコンテナ表示	EFS	an	3				M		M						UN/EDIFACTコード (8169)	4: Empty 5: Full	
82	*	コンテナサイズコード	SIZ	an	2				M		M						コンテナサイズコード (ISO6346)		
83	*	コンテナタイプコード	TYP	an	2				M		M						コンテナ形式コード (ISO6346)		
84	*	荷渡形態コード	DLV	an	2				M		X							実入りの場合に荷渡形態をコードで必須入力 51: CY荷渡 52: CFS荷渡 53: DOOR荷渡	
85	*	コンテナ所有形態コード	COW	an	3				M		M						UN/EDIFACTコード (8077)	1: Shipper supplied 2: Carrier supplied 3: Consolidator supplied 4: Deconsolidator supplied 5: Third party supplied	
86	*	パンニング形態コード	VAN	an	3				M		X						UN/EDIFACTコード (7273)	実入りの場合にパンニング形態をコードで必須入力 1: Carrier loads 4: Shipper loads 16: Consignee loads	

業務名 (業務コード)		積荷目録情報登録 (MFR)														コード	入力条件/形式											
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件						実入りコンテナ、在来貨物の場合				空コンテナの場合										
87	*	コンテナ条約適用識別	CTR	an	1										M													1 : コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第8条 (国産コンテナ等の特例) に該当しないコンテナの場合 2 : コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第8条 (国産コンテナ等の特例) に該当するコンテナの場合 3 : コンテナ条約適用外のコンテナの場合
88	*	卸コンテナ自動抽出対象外識別	DCN	an	1										C													A : 「船卸確認登録 (一括) (PKI)」業務で自動抽出しない旨を登録する場合