

業務名（業務コード）			保税運送申告事項登録（OLA）										コード	入力条件/形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件									
1		入力共通項目		an	398			M									
2		保税運送申告番号、個別運送管理番号または特定保税運送番号	OLT	an	11			C									
3		包括保税運送承認番号	HNO	an	11			C									(1) 包括保税運送承認に係る個別運送情報の事項登録の場合は、必須入力 (2) (1) 以外の場合は、入力不可
4		申告官署コード	CHC	an	2			C									税関官署コード (1) 保税地域コードまたは船卸港コードで申告官署が決定しない場合に申告官署をコードで入力 (2) 包括保税運送承認に係る個別運送情報または特定保税運送の事項登録の場合は、入力不可
5		申告者コード	DEC	an	17			C									輸出入者コード 利用者コード 法人番号 代理申告を行う場合に入力 (1) 申告者が輸入者である場合は、輸入者のコードを入力 (2) 申告者が輸出者である場合は、輸出者のコードを入力 (3) 申告者がシステムに登録されている利用者の場合は、利用者コードを入力
6		申告者名	DNM	an	70			C									(1) 代理申告を行う場合に申告者がシステムに登録されている利用者ではない、または無符号輸出入者である場合、国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合は必須入力 (2) (1) 以外の場合は入力不可
7		申告者住所（連続入力）	DAD	an	105			C									代理申告を行う場合で申告者の住所を次の場合に必須入力 ①申告者が輸出入者の場合 ②申告者がシステムに登録されている利用者の場合でシステムに登録されている住所と異なる住所の場合 ③申告者がシステムに登録されている利用者でない場合
8		自社・他社識別符号	JTS	an	1			C									自社・他社識別符号 代理申告を行う場合に自社運送または他社運送の識別をコードで入力 J：自社運送 T：他社運送
9		運送具コード	BYA	an	2			M									UN/EDIFA CTコード (8179) 6Δ：AIRCRAFT 11：SHIP 16：BARGE 25：RAILEXPRESS 31：TRUCK 17：OTHER
10		運送目的コード	OBJ	an	3			M									運送目的コード 包括保税運送に係る個別運送情報及び特定保税運送の事項登録の場合は「KNU」は入力不可 SHI：荷主指定蔵置場へ搬入のため RES：RE-SHIPのため FED：FEEDER運送 BAG：旅具通関のための運送 KNU：輸入申告中の運送 OTH：その他
11		運送種別コード	USS	an	2			C									(1) 保税運送申告または特定保税運送の事項登録の場合は、運送種別をコードで必須入力。なお、特定保税運送の事項登録の場合は「AU」のみ入力可能 (2) 包括保税運送承認に係る個別運送情報の事項登録の場合は、入力不可 NR：一般運送 EA：一般運送（船側発送で揚地設議有の場合） QU：検疫の經由運送 KR：仮陸揚貨物の運送 MK：市内運送 KK：仮陸揚貨物の市内運送 KS：簡易運送 AU：特定保税運送
12		運送期間開始予定日	SDT	n	8			C									(1) 保税運送申告の事項登録の場合は、運送期間開始予定日を必須入力 (2) 包括保税運送承認に係る個別運送情報または特定保税運送の事項登録の場合は、入力不要 (3) システム日よりシステムで設定した一定期間内であること
13		運送期間終了予定日	EDT	n	8			C									(1) 運送期間終了予定日を申告する場合に入力 (2) 包括保税運送承認に係る個別運送情報または特定保税運送の事項登録の場合は、入力不可 (3) 運送期間開始予定日≦運送期間終了予定日であること
14		発送地コード（保税地域）	DPR	an	5			C									保税地域コード (1) 発送地コード（保税地域）または発送地コード（船卸場所）のいずれかを必須入力 (2) 発送地コード（船卸場所）が入力された場合は、入力不可 (3) 特定保税運送の事項登録の場合は必須入力

業務名（業務コード）		保税運送申告事項登録（OLA）										条件	コード	入力条件/形式						
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2													
15		発送地コード（船卸場所）	BRT	an	5							C							パスコード	(1) 発送地コード（保税地域）または発送地コード（船卸場所）のいずれかを必須入力 (2) 発送地コード（保税地域）が入力された場合は、入力不可 (3) 特定保税運送の事項登録の場合は入力不可
16		船卸港コード	PRT	an	5							M							国連LOCODE	(1) 発送地コード（船卸場所）が入力された場合は、必須入力 (2) (1) 以外の場合は、入力不可
17		発送地名	DPN	an	35							C								(1) 発送地コード（保税地域）または発送地コード（船卸場所）に係る発送地名がシステムに登録されていない場合に発送地名を必須入力 (2) (1) 以外の場合は入力不可
18		到着地コード	ARR	an	5							M							保税地域コード	
19		到着地名	ARN	an	35							C								(1) 到着地コードに係る到着地名がシステムに登録されていない場合に到着地名を必須入力 (2) (1) 以外の場合は入力不可
20		記事1	NT1	j	140							C								運送種別コードが「QU」の場合に限り、経由地を必須入力
21		コンテナ自動抽出識別	CON	an	1							C								(1) 収容先コンテナ番号を貨物情報DBから自動抽出する場合は必須入力 (2) 収容先コンテナ番号を入力する場合は入力不可 Y：コンテナを自動抽出する場合
22		貨物管理番号	CGO	an	35	5						M								(1) B/L（CT-B/L）番号または輸出管理番号を入力 (2) カンマ入力がないこと
23		品名	CMD	an	70	*						C								貨物情報DBに登録されていない場合は必須入力
24		代表品目番号	HSN	an	4	*						C							HSコード（4桁）	保税運送申告の事項登録の場合で仮陸揚貨物でない場合は必須入力
25		記号番号	MRK	an	140	*						C								貨物情報DBに登録されていない場合は必須入力
26		最初蔵入・総保入年月日	ISD	n	8	*						C								蔵入・総保入承認を受けた貨物である場合に当該貨物の蔵入・総保入年月日を必須入力 なお、2以上の蔵入・総保入承認を受けている場合は、最初に蔵入・総保入承認を受けた年月日を入力
27		保税工場製品識別	RMS	an	1	*						C								Y：保税工場製品の場合
28		原産地又は製造地コード	ORG	an	2	*						C							国連LOCODE（国名2桁）	貨物情報DBに登録されていない場合は必須入力
29		積出地コード	LPR	an	5	*						C							国連LOCODE	(1) 貨物情報DBに登録されていない場合は必須入力 (2) 入力があり、貨物情報DBに登録されている場合は登録されている積出地コードと一致すること
30		船舶コード	SEN	an	9	*						C							コールサイン	(1) 貨物情報DBに登録されていない場合は必須入力 (2) 入力があり、貨物情報DBに登録されている場合は登録されている船舶コードと一致すること
31		積載船名	SNM	an	35	*						C								(1) 船舶コードがコード化されていない船舶の場合は、積載船名を必須入力 (2) 入力があり、貨物情報DBに登録されている場合は登録されている積載船名と一致すること
32		入港年月日	IDT	n	8	*						C								貨物情報DBに登録されていない場合は必須入力
33		輸入者等コード	IMC	an	17	*						C							輸出入者コード 法人番号	(1) 輸入貨物の場合に輸入者をコードで入力 (2) 未通関積戻し貨物の場合に輸出者をコードで入力 (3) 貨物情報DBに登録されていない場合で、登録する輸出入者が有符号の場合は必須入力 (4) 貨物情報DBに登録されている荷受人コードまたは荷送人コードと異なる場合は必須入力
34		輸入者等名	IMN	an	70	*						C								(1) 輸入者等コードが無符号輸出入者の場合または、国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合は、必須入力 (2) 貨物情報DBに登録されている荷受人名または荷送人名と異なる場合は必須入力

業務名 (業務コード)		保税運送申告事項登録 (OLA)										条件	コード	入力条件/形式		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2									
35		他法令コード	OC	an	2	*	5		C						他法令コード	
36		個数	PCS	n	8	*			C							(1) 個数の表現できない貨物については、「1」を入力 (2) 貨物情報DBに登録されていない場合は必須入力 (3) 入力があり、貨物情報DBに登録されている場合は登録されている個数と一致すること
37		個数単位コード	PUT	an	3	*			M						包装種類コード (UN/ECE勸告第21号・英字)	(1) 貨物情報DBに登録されていない場合は必須入力 (2) 入力があり、貨物情報DBに登録されている場合は登録されている個数単位コードと一致すること
38		総重量	GWT	n	10	*			C							(1) 整数部6桁、小数部3桁 (2) 貨物情報DBに登録されていない場合は必須入力 (3) 入力があり、貨物情報DBに登録されている場合は登録されている総重量と一致すること
39		重量単位コード	WUT	an	3	*			M						数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	(1) 貨物情報DBに登録されていない場合は必須入力 (2) 入力があり、貨物情報DBに登録されている場合は登録されている重量単位コードと一致すること KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
40		容積	VOL	n	10	*			C							整数部6桁、小数部3桁
41		容積単位コード	VUT	an	3	*			M						数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー (木材)
42		価格	PRS	n	18	*			C							(1) 保税運送申告の事項登録の場合は、必須入力。ただし、運送種別コードが「MK」、「KK」、「KS」、「AU」の場合は入力不要 (2) 価格通貨種別コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 (3) 価格通貨種別コードが「JPY」の場合は、小数点以下入力不可
43		通貨種別コード	RTE	an	3	*			M						通貨コード (ISO4217・英字)	
44		発送地リマークコード	RM	an	6	*	5		C						リマークコード	
45		記事2	NTB	j	140	*			C							
46	200	収容先コンテナ番号	GNO	an	12				C							(1) コンテナ自動抽出識別の入力がある場合は、入力不可 (2) コンテナ貨物であり、コンテナ自動抽出識別の入力がない場合は、収容先のコンテナ番号を必須入力 (3) 入力があり、貨物情報DBに登録されている場合は登録されている収容先のコンテナ番号と一致すること ただし、運送目的が「KNU」の場合は、発送地に蔵置しているコンテナ番号のみ入力すること
47	*	申告欄番号	RNO	an	5				M							(1) 申告するB/L番号に対応する欄番号を入力 (2) 対応する欄番号が複数ある場合は、昇順で入力 (3) 左詰めであること (例) 1△△△△、12△△△、123△△
48	*	シール番号	SEL	an	15	6			C							コンテナ情報DBに本項目が登録されている場合は、入力不要