

出力情報名 (出力情報コード)		CY搬入訂正情報 (SAT104)										条件	コード	出力条件/形式		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2										
26		積出港名	an	20			M									入力された積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力
27		船卸港コード	an	5	2		C									国連LOCODE (1) 出力先が入力者である場合は、入力された船卸港コードを出力 (2) 出力先が搬入先CYである場合で、ブッキング情報DBが存在する場合は、ブッキング情報DBに登録されている船卸港コードを出力 (3) 出力先が搬入先CYである場合で、ブッキング情報DBが存在しない場合は、入力された船卸港コードを出力
28		船卸港名	an	20	*		M									入力された船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力
29		荷渡地コード	an	5			C									国連LOCODE
30		荷渡地名	an	30			C									入力がない場合は、入力された荷渡地コードに対してシステムに登録されている荷渡地名を出力
31		荷渡形態コード	an	2			C									51: CY荷渡の場合 52: CFS荷渡の場合 53: DOOR荷渡の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷渡の場合 55: CY&CFS荷渡の場合 56: Free Outの場合 OT: 上記以外の場合
32		最終仕向地コード	an	5			C									国連LOCODE
33		最終仕向地名	an	30			C									入力がない場合は、入力された最終仕向地コードに対してシステムに登録されている最終仕向地名を出力
34		海洋汚染物質有表示	an	1			C									1: 海洋汚染物質有
35		少量/微量危険物有表示	an	1			C									1: 少量/微量危険物有
36		IMO CLASS	an	3	5		C									
37		UN No.	an	4	*	10	C									
38		PKG GROUP	an	1	*	*	C									
39		危険品重量	n	10	*		C									ZZZZZ9.999
40		危険品重量単位コード	an	3	*		M									数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
41		AS DRY表示	an	1			C									1: AS DRY
42		空コンテナ表示	an	1			C									1: 空コンテナ
43		SOCコンテナ表示	an	1			C									1: SOCコンテナ
44		設定温度	n	5			C									
45		温度単位コード	an	3			M									数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) CEL: 摂氏 FAH: 華氏
46		湿度	n	2			C									単位は「%」で出力
47		通風孔	an	15			C									
48		貨物種類コード	an	3			C									1: 普通貨物の場合 2: 冷凍貨物の場合 3: 危険品の場合 4: 裸自動車の場合 5: 液状貨物の場合 6: 生動物の場合 7: 撤貨の場合 8: 郵便の場合 9: その他の貨物の場合 0: OVERSIZEありの場合
49		船社指示コード	an	2	2		C									船社指示コード ブッキング情報DBに登録されている船社指示コードを出力

出力情報名 (出力情報コード)		CY搬入訂正情報 (SAT104)										コード	出力条件/形式					
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件											
50		船社指示名	an	50	*	C											船社指示コードに対してシステムに登録されている船社指示名を出力	
51		船社指示内容	an	60		C											ブッキング情報DBに登録されている船社指示内容を出力	
52		本船積載ブロックNO.	an	3		C												
53		OVER HEIGHT	n	6		C											単位は「CM」で出力	
54		OVER WIDTH (左)	n	6		C											単位は「CM」で出力	
55		OVER WIDTH (右)	n	6		C											単位は「CM」で出力	
56		OVER LENGTH	n	6		C											単位は「CM」で出力	
57		VOIDスペース	n	2		C											単位は「TEU」で出力	
58		記事	j	140		C												
59		荷送人コード	an	17		C											輸出入者コード 法人番号	荷送人コード及び荷送人名に入力がない場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷送人コードを出力
60		荷送人名	an	70		M												(1) 入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人名を出力 (2) 荷送人コード及び荷送人名に入力がない場合は、ブッキング情報DBに登録されている荷送人名を出力
61		許可済表示	an	1		M												0 : 未許可 1 : 許可済
62		バンニング場所コード	an	5		C											保税地域コード	入力者が保税蔵置場の場合で、バンニング場所コード及びバンニング場所地域名の入力省略された場合は、入力者の管理する保税地域コードを出力
63		バンニング場所地域名	an	35		M												入力がない場合で、バンニング場所コードに対してシステムに地域名が登録されている場合は、システムに登録されている地域名を出力
64		作成者名	an	70		M												
65		作成者電話番号	an	11		M												
66		訂正者	an	5		M											利用者コード	入力者の利用者コードを出力
67		訂正者名	an	50		M												入力者の利用者コードに対してシステムに登録されている利用者名を出力
68		訂正年月日	n	8		M												システム年月日を出力
69		訂正時刻	n	4		M												システム時刻を出力
70		訂正回数	n	2		M												ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている訂正回数を出力
71		当初登録者	an	5		M											利用者コード	ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている当初登録者を出力
72		当初登録者名	an	50		M												ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている当初登録者名を出力