

項番	欄	項目名	シングルウィンドウ輸入申告事項登録 (SWA) (共通)												入力がない場合の コード	入力条件/形式										
			ID	属性	桁	繰 1	条件 (海上)							条件 (航空)				入力がない場合の 補完項目	コード							
							申告等種別 C/F	申告等種別 H/N	申告等種別 J/P	申告等種別 S/M/A/G	申告等種別 C/F	申告等種別 H/N	申告等種別 J/P	申告等種別 S/M/A/G												
1		入力共通項目	an	398		M			M		M															
2		制御情報 (共通画面)	an	13		M			M		M															(1) 1桁目から7桁目に「SWA00△△」を入力 (2) 8桁目から13桁目に共通画面の「制御情報」を除いた業務個別項目のデータ長を入力 (3) 詳細は、「シングルウィンドウ輸入申告事項登録 (SWA)」業務業務仕様書 (本文) 7. 特記事項を参照
3		制御情報 (IDATA)	an	13		M			M		M															(1) 1桁目から7桁目に「ID△△△△」を入力 (2) 8桁目から13桁目にIDATAの業務個別項目のデータ長を入力 (3) 詳細は、「シングルウィンドウ輸入申告事項登録 (SWA)」業務業務仕様書 (本文) 7. 特記事項を参照
4		制御情報 (IFATA)	an	13		M			M		M															(1) 1桁目から7桁目に「IF△△△△」を入力 (2) 8桁目から13桁目にIFATAの業務個別項目のデータ長を設定 (IFATAに記入がない場合は「FO0000」を入力) (3) 詳細は、「シングルウィンドウ輸入申告事項登録 (SWA)」業務業務仕様書 (本文) 7. 特記事項を参照
5		制御情報 (IPATA)	an	13		M			M		M															(1) 1桁目から7桁目に「IP△△△△」を入力 (2) 8桁目から13桁目にIPATAの業務個別項目のデータ長を設定 (IPATAに記入がない場合は「FO0000」を入力) (3) 詳細は、「シングルウィンドウ輸入申告事項登録 (SWA)」業務業務仕様書 (本文) 7. 特記事項を参照
6		制御情報 (ILATA)	an	13		M			M		M															(1) 1桁目から7桁目に「IL△△△△」を入力 (2) 8桁目から13桁目にILATAの業務個別項目のデータ長を設定 (ILATAに記入がない場合は「FO0000」を入力) (3) 詳細は、「シングルウィンドウ輸入申告事項登録 (SWA)」業務業務仕様書 (本文) 7. 特記事項を参照
7		申請・届出先 (食品)	SF	an	1		C		C		C															Y: 食品衛生法に係る他法令手続の証明をシステムにより行う場合 N: 食品衛生法に係る他法令手続の証明をシステムにより行う旨を取消する場合
8		申請・届出先 (補防)	SP	an	1		C		C		C															Y: 植物防疫法に係る他法令手続の証明をシステムにより行う場合 N: 植物防疫法に係る他法令手続の証明をシステムにより行う旨を取消する場合
9		申請・届出先 (動換)	SA	an	1		C		C		C															Y: 家畜伝染病予防法に係る他法令手続の証明をシステムにより行う場合 N: 家畜伝染病予防法に係る他法令手続の証明をシステムにより行う旨を取消する場合
10		共通管理番号	SK	an	10		C		C		C															当該輸入申告等に係る他法令手続が既に完了し、共通管理番号を取得している場合であり、その他法令手続の証明をシステムにより行う場合に入力
11		B/L (AWB) 番号	SB	an	35		M		M		M															(1) 海上の場合 ① 5桁以上であること ② 一括申告する場合は、仕分けの縦B/L番号を入力 (カンマ入力がないこと) (2) 航空の場合 ① AWB (HAWB) 番号を入力 ② 20桁以下であること ③ 準備申告を行う場合で、AWB番号がHAWBであり、かつAWB番号が航空貨物DBに登録されていない場合は必須入力
12		保管場所	SS	an	5		C		C		C															保税地域コード (1) 一括申告する場合は代表する通関予定蔵置場を入力 (2) コンテナ扱いで通関する場合、CYに対応する通関予定蔵置場であること
13		積載船 (機) 名	SV	an	35		C		C		C															(1) 海上の場合 ① システムから補完されない場合に入力 (システムから補完される積載船 (機) 名が、申告すべき船 (機) 名と異なる場合に入力) (2) 航空の場合 航空会社コード (2桁)、フライトナンバー (4桁)、スラッシュ (1桁)、日付 (DDMM) の体系で入力すること (例) AB0001/O1JAN
14		入港年月日	SA	n	8		C		C		C															貨物情報DB
15		取卸港	SD	an	3		C		C		C															貨物情報DB
16		輸入者	SI	an	17		C		C		C															輸出者コード 法人番号 (1) 無符号輸入者の場合、入力不要 (2) 先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する
17		輸入者名	SI	an	70		C		C		C															国内用輸出者DB (輸入者コード) (1) 国内用輸出者DBに登録されていない輸入者または、登録されている名称が無効の場合に入力
18		住所1 (都道府県)	SI	an	15		C		C		C															国内用輸出者DB (輸入者コード) (1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所1 (都道府県) が、申告すべき住所1 (都道府県) と異なる場合に入力
19		住所2 (市区町村 (行政区名))	SI	an	35		C		C		C															国内用輸出者DB (輸入者コード) (1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所2 (市区町村 (行政区名)) が、申告すべき住所2 (市区町村 (行政区名)) と異なる場合に入力
20		住所3 (町域名・番地)	SI	an	35		C		C		C															国内用輸出者DB (輸入者コード) (1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所3 (町域名・番地) が、申告すべき住所3 (町域名・番地) と異なる場合に入力
21		住所4 (ビル名ほか)	SI	an	70		C		C		C															国内用輸出者DB (輸入者コード) (1) システムから補完されない場合に入力 (2) システムから補完される住所4 (ビル名ほか) が、申告すべき住所4 (ビル名ほか) と異なる場合に入力 (3) 住所3 (町域名・番地) 欄で、輸入者の住所を入力しきれない場合は当該項目に入力
22		輸入者電話番号	SI	an	11		C		C		C															国内用輸出者DB (輸入者コード) (1) ハイフンを除いて入力 (2) システムから補完されない場合に入力 (3) システムから補完される輸入者電話番号が、申告すべき輸入者電話番号と異なる場合に入力
23		輸出者氏名	SE	an	70		C		C		C															
24		住所1 (Street and number/P.O.BOX)	SE	an	35		C		C		C															
25		住所2 (Street and number/P.O.BOX)	SE	an	35		C		C		C															
26		住所3 (City name)	SE	an	35		C		C		C															
27		住所4 (Country sub-entity.name)	SE	an	35		C		C		C															
28		貨物の記号 (商標) 1	SK	an	35		C		C		C															貨物情報DB
29		貨物の記号 (商標) 2	SK	an	35		C		C		C															貨物情報DB
30		貨物の記号 (商標) 3	SK	an	35		C		C		C															貨物情報DB
31		貨物の記号 (商標) 4	SK	an	35		C		C		C															貨物情報DB