業務律	名(美	業務コード)	他所	f蔵	置許可	可申	請	(T	TYC)										
				F		4 ₽	絽	条件											
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰 1	2		申請		内容訂正							コード	入力条件/形式
1		入力共通項目		an	398			М			М								
2		他所蔵置許可申請番 号	TNO	an	11			χ			М								申請後に訂正したい事項がある場合は、申請時に払い出 した他所蔵置許可申請番号を入力
3		申請先税関官署	SZK	an	2			С			М							税関官署コード	(1)申請先税関官署と他所蔵置場所の管轄税関官署が 異なる場合に申請先税関官署をコードで入力 (2)内容訂正の場合は、当初申請時の申請先税関官署 と同一であること
4		貨物の区分	KBN	an	1			М			М								1:輸入貨物2:輸出貨物
5		申請者電話番号	STL	an	11			М			М								申請者の電話番号を市外局番を含めて必須入力
6		輸出入者コード	YCD	an	17			С			С							輸出入者コード法人番号	(1)輸入貨物の場合は、輸入者のコードを入力 (2)輸出貨物の場合は、輸出者のコードを入力 (3)貨物情報DBに輸出入者コードが登録されている 場合は、入力省略可
7		輸出入者名	YNM	an	70			С			С								(1)輸出入者コードが無符号輸出入者である場合または、国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合は輸出入者の氏名または名称を必須入力(2)(1)以外の場合は入力不可
8		輸出入者住所 (連続入力)	YAD	an	105			С			O								(1)輸出入者が無符号輸出入者である場合は輸出入者の住所を入力 (2)貨物情報DBに輸出入者住所が登録されている場合は入力省略可。なお、登録されている住所と異なる場合は入力 (3)分割された輸出入者住所欄に入力がある場合は、入力不可
9		輸出入者郵便番号	YYU	an	7			С			С								(1) ハイフンを除いた7桁を入力 (2) システムに登録されている輸入者郵便番号と異なる場合に入力
10		輸出入者住所 1 / 4 (都道府県)	YA1	an	15			С			С								(1)輸出入者が無符号輸出入者である場合は、輸出入者住所1/4(都道府県)を入力(2)システムに登録されている住所1/4(都道府県)と異なる場合に入力(3)貨物情報DBに住所1/4(都道府県)が登録されている場合は入力省略可(4)輸出入者住所(連続入力)に入力がある場合は、入力不可
11		輸出入者住所 2 / 4 (市区町村 (行政区 名))	YA2	an	35			С			С								(1)輸出入者が無符号輸出入者である場合は、輸出入者住所2/4(市区町村(行政区名))を入力(2)システムに登録されている住所2/4(市区町村(行政区名))と異なる場合に入力(3)貨物情報DBに住所2/4(市区町村(行政区名))が登録されている場合は入力省略可(4)輸出入者住所(連続入力)に入力がある場合は、入力不可
12		輸出入者住所 3 / 4 (町域名・番地)	YA3	an	35			С			С								(1) 輸出入者が無符号輸出入者である場合は、輸出入者住所3/4(町域名・番地)を入力 (2)システムに登録されている住所3/4(町域名・番地)と異なる場合に入力 (3)貨物情報DBに住所3/4(町域名・番地)が登録されている場合は入力省略可 (4)輸出入者住所(連続入力)に入力がある場合は、入力不可
13		輸出入者住所 4 / 4 (ビル名ほか)	YA4	an	70			С			С								(1)輸出入者が無符号輸出入者である場合は、輸出入者住所4/4(ビル名ほか)を入力(2)システムに登録されている住所4/4(ビル名ほか)と異なる場合に入力(3)貨物情報DBに住所4/4(ビル名ほか)が登録されている場合は入力省略可(4)輸出入者住所(連続入力)に入力がある場合は、入力不可
14		税関事務管理人コード	ZJ Y	an	17			С			С							輸出入者コード法人番号	(1)システムに登録されていない税関事務管理人の場合、入力不要 (2)先頭8桁または13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する (3)法人番号を保有する者としてシステムに登録されている場合、輸出入者コードの入力は不可。法人番号を入力する。
15		税関事務管理人受理 番号	ZJ J	an	10			С			С								税関事務管理人名を指定する場合に入力
16		税関事務管理人名	ZJ N	an	70			С			С			1			1		システムに登録されていない税関事務管理人の場合また は税関事務管理人がコード化されていない場合に、税関 事務管理人の名称を入力

業務名	務名(業務コード) 他所蔵置許可申請(TYC)																	
											条	件						
項番	欄	項目名	ID	性	桁	繰 1	繰2	庫	請	F	内容	訂正					コード	入力条件/形式
17		船舶コード	SEN	an	9			С		С							コールサイン	(1)輸入貨物の場合は船卸船 (2)輸出貨物の場合は積載船 (3)貨物情報DBに船舶コードが登録されている場合 に限り、入力省略可

西平			_			他所蔵置許可申請(TYC)													
ᄑᄑᅑ				属		繰	絽				条件								
垻 俄	欄	項目名	ID	属性	桁	1	2		申	請	Ŀ	内容訂正						コード	入力条件/形式
18		船名	SNM	an	35			С			С								(1)入力された貨物管理番号に対する貨物情報DBが存在する場合は入力不可(2)船舶コードが「9999」で、入力された貨物管理番号に対する貨物情報DBが存在しない場合は必須入力
19		入港年月日	NYD	n	8			С			С								(1) 輸入貨物の場合は船卸船舶の入港年月日を入力 (2) 輸入貨物の場合で貨物情報 D B に入港年月日が登録されている場合は、入力省略可 (3) 輸出貨物の場合は、入力省略可
20		貨物管理番号	CG0	an	35			М			М								(1)他所蔵置許可申請を行うB/L番号または輸出管理番号を入力 (2)内容訂正の場合は、当初申請時の貨物管理番号と同一であること
21		品目番号	СНС	an	10			С			С								(1)輸入貨物の場合は実行関税率表の番号、統計細分及びNACCS用を続けて入力 (2)輸出貨物の場合は輸出統計品目表の番号、統計細分及びNACCS用を続けて入力
22		品名	CMD	an	70			С			С								貨物情報 D B に品名が登録されている場合に限り、入力 省略可
23		個数	PCS	n	8			С			С								(1) 小数点以下は入力不可 (2) 貨物情報 D B に個数が登録されている場合に限 り、入力省略可
24		個数単位コード	PUT	an	3				М			М						包装種類コード (UN/ECE勧 告第21号・英 字)	
25		重量	WGT	n	10			С			С								(1)整数部6桁、小数部3桁 (2)貨物情報DBに重量が登録されている場合に限 り、入力省略可
26		重量単位コード	WUT	an	3				М			М						数量単位コード (UN/ECE勧 告第20号・英 字)	重量単位をコードで入力 KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
27		申請期間開始年月日	SDT	n	8			М			М								(1) 他所蔵置場所への蔵置期間開始年月日を入力 (2) システム日≦申請期間開始年月日であること
28		申請期間終了年月日	EDT	n	8			М			М								(1) 他所蔵置場所への蔵置期間終了年月日を入力 (2) 申請期間開始年月日≦申請期間終了年月日である こと
29		他所蔵置場所の管轄 税関官署	TZK	an	2			M			М							税関官署コード	
30		他所蔵置場所名	TNM	an	70			M			М								
31		他所蔵置場所住所	TAD	an	140			M			М							他所蔵置許可申請	
33		記事		an				M			М							事由コード	
		14. 6. 14. 10. 10. 11. 11.	0KJ	j	140			С			С								
34		積卸期間開始年月日	OSD	n	8			С			С								(1)貨物の指定地外積卸をしようとする場合は、積卸開始年月日を必須入力(2)システム日≦積卸期間開始年月日であること
35		積卸期間開始時刻	0ST	n	4				M			М			Ī				貨物の指定地外積卸をしようとする場合は、積卸開始時刻を必須入力
36		積卸期間終了年月日	0ED	n	8				М			М							(1) 貨物の指定地外積卸をしようとする場合は、積卸終了年月日を必須入力 (2) 積卸期間開始年月日≦積卸期間終了年月日である こと
37		積卸期間終了時刻	0ET	n	4				М			М							(1)貨物の指定地外積卸をしようとする場合は、積卸終了時刻を必須入力(2)積卸期間開始年月日=積卸期間終了年月日の場合は、積卸期間開始時刻≦積卸期間終了時刻であること
38		積卸場所コード (港コード)	OCD	an	5				M			М						国連LOCODE	貨物の指定地外積卸をしようとする場合は、積卸港を コードで入力
39		積卸場所コード (バースコード)	PRC	an	5				С			С						バースコード	積卸する場所に対してコードが付与されている場合に バースコードを入力
40		積卸場所名	ONM	an	70				С			С							(1)積卸場所コード(バースコード)が入力された場合は、入力不要 (2)積卸場所コード(バースコード)が入力されない場合は、積卸場所名を必須入力