

業務名（業務コード）		バンニング情報訂正（VAD）														コード	入力条件/形式		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件						バンニング個数、重量、容積の訂正					
								コンテナ情報の訂正			貨物情報の訂正								
1		入力共通項目		an	398			M					M						
2		処理区分コード	KND	an	1			M					M						5：コンテナ情報の訂正 4：貨物情報の訂正 3：バンニング個数、重量、容積の訂正
3		輸出管理番号等	CGO	an	35			X					M						輸出管理番号またはB/L番号（仮陸揚貨物）を入力
4		コンテナ番号	CNO	an	12			M			X			M					
5		バンニング場所コード	PLC	an	5			C					C					保稅地域コード	バンニング場所が入力者の管理する保稅地域である場合のみ省略可能とする
6		バンニング場所地域名	PLN	an	35			C					C						バンニング場所コードに対してシステムに地域名が登録されていない場合は、必須入力
7		積出港コード	LPR	an	5			C			X			X				国連LOCODE	
8		コンテナ自重	CJY	n	5			C			X			X					小数点以下入力不可
9		コンテナ自重単位コード	JUT	an	3			C			X			X				数量単位コード （UN/ECE勧告第20号・英字）	「KGM」または「LBR」のみ入力可 KGM：キログラム LBR：ポンド
10		シール番号	SE	an	15	6		C			X			X					
11		コンテナサイズコード	SIZ	an	2			C			X			X				コンテナサイズコード （ISO6346）	
12		コンテナタイプコード	TYP	an	2			C			X			X				コンテナ形式コード （ISO6346）	
13		ブッキング番号（コンテナ単位）	BK2	an	16			C			X			X					1コンテナに1ブッキング番号の場合のみ入力
14		ブッキング番号（貨物単位）	BK1	an	16			X					M						
15		バンニング個数	VPS	n	8			X					X						小数点以下入力不可
16		バンニング個数単位コード	PUT	an	3			X			X			C				包装種類コード （UN/ECE勧告第21号・英字）	
17		バンニング重量	VWT	n	10			X			X			M					整数部6桁、小数部3桁
18		バンニング重量単位コード	WUT	an	3			X			X			C				数量単位コード （UN/ECE勧告第20号・英字）	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド
19		バンニング容積	VVL	n	10			X			X			C					整数部6桁、小数部3桁
20		バンニング容積単位コード	VUT	an	3			X			X			C				数量単位コード （UN/ECE勧告第20号・英字）	MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フットボードメジャー（木材）
21		残個数	ZPS	n	8			X			X			M					（1）当該輸出管理番号等に係る貨物について、当該コンテナ以外のコンテナにバンニングする貨物がまだ残っている場合、その貨物の個数を入力。ない場合は、「0」（ゼロ）を入力 （2）小数点以下入力不可
22		残重量	ZWT	n	10			X			X			C					（1）当該輸出管理番号等に係る貨物について、当該コンテナ以外のコンテナにバンニングする貨物がまだ残っている場合、その貨物の重量を入力。 （2）整数部6桁、小数部3桁 （3）残個数が「0」の場合は、入力不可
23		残容積	ZVL	n	10			X			X			C					（1）当該輸出管理番号等に係る貨物について、当該コンテナ以外のコンテナにバンニングする貨物がまだ残っている場合、その貨物の容積を入力。 （2）整数部6桁、小数部3桁 （3）残個数が「0」の場合は、入力不可