

業務名 (業務コード)		積荷目録情報訂正 (積荷目録提出業務前) (CMF01)													コード	入力条件/形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件						削除					
								実入りコンテナ、在来貨物の訂正	空コンテナの訂正										
1		入力共通項目		an	398			M					M						
2		処理区分コード	KND	an	1			M					M						5 : 訂正 1 : 削除
3		予備	GOC	an	1			X					X						スペースを入力 パッケージソフト利用者は入力不要
4		予備	GOR	an	210			X					X						スペースを入力 パッケージソフト利用者は入力不要
5		削除理由コード	DLC	an	1			X					X						処理区分コードに「1 : 削除」を入力した場合に必須入力 1 : 積載取止 2 : 荷揚取止 3 : B/L 番号変更 4 : 誤登録 5 : その他
6		削除理由	DLR	an	210			X					X					C	削除理由コードに「5 : その他」を入力した場合に必須入力
7		船舶コード	SEN	an	9			M					M						コールサイン
8		運航船会社航海番号	UVO	an	10			C					C					-	運航船会社の航海番号を入力
9		航海番号	VOY	an	10			C					C					-	
10		船会社コード	SCA	an	4			M					M						船会社コード (NACCS用船会社コード) 本業務の対象となる積荷目録情報の船会社の船会社コードを入力
11		船卸港コード	DPR	an	5			M					M						国連 LOCODE (1) 船卸港 (仮陸揚を行う場合は仮陸揚港) をコードで入力 (2) 外航船舶用としてシステムに登録されていること
12		船卸港枝番	EDA	an	1			C					C						本業務の対象となる積荷目録情報の船卸港枝番(1~9)を入力
13		入港予定年月日	IDT	n	8			C					C					-	
14		コンテナオペレーション会社コード	CYC	an	5			M					M						利用者コード (1) CY扱いの場合にコンテナオペレーション会社の利用者コードを入力 (2) CY扱いでない場合及びコンテナオペレーション会社がシステム不参加の場合は、「99999」を入力
15		B/L 番号	BLN	an	35			C					X						(1) 先頭4桁は、船会社コード (NACCS用船会社コード) であること (2) 5桁以上であること (3) 空コンテナを登録する場合は入力不可 (4) カンマ入力がないこと (5) システムで定められた桁数以内であること
16		船積港コード	LPR	an	5			M					C						国連 LOCODE
17		最終仕向地コード	DST	an	5			C					-						国連 LOCODE (1) 仮陸揚貨物の場合で、かつシステムに登録されていない最終仕向地コードを入力した場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」に変換 (バスケットコードに変換) して処理を行う (2) 最終仕向地コードがバスケットコードに変換された場合は、変換後のバスケットコードが、外国のコードとしてシステムに登録されていること
18		最終仕向地名	DSN	an	20			C					-						最終仕向地コードにバスケットコードを入力した場合 (最終仕向地コードがバスケットコードに変換された場合を含む) に必須入力
19		荷渡地コード	DLP	an	5			C					-						国連 LOCODE (1) 日本向貨物の場合は荷渡地をコードで入力 (2) 仮陸揚貨物の場合は船卸港コードと同一でないこと (3) 仮陸揚貨物の場合で、かつシステムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、システム内で3桁目から3文字分を「ZZZ」に変換 (バスケットコードに変換) して処理を行う (4) 荷渡地コードがバスケットコードに変換された場合は、変換後のバスケットコードが、外国のコードとしてシステムに登録されていること
20		荷渡地名	DLN	an	20			C					-						荷渡地コードにバスケットコードを入力した場合 (荷渡地コードがバスケットコードに変換された場合を含む) に必須入力
21		荷送人コード	SHS	an	12 17			C					-						輸出入者コード 法人番号

業務名 (業務コード)		積荷目録情報訂正 (積荷目録提出業務前) (CMF01)											コード	入力条件/形式		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件				削除				
								実入リコンテナ、在来貨物の訂正		空コンテナの訂正						
22		荷送人名	SHN	an	175 70			C F		-						(1) 荷送人が無符号の場合は必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力 (2) 荷送人名、荷送人住所、荷送人電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力
23		荷送人住所 (連続入力)	SHA	an	105 175			C		-						(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人の住所を入力 (1) 荷送人が無符号の場合は、本欄または分割された荷送人住所のいずれかを必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または分割された荷送人住所のいずれかを必須入力 (3) 分割された荷送人住所に入力がある場合は入力不可
24		荷送人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	SH1	an	70			C		-						(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (1) 荷送人が無符号の場合は、本欄または荷送人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷送人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (3) システムに登録されている住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (4) 荷送人住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可
25		荷送人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	SH2	an	35			C		-						(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (1) 荷送人が無符号の場合は、本欄または荷送人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷送人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (3) システムに登録されている住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (4) 荷送人住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可
26		荷送人住所 3 / 4 (City name)	SH3	an	35			C		-						(1) 荷送人が無符号である場合は荷送人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (1) 荷送人が無符号の場合は、本欄または荷送人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷送人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (3) システムに登録されている住所 3 / 4 (City name) と異なる場合は入力 (4) 荷送人住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可
27		荷送人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name)	SH4	an	35			C		-						(1) 荷送人が無符号の場合は入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) と異なる場合は入力 (4) 荷送人住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可
28		荷送人郵便番号 (Postcode identification)	SHP	an	9			C		-						(1) 荷送人が無符号の場合は入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する郵便番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている郵便番号と異なる場合は入力
29		荷送人国名コード (Country, coded)	SHC	an	2			C		-				国連 LOCODE (国名 2 桁)		(1) 荷送人が無符号の場合は入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する国 (地域) 名がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている国 (地域) 名と異なる場合は入力 (4) 「ZX」、「ZY」および「ZZ」は入力不可
30		荷送人電話番号	SHT	an	14			C		-						(1) 荷送人が無符号の場合は入力 (2) 荷送人コードを入力した場合で、荷送人コードに対する電話番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている電話番号と異なる場合は入力 (*) 電話番号は、区切り符号を入力せず、数字のみで市外局番から入力すること
31		荷受人コード	CNS	an	12 17			C		-				輸出入者コード 法人番号		
32		荷受人名	CNN	an	175 70			C F		-						(1) 荷受人が無符号の場合は必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力 (2) 荷受人名、荷受人住所、荷受人電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力
33		荷受人住所 (連続入力)	CNA	an	105 175			C		-						(1) 荷受人が無符号である場合は荷受人の住所を入力 (1) 荷受人が無符号の場合は、本欄または分割された荷受人住所のいずれかを必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または分割された荷受人住所のいずれかを必須入力 (3) 分割された荷受人住所に入力がある場合は入力不可

業務名 (業務コード)		積荷目録情報訂正 (積荷目録提出業務前) (CMF01)											コード	入力条件/形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件				削除					
								実入リコンテナ、在来貨物の訂正	空コンテナの訂正								
34		荷受人住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	CN1	an	70			C	-	-							<ul style="list-style-type: none"> (1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (1) 荷受人が無符号の場合は、本欄または荷受人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷受人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (3) システムに登録されている住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (4) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可
35		荷受人住所2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	CN2	an	35			C	-	-							<ul style="list-style-type: none"> (1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (1) 荷受人が無符号の場合は、本欄または荷受人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷受人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (3) システムに登録されている住所2 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (4) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可
36		荷受人住所3 / 4 (City name)	CN3	an	35			C	-	-							<ul style="list-style-type: none"> (1) 荷受人が無符号である場合は荷受人住所2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (1) 荷受人が無符号の場合は、本欄または荷受人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または荷受人住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (3) システムに登録されている住所3 / 4 (City name) と異なる場合は入力 (4) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可
37		荷受人住所4 / 4 (Country sub-entity, name)	CN4	an	35			C	-	-							<ul style="list-style-type: none"> (1) 荷受人が無符号の場合は入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている住所4 / 4 (Country sub-entity, name) と異なる場合は入力 (4) 荷受人住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可
38		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	CNP	an	9			C	-	-							<ul style="list-style-type: none"> (1) 荷受人が無符号の場合は入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する郵便番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている郵便番号と異なる場合は入力
39		荷受人国名コード (Country, coded)	CNC	an	2			C	-	-					国連LOCODE (国名2桁)		<ul style="list-style-type: none"> (1) 荷受人が無符号の場合は入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する国 (地域) 名がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている国 (地域) 名と異なる場合は入力 (4) 「ZX」、「ZY」および「ZZ」は入力不可
40		荷受人電話番号	CTL	an	14			C	-	-							<ul style="list-style-type: none"> (1) 荷受人が無符号の場合は入力 (2) 荷受人コードを入力した場合で、荷受人コードに対する電話番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている電話番号と異なる場合は入力 <p>(*) 電話番号は、区切り符号を入力せず、数字のみで市外局番から入力すること</p>
41		着荷通知先コード	NS_	an	12 17	2		C	-	-					輸出入者コード 法人番号		
42		着荷通知先名	NN_	an	175 70	*		C	-	-							<ul style="list-style-type: none"> (1) 着荷通知先が無符号の場合は必須入力 (1欄以上) (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する名称がシステムに登録されていない場合は必須入力 (1欄以上) <p>-(2) 着荷通知先名、着荷通知先住所、着荷通知先電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力</p>
43		着荷通知先住所 (連続入力)	NA_	an	105 175	*		C	-	-							<ul style="list-style-type: none"> (1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先の住所を入力 (1) 着荷通知先が無符号の場合は、本欄または分割された着荷通知先住所のいずれかを必須入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または分割された着荷通知先住所のいずれかを必須入力 (3) 分割された着荷通知先住所に入力がある場合は入力不可
44		着荷通知先住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	NE_	an	70	*		C	-	-							<ul style="list-style-type: none"> (1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (1) 着荷通知先が無符号の場合は、本欄または着荷通知先住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または着荷通知先住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (3) システムに登録されている住所1 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (4) 着荷通知先住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可

業務名 (業務コード)		積荷目録情報訂正 (積荷目録提出業務前) (CMF01)												コード	入力条件/形式	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件				削除				
								実入りコンテナ、在来貨物の訂正	空コンテナの訂正							
45		着荷通知先住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	NF_	an	35	*			C	-						(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (1) 着荷通知先が無符号の場合は、本欄または着荷通知先住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または着荷通知先住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (3) システムに登録されている住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) と異なる場合は入力 (4) 着荷通知先住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可
46		着荷通知先住所 3 / 4 (City name)	NG_	an	35	*			C	-						(1) 着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を入力 (1) 着荷通知先が無符号の場合は、本欄または着荷通知先住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は、本欄または着荷通知先住所 (連続入力) のいずれかを必須入力 (3) システムに登録されている住所 3 / 4 (City name) と異なる場合は入力 (4) 着荷通知先住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可
47		着荷通知先住所 4 / 4 (Country sub-entity, name)	NH_	an	35	*			C	-						(1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する住所がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) と異なる場合は入力 (4) 着荷通知先住所 (連続入力) に入力がある場合は入力不可
48		着荷通知先郵便番号 (Postcode identification)	NP_	an	9	*			C	-						(1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する郵便番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている郵便番号と異なる場合は入力
49		着荷通知先国名コード (Country, coded)	NC_	an	2	*			C	-				国連 LOCODE (国名 2 桁)		(1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する国 (地域) 名がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている国 (地域) 名と異なる場合は入力 (4) 「ZX」、「ZY」および「ZZ」は入力不可
50		着荷通知先電話番号	NL_	an	14	*			C	-						(1) 着荷通知先が無符号の場合は入力 (2) 着荷通知先コードを入力した場合で、着荷通知先コードに対する電話番号がシステムに登録されていない場合は入力 (3) システムに登録されている電話番号と異なる場合は入力 (*) 電話番号は、区切り符号を入力せず、数字のみで市外局番から入力すること
51		品名	CMD	an	70 350				M	-						
52		代表品目番号	HSN	an	4 6				C	-				HSコード (6 桁または 4 桁)		
53		記号番号	MRK	an	140				M	-						
54		個数	PCS	n	8				M	-						(1) 小数点以下は入力不可 (2) 個数の表現できない貨物については「1」を入力
55		個数単位コード	PUT	an	3				M	-				包装種類コード (UN/ECE 勸告第 21 号・英字)		
56		総重量	GWT	n	10				M	-						(1) 整数部 6 桁、小数部 3 桁または整数部 7 桁、小数部 2 桁の入力を可能とする (2) 整数部が 7 桁の場合は、重量単位コードが「KGM」であること (3) 上記 (2) の場合は貨物情報に対して入力 ÷ 1000 の値で設定 (入力の小数点以下は切捨て) し、重量単位コードは「TNE」へ変換する
57		重量単位コード	WU1	an	3				M	-				数量単位コード (UN/ECE 勸告第 20 号・英字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド	
58		ネット重量	NWT	n	10				C	-						(1) 整数部 6 桁、小数部 3 桁または整数部 7 桁、小数部 2 桁の入力を可能とする (2) 整数部が 7 桁の場合は、重量単位コードが「KGM」であること (3) 上記 (2) の場合は貨物情報に対して入力 ÷ 1000 の値で設定 (入力の小数点以下は切捨て) し、重量単位コードは「TNE」へ変換する

業務名 (業務コード)		積荷目録情報訂正 (積荷目録提出業務前) (CMF01)											コード	入力条件/形式	
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰上	繰下	条件				削除			
								実入りコンテナ、在来貨物の訂正	空コンテナの訂正						
59		重量単位コード	WU2	an	3			M	-					数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
60		容積	VOL	n	10			M	-						整数部6桁、小数部3桁
61		容積単位コード	VUT	an	3			M	-					数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)
62		原産国コード	ORG	an	2			C	-					国連LOCODE (国名2桁)	
63		危険貨物等コード 特殊貨物コード	SPC	an	3			C	-					危険貨物等コード 特殊貨物コード	
64		海上運賃 (フレート)	FRT	n	18			C	-						(1) 海上運賃通貨種別コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 (2) 海上運賃通貨種別コードが「JPY」の場合は、小数点以下入力不可
65		海上運賃通貨種別コード	FRC	an	3			M	-					通貨コード (ISO4217・英字)	
66		価格	PRS	n	18			C	-						(1) 仮陸揚貨物保税運送を行う場合に価格を入力 (2) 価格通貨種別コードが「JPY」以外の場合は、小数点以下第2位まで入力可 (3) 価格通貨種別コードが「JPY」の場合は、小数点以下入力不可
67		価格通貨種別コード	PRT	an	3			M	-					通貨コード (ISO4217・英字)	
68		包括保税運送承認番号	HNO	an	11			C	-						包括保税運送承認に係る個別運送を行う場合に入力
69		仮陸揚識別	KRR	an	3			C	C					UN/EDIFACTコード (7365)	28: 仮陸揚貨物
70		仮陸揚事由コード	KRS	an	3			M	M					仮陸揚事由コード	仮陸揚貨物に対して保税運送情報の登録を行う場合は、「TRS」または「POS」でないこと TRT: 他の外国貿易船 (機) への積換え (運送有り) TRS: 他の外国貿易船 (機) への積換え (運送無し) POS: 同一本船での荷繰り REV: コンテナ詰め替え
71		仮陸揚期間	PRD	n	2			M	M						(1) 船卸開始年月日を起算日として日数で入力 (2) システムに登録されている期間内であること (3) 0以外の数字であること
72		運送期間開始予定日	SDT	n	8			C	-						(1) 仮陸揚貨物の保税運送を行う場合は、運送期間開始予定日を必須入力 (2) システム年月日 ≤ 運送開始予定日であること
73		運送期間終了予定日	EDT	n	8			C	-						(1) 仮陸揚貨物の保税運送を行う場合で、運送期間終了予定日を申告する場合に入力 (2) 運送期間開始予定日 ≤ 運送期間終了予定日であること
74		個別運送または仮陸揚貨物保税運送の運送具コード	BYA	an	2			C	-					UN/EDIFACTコード (8179)	包括保税運送承認に係る個別運送または仮陸揚貨物の保税運送を行う場合に運送具をコードで必須入力 6Δ: AIRCRAFT 11: SHIP 16: BARGE 25: RAIL EXPRESS 31: TRUCK 17: OTHER
75		到着地コード	ARR	an	5			C	-					保税地域コード	包括保税運送承認に係る個別運送または仮陸揚貨物保税運送を行う場合に到着地をコードで入力
76		到着地名	ARN	an	35			C	-						到着地コードに係る到着地名がシステムに登録されていない場合に到着地名を必須入力
77		他法令コード	OR_	an	2	5		C	-					他法令コード	包括保税運送承認に係る個別運送または仮陸揚貨物保税運送であり、かつ他法令該当の貨物である場合に入力
78		記事	NTE	an	140			C	-						
79	100 200	コンテナ番号	CNO	an	12			C	M						(1) コンテナ貨物または空コンテナの場合に入力 (2) 左詰めで入力 (* 貿易貨物として輸入通関手続きを行う空コンテナの場合は、コンテナ番号以降の情報を入力しない
80	*	シール番号	SL_	an	15	6		C	C						

業務名 (業務コード)		積荷目録情報訂正 (積荷目録提出業務前) (CMF01)													コード	入力条件/形式		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件					削除					
								実入りコンテナ、在来貨物の訂正	空コンテナの訂正									
81	*	空/実入りコンテナ表示	EFS	an	3			M			M				-		UN/EDIFA CTコード (8169)	4 : Empty 5 : Full
82	*	コンテナサイズコード	SIZ	an	2			M			M				-		コンテナサイズ コード (ISO6346)	
83	*	コンテナタイプコード	TYP	an	2			M			M				-		コンテナ形式コード (ISO6346)	
84	*	荷渡形態コード	DLV	an	2			G M			X				-			実入りの場合に荷渡形態をコードで必須入力 51 : CY 荷渡 52 : CFS 荷渡 53 : DOOR 荷渡
85	*	コンテナ所有形態コード	COW	an	3			M			M				-		UN/EDIFA CTコード (8077)	1 : Shipper supplied 2 : Carrier supplied 3 : Consolidator supplied 4 : Deconsolidator supplied 5 : Third party supplied
86	*	パンニング形態コード	VAN	an	3			G M			X				-		UN/EDIFA CTコード (7273)	実入りの場合にパンニング形態をコードで必須入力 1 : Carrier loads 4 : Shipper loads 16 : Consignee loads
87	*	コンテナ条約適用識別	CTR	an	1			M			M				-			1 : コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第9-8条 (国産コンテナ等の特例) に該当しないコンテナの場合 2 : コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第9-8条 (国産コンテナ等の特例) に該当するコンテナの場合 3 : コンテナ条約適用外のコンテナの場合
88	*	卸コンテナ自動抽出対象外識別	DCN	an	1			C			C				-			A : 「船卸確認登録 (一括)」業務 (PKI) 等で自動抽出しない旨を登録する場合 B : 「船卸確認登録 (一括)」業務 (PKI) 等で自動抽出しない旨を取り消す場合