



業務名 (業務コード)		船積情報登録 (CLR)														端末仕様 (参考)																
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 (上段は積コンテナ・船積区分、下段は処理区分を表す)														コード	入力条件/形式	E	R	履歴	P	M	既定値			
								A: 積コンテナリスト提出・船積処理							B: 積コンテナリスト提出処理															C: 船積処理		
								未入力: 積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理	E: 積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終了の併せ処理	9: 積コンテナ情報登録	2: 積コンテナ情報追加	3: 積コンテナ情報削除	E: 積コンテナ情報登録・提出	E: 積コンテナ情報提出	未入力: 船積登録	E: 船積登録・終了	E: 船積終了															
19	*	空/実入コンテナ表示	EFG	an	3			C	C	C	C			X	C	X	X	X	X	UN/EDI FACT コード (8169)	(1) コンテナ情報DBに登録されていない場合は、必須入力 (2) コンテナ情報DBに登録されている場合は、入力された空/実入コンテナ表示とコンテナ情報DBに登録されている空/実入コンテナ表示が同一であること。 (3) 在来貨物表示が入力された場合は、入力不可 4: 空コンテナ 5: 実入コンテナ											
20	*	コンテナサイズコード	SIZ	an	2			C	C	C	C			X	C	X	X	X	X	コンテナサイズコード (ISO6346)	(1) コンテナ情報DBに登録されていない場合は、必須入力 (2) コンテナ情報DBに登録されている場合は、入力されたコンテナサイズコードとコンテナ情報DBに登録されているコンテナサイズコードが同一であること。 (3) 在来貨物表示が入力された場合は、入力不可											
21	*	コンテナタイプコード	TYP	an	2			C	C	C	C			X	C	X	X	X	X	コンテナ形式コード (ISO6346)	(1) コンテナ情報DBに登録されていない場合は、必須入力 (2) コンテナ情報DBに登録されている場合は、入力されたコンテナタイプコードとコンテナ情報DBに登録されているコンテナタイプコードが同一であること。 (3) 在来貨物表示が入力された場合は、入力不可											
22	*	国産コンテナ等 (マル関) 表示	JPN	an	1			C	C	C	C			X	C	X	X	X	X		在来貨物表示が入力された場合は、入力不可 2: 国産コンテナ等表示 (コンテナ特例法第9条に該当する場合)											
23	*	コンテナ管理者コード	CMD	an	12			C	C	C	X			X	C	X	X	X	X	船会社コード (SCAC) 輸出入者コード	(1) コンテナを管理する船会社コードまたは輸出入者コードを入力 (2) コンテナ管理者コード (共通) が入力された場合は入力不可 (3) 入力されたコンテナ管理者コードに対して、システムに名称または住所の登録が無いコードである場合は入力不可 (4) コンテナ管理者コード (共通) に入力がない場合はすべての繰返し部に必須入力 (5) 在来貨物表示または積コンテナ情報登録不要表示が入力された場合は、入力不可											