

要件事項	<p>&lt;Air-NACCS/Sea-NACCS 共通&gt;  パッケージソフト「グリッドの機能追加」</p>
機能概要	<p>&lt;変更前仕様&gt;  パッケージソフトの入力画面に列コピー、列貼り付け機能等が無い。</p>
	<p>&lt;変更後仕様&gt;  ① グリッドの列コピー及び列貼り付け機能を追加する。  ② グリッドの複数行コピーまたは表コピー機能を追加する。</p>

1. 変更内容

右クリックメニューを「コピー」と「貼り付け」のみとして(\*1)、Excelのような操作でコピー&ペーストを行うようにする。行コピーや列コピーを行いたい場合、各ヘッダーを選択してコピーを行う。

(\*1)右クリックメニューにある「行コピー」及び「表貼り付け」を削除

詳細は、別紙参照。

2. 特記事項

全パッケージソフトの利用者様において、バージョンアップが必要となります。

### 8.8.10 グリッド(表)のコピー

グリッド(表)の入出力フィールドデータをコピー(クリップボードにコピー)する。  
コピー対象は選択されている入出力フィールドとする。

(1) 前提条件

- グリッド(表)ビューでコピー対象の入出力フィールドが選択状態になっている。

(A) 単一セルコピー

	処理識別	H A W B 番号	H A W B 仕向地
▶	111	111111111111111...	111
	222	222222222222222...	222
	333	333333333333333...	333

図 8-43 グリッド(表)の単一セルコピーイメージ

(B) 複数セルコピー

	処理識別	H A W B 番号	H A W B 仕向地
	111	111111111111111...	111
▶	222	222222222222222...	222
	333	333333333333333...	333

図 8-44 グリッド(表)の複数セルコピーイメージ

(C) 行コピー

	処理識別	H A W B 番号	H A W B 仕向地
	111	111111111111111...	111
▶	222	222222222222222...	222
	333	333333333333333...	333

図 8-45 グリッド(表)の行コピーイメージ

(D) 複数行コピー

	処理識別	H A W B 番号	H A W B 仕向地
	111	111111111111111...	111
▶	222	222222222222222...	222
	333	333333333333333...	333

図 8-46 グリッド(表)の複数行コピーイメージ

(E) 歯抜け行コピー

	処理識別	H A W B 番号	H A W B 仕向地
	111	1111111111111111...	111
	222	2222222222222222...	222
▶	333	3333333333333333...	333

図 8-47 グリッド(表)の歯抜け行コピーイメージ

(F) 列コピー

	処理識別	H A W B 番号	H A W B 仕向地
▶	111	1111111111111111	111
	222	2222222222222222...	222
	333	3333333333333333...	333

図 8-48 グリッド(表)の列コピーイメージ

(G) 複数列コピー

	処理識別	H A W B 番号	H A W B 仕向地
▶	111	1111111111111111	111
	222	2222222222222222...	222
	333	3333333333333333...	333

図 8-49 グリッド(表)の複数列コピーイメージ

(H) 歯抜け列選択コピー

	処理識別	H A W B 番号	H A W B 仕向地
▶	111	1111111111111111...	111
	222	2222222222222222...	222
	333	3333333333333333...	333

図 8-50 グリッド(表)の歯抜け列コピーイメージ

(I) 全てのセルコピー

	処理識別	H A W B 番号	H A W B 仕向地
▶	111	1111111111111111...	111
	222	2222222222222222...	222
	333	3333333333333333...	333

図 8-51 グリッド(表)の全てのセルコピーイメージ

(2) 起動条件

- ・ 業務画面メニューの[編集 | コピー]を選択する。
- ・ 右クリックメニュー[コピー]をクリックする。

(3) 補足

- ・ 読み取り専用フィールド及び非表示フィールドもコピー対象とする。

### 8.8.11 グリッド(表)へのペースト

グリッド(表)ビューの複数フィールドに貼り付けを可能とする。

グリッドで選択中のセルから順に送信対象フィールドに対して展開する。

入力不可フィールドは展開しない。

フィールド属性と異なるデータは展開しない。※「8.8.7(1) 属性での制限」参照

クリップボードに保存されているデータ形式は1項目の区切りをタブ、改行を[CRLF]とする。

例)クリップボードに保存されている以下のデータを展開

111[TAB] 111[TAB] 111[CRLF]

222 [TAB] 222 [TAB] 222[CRLF]

333[TAB] 333[TAB] 333[CRLF]

	処理識別	HAWB番号	HAWB仕向地	仕立個数	仕立重量	品名	貨物識別
▶	111	111	111				
	222	222	222				
	333	333	333				

図 8-53 グリッド(表)の展開イメージ

(1) 前提条件

- ・ クリップボードに保存されているデータがタブ、改行区切りである。
- ・ グリッド(表)で開始セルを選択している。

(2) 起動条件

- ・ 業務画面メニューの[編集 | 貼り付け]を選択する。
- ・ 右クリックメニュー[貼り付け]をクリックする。

(3) 補足

- ・ 読み取り専用フィールド及び非表示フィールドは貼り付け対象外とする。