業務名（業務コード）			ブッキング情報登録（ＢＫＲ）																				端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件															コード	入力条件/形式	EL	R	履歴	PM	既定値
1		入力共通項目		an	398			M																					
2		処理区分コード	KND	an	1			M																９：新規登録 パッケージソフト利用者は入力不要					
3		船会社コード	SCA	an	4			C															船会社コード（ＳＣＡＣ）	（１）入力者が船会社以外の場合は、必須入力 （２）入力者が船会社の場合は、入力者の船会社コードであること。なお、本項目の入力が省略された場合は、入力者の船会社コードを処理対象とする					
4		ブッキング番号	BOK	an	16			M																					
5		積載予定船舶コード	SEN	an	9			M															コールサイン	積載予定船舶コードが不明な場合は「９９９９」を入力					
6		積載予定船舶名	SNA	an	35			C																積載予定船舶コードに「９９９９」を入力した場合は、積載予定船舶名を必須入力					
7		航海番号	VOY	an	10			M																					
8		ブッキング受付年月日	BTM	n	8			C																荷主からのブッキング申込を受付けた年月日を入力	○				
9		通知先コード（積出港ＣＹ）	LCY	an	5			C															利用者コード	（１）ブッキング情報を通知したいＣＹを入力 （２）通知先コード（その他）に入力がない場合は、必須入力			○		
10		通知先コード（荷受地ＣＹ）	RCY	an	5			C															利用者コード	（１）ブッキング情報を通知したいＣＹを入力 （２）積出港ＣＹに入力がない場合は入力不可			○		
11		通知先コード（その他）	NCY	an	5			C															利用者コード	（１）ブッキング情報を通知したい利用者を入力 （２）通知先コード（積出港ＣＹ）に入力がない場合は、必須入力 （３）ＣＹの入力は不可 （４）入力者が船舶代理店の場合は、通知先コード（その他）に船舶代理店の入力は不可					
12		出港予定年月日	DDT	n	8			C																出港予定年月日≧システム年月日	○				
13		荷送人コード	SHP	an	12			C															輸出入者コード	荷送人名に入力がない場合は、必須入力					
14		荷送人名	SHN	an	70			C																荷送人コードに入力がない場合は、必須入力					
15		海貨業者コード	KKC	an	5			C															利用者コード						
16		海貨業者名	KKN	an	70			C																					
17		荷受地コード	RCP	an	5			C															国連ＬＯＣＯＤＥ				○		
18		荷受形態コード	RCV	an	2			C																５１：ＣＹ荷受の場合 ５２：ＣＦＳ荷受の場合 ５３：ＤＯＯＲ荷受の場合 ５４：Ｄｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）荷受の場合 ５５：ＣＹ＆ＣＦＳ荷受の場合 ＯＴ：上記以外の場合				○	
19		積出港コード	LPR	an	5			M															国連ＬＯＣＯＤＥ				○		
20		船卸港コード	DP－	an	5	2		C															国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）１欄目は必須入力。船卸港を複数港入力する必要がある場合のみ２欄目を入力 （２）国名コード「ＺＺ」、「ＺＸ」、「ＺＹ」は入力不可			○		
21		荷渡地コード	DLP	an	5			C															国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）国名コード「ＺＺ」、「ＺＸ」、「ＺＹ」は入力不可 **（２）システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、荷渡地コードをスペースに変換して処理を行う**					
22		荷渡地名	DLN	an	30			C																（１）荷渡地コードを入力できない場合に名称を入力 **（２）システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、必須入力**					
23		荷渡形態コード	DLV	an	2			C																５１：ＣＹ荷渡の場合 ５２：ＣＦＳ荷渡の場合 ５３：ＤＯＯＲ荷渡の場合 ５４：Ｄｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）荷渡の場合 ５５：ＣＹ＆ＣＦＳ荷渡の場合 ５６：Ｆｒｅｅ　Ｏｕｔの場合 ＯＴ：上記以外の場合				○	
24		最終仕向地コード	DST	an	5			C															国連ＬＯＣＯＤＥ	日本以外の国名コードを入力					
25		最終仕向地名	DSN	an	30			C																最終仕向地コードを入力できない場合に名称を入力					
26		Ｔｒａｎｓｈｉｐ Ｐｏｒｔ	TNP	an	5			C															国連ＬＯＣＯＤＥ						
27		貨物タイプ	PTY	an	1			C																１：ＦＣＬ貨物の場合 ２：ＬＣＬ貨物の場合 ３：Ｄｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）の場合				○	

＜2011.12修正＞

業務名（業務コード）			ブッキング情報登録（ＢＫＲ）																			端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件														コード	入力条件/形式	EL	R	履歴	PM	既定値
28		貨物種類コード	CKD	an	3			C															（１）左詰めで入力 （２）複数の貨物の種類がある場合は、２桁目、３桁目を使用して入力 １：普通貨物の場合 ２：冷凍貨物の場合 ３：危険品の場合 ４：裸自動車の場合 ５：液状貨物の場合 ６：生動物の場合 ７：撤貨の場合 ８：郵便の場合 ９：その他の貨物の場合 ０：ＯＶＥＲＳＩＺＥありの場合					
29		貨物荷姿コード	GPK	an	3			C														包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）						
30		品名	CMD	an	70			M																				
31		記事	NTE	an	210			C																				
32		貨物個数	PPK	n	8			C															小数点以下入力不可		○			
33		荷姿コード	APK	an	3				M													包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）						
34		貨物重量	GWT	n	10			C															整数部６桁、小数部３桁で入力		○			
35		重量単位コード	GUT	an	3				M													数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド				○	
36		貨物容積	GVT	n	10			C															整数部６桁、小数部３桁で入力		○			
37		容積単位コード	GVU	an	3				M													数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）				○	
38	5	コンテナサイズコード	SIZ	an	2			C														コンテナサイズコード（ＩＳＯ６３４６）						
39	*	コンテナタイプコード	TYP	an	2				M													コンテナ形式コード（ＩＳＯ６３４６）					○	
40	*	ブッキングコンテナ本数	NOC	n	3				M																○			
41	*	ピックアップ場所	PIC	an	30				C																			
42	*	船社指示コード	SO－	an	2	2			C													船社指示コード						
43	*	船社指示内容	SEO	an	60				C																			
44	*	本船積載ブロックＮＯ.	BLN	an	3				C														最終仕向地が北米の場合に入力					
45	*	ＡＳ　ＤＲＹ表示	ASD	an	1				C														ＡＳ　ＤＲＹの場合は、「１」を入力					
46	*	空コンテナ表示	EMC	an	1				C														空コンテナの場合は、「１」を入力					
47	*	ＳＯＣコンテナ表示	SOC	an	1				C														ＳＯＣコンテナの場合は、「１」を入力					
48	*	冷凍コンテナプレクーリング要表示	REF	an	1				C														冷凍コンテナプレクーリング要の場合は、「１」を入力					
49	*	設定温度（上限）	MAX	n	5				C														（１）整数部２桁、小数部１桁で入力 （２）マイナス入力可		○			
50	*	設定温度	TMP	n	5				C														（１）整数部２桁、小数部１桁で入力 （２）マイナス入力可		○			
51	*	設定温度（下限）	MIN	n	5				C														（１）整数部２桁、小数部１桁で入力 （２）マイナス入力可		○			
52	*	温度単位コード	TUT	an	3				C													数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）設定温度（上限）、設定温度または設定温度（下限）のいずれかに入力がある場合は、必須入力 （２）設定温度（上限）、設定温度または設定温度（下限）のいずれにも入力がない場合は、入力不可 ＣＥＬ：摂氏 ＦＡＨ：華氏				○	
53	*	湿度	HUM	n	2				C														単位は「%」で入力		○			

業務名（業務コード）			ブッキング情報登録（ＢＫＲ）																			端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件														コード	入力条件/形式	ＥＬ	Ｒ	履歴	ＰＭ	既定値
54	＊	通風孔	VEN	an	15				C																			
55	＊	ＯＶＥＲ　ＨＥＩＧＨＴ	OVH	n	6				C														（１）単位は「ＣＭ」で入力 （２）小数点の入力可能		○			
56	＊	ＯＶＥＲ　ＷＩＤＴＨ（左）	OWL	n	6				C														（１）単位は「ＣＭ」で入力 （２）小数点の入力可能		○			
57	＊	ＯＶＥＲ　ＷＩＤＴＨ（右）	OWR	n	6				C														（１）単位は「ＣＭ」で入力 （２）小数点の入力可能		○			
58	＊	ＯＶＥＲ　ＬＥＮＧＴＨ	OVL	n	6				C														（１）単位は「ＣＭ」で入力 （２）小数点の入力可能		○			
59	＊	ＶＯＩＤスペース	VOD	n	2				C														（１）ＶＯＩＤスペースが必要な場合に入力 （２）単位は「ＴＥＵ」で入力		○			
60	＊	海洋汚染物質有表示	CON	an	1				C														海洋汚染物質有の場合は、「１」を入力					
61	＊	少量／微量危険物有表示	LSP	an	1				C														少量／微量危険物有の場合は、「１」を入力					
62	＊	ＩＭＯ　ＣＬＡＳＳ	IM_	an	3	5			C																			
63	＊	ＵＮ　Ｎｏ.	UA_～	an	4	＊	10		C																			
64	＊	ＰＫＧ　ＧＲＯＵＰ	PA_～	an	1	＊	＊		C																			