業務名（業務コード）　出港届等（内航船）（ＪＯＴ）　端末仕様（参考）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 港湾管理者 出港届 登録	訂正	取消	港長 出港届 登録	訂正	取消	港長 事前通報 登録	訂正	取消	海上交通センター 航路通報 登録	訂正	取消	コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
1		入力共通項目	－	an	398			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M							
2		処理区分コード	MDC	an	1			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		９：登録 ５：訂正（宛先追加を含む） １：取消				○	
3		出港届提出番号	ONN	an	11			X	M	M	X	M	M	X	M	M	X	M	M		訂正または取消の際、関係官庁への送信を含む最新の出港届提出番号を入力（ＪＳＳより「受付番号」の下１１桁を参照）	○				
4		港湾管理者出港届提出有無	HNU	an	1			M	M	M	－	－	－	－	－	－	－	－	－		０：提出無し １：提出有り					
5		港長出港届提出有無	KNU	an	1			－	－	－	M	M	M	－	－	－	－	－	－		０：提出無し １：提出有り					
6		事前通報提出有無	KJU	an	1			－	－	－	－	－	－	M	M	M	－	－	－		０：提出無し １：提出有り					
7		海上交通センター航路通報提出有無	CNU	an	1			－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	M		０：提出無し １：提出有り					
8		港湾管理者官署	KKR	an	8			M	M	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	申請先の利用者ＩＤ	申請先官署コード（港湾管理者）					
9		海上保安庁官署	KHK	an	8			－	－	－	M	M	－	M	M	－	－	－	－	申請先の利用者ＩＤ	申請先官署コード（港長）					
10		海上交通センターコード	KKC	an	8			－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	申請先の利用者ＩＤ	申請先官署コード（海上交通センター）					
11		船舶コード種別	VCS	an	1			M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－		１：コールサイン ２：船舶番号				○	
12		船舶コード	VEC	an	9			M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－	コールサインまたは船舶番号	左詰めで入力 信号符号（コールサイン）、船舶番号を入力					
13		船舶名称	VNA	j	35			M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－		左詰めで入力					
14		船舶種類コード	VSC	an	5			M	M	－	M	M	－	M	M	－	－	－	－	船舶種別コード	左詰めで入力 船舶種別コード					
15		船舶国籍コード	VNC	an	2			M	M	－	M	M	－	M	M	－	－	－	－	国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	○				
16		船籍港コード	REG	an	5			C	C	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－	国連ＬＯＣＯＤＥ	国連ＬＯＣＯＤＥ ※船籍港名称を入力する場合は、船籍港コードを必ず入力	○				
17		船籍港名称	SKM	an	20			C	C	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－		左詰めで入力 ※船籍港コードにダミーコードを入力する場合は、船籍港名称を必ず入力					
18		総トン数	GTN	n	9			M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－		（１）国際トン数証書等に記載されている船舶の総トン数のうち以下のいずれかを入力 ①国際トン数証書に記載されている総トン数 ②国際トン数証書がない場合は、船舶国籍証書に記載されている総トン数 （２）整数部６桁、小数部２桁		○			
19		課金対象トン数	NTN	n	9			M	M	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		（１）港湾管理者が徴収する入港料等の基礎となる総トン数 （２）整数部６桁、小数部２桁		○			

業務名（業務コード）　出港届等（内航船）（ＪＯＴ）　端末仕様（参考）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 港湾管理者 出港届 登録	訂正	取消	港長 出港届 登録	訂正	取消	港長 事前通報 登録	訂正	取消	海上交通センター 航路通報 登録	訂正	取消	コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
20		航行速力	NSP	n	4			-	-	-	-	-	-	M	M	-	-	-	-		（１）当該船舶の最大航行速力をノット単位で入力 （２）整数部２桁、小数部１桁 ［港長（事前通報）］		○			
21		船の全長	VLF	n	6			-	-	-	-	-	-	M	M	-	C	C	-		（１）当該船舶の船の全長をメートル単位で入力 （２）整数部３桁、小数部２桁 ※「航路通報」の場合、船型で「１：巨大船（危険物積載船を除く）」、「２：巨大船かつ危険物積載船」を選択した場合は、必ず船の全長を入力 ※「航路通報」の場合、船型で「３：危険物積載船」、「５：その他」を選択した場合で、伊良湖水道または水島航路を航行する船舶は、必ず船の全長を入力 ［港長（事前通報）／海上交通センター］		○			
22		最大喫水	DBK	n	5			-	-	-	-	-	-	C	C	-	C	C	-		（１）喫水（最大喫水）をメートル単位で入力 （２）整数部２桁、小数部２桁 ※「航路通報」の場合、船型で「１：巨大船（危険物積載船を除く）」、「２：巨大船かつ危険物積載船」を選択した場合は、最大喫水を必ず入力 ［港長（事前通報）／海上交通センター］		○			
23		呼出名称	CNM	an	50			-	-	-	-	-	-	C	C	-	C	C	-		（１）呼出名称がない場合は「ＮＩＬ」等を入力 （２）左詰めで入力 ※呼出名称または船舶電話番号いずれかは必ず入力 ［港長（事前通報）／海上交通センター］					
24		船舶電話番号	VTN	an	20			-	-	-	-	-	-	C	C	-	C	C	-		左詰めで入力 ※呼出名称または船舶電話番号いずれかは必ず入力 ［港長（事前通報）／海上交通センター］					
25		船舶運航者コード種別	OCS	an	1			C	C	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		１：内航海運業法第３条の許可番号 ２：ＳＣＡＣコード ※船舶運航者コードを入力する場合は、必ず船舶運航者コード種別を入力				○	
26		船舶運航者コード	OPC	an	10			C	C	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-	船会社コード（内航海運業法第３条の許可番号またはＳＣＡＣ）	（１）内航海運業法第３条の許可番号、ＳＣＡＣコードのいずれかを入力 （２）左詰めで入力 ※船舶運航者コード種別を入力する場合は、必ず船舶運航者コードを入力					
27		船舶運航者名	SUN	j	70			C	C	-	C	C		-	-	-	-	-	-		左詰めで入力 ※船舶運航者コードが未設定、もしくは該当コードがない場合は船舶運航者名称を必ず入力					
28		船舶運航者住所	SUJ	j	105			C	C	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-		左詰めで入力					
29		乗組員総数	NOC	n	4			M	M	-	M	M	-	-	-	-	-	-	-				○			
30		船長名	CLN	j	70			M	M	-	M	M	-	-	-	-	M	M	-		左詰めで入力					
31		旅客総数	PAS	n	4			C	C	-	C	C	-	-	-	-	-	-	-				○			
32		前港港コード	TCC	an	5			-	-	-	-	-	-	C	C	-	C	C	-	国連ＬＯＣＯＤＥ	国連ＬＯＣＯＤＥ ※前港港コードにダミーコードを入力する場合は、前港港名称を必ず入力 ※「航路通報」の場合は、水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、前港港停泊場所コードを必ず入力	○				
33		前港港名称	TCN	an	20			-	-	-	-	-	-	C	C	-	C	C	-		左詰めで入力 ※前港港コードにダミーコードを入力する場合は、前港港名称を必ず入力 ※「航路通報」の場合は、水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、前港港停泊場所コードを必ず入力					

業務名（業務コード）　出港届等（内航船）（ＪＯＴ）　端末仕様（参考）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 港湾管理者 出港届 登録	訂正	取消	港長 出港届 登録	訂正	取消	港長 事前通報 登録	訂正	取消	海上交通センター 航路通報 登録	訂正	取消	コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
34		前港港停泊場所施設コード	TBC	an	5			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	バースコード	バースコード ※「航路通報」の場合は、水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、前港港停泊場所コードを必ず入力			○		
35		出港港コード	NMC	an	5			M	M	－	M	M	－	M	M	－	－	－	－	国連ＬＯＣＯＤＥ	国連ＬＯＣＯＤＥ ※出港港コードを必ず入力	○				
36		積載貨物形態コード	SK_	an	3	3		C	C	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－	ＵＮ／ＧＤＳコード	左詰めで入力				○	
37		着岸（予定）場所コード	CYC	an	5			－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	バースコード	バースコード ※「事前通報」の場合、運航区分で「Ｉ：入港」を選択した場合は、着岸（予定）場所コードまたはびょう泊（予定）場所コードのいずれかを必ず入力			○		
38		着岸（予定）年月日	IDD	n	8			－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－		ＹＹＹＹＭＭＤＤ形式 ※「事前通報」の場合、運航区分で「Ｉ：入港」を選択した場合は、着岸（予定）日時を必ず入力	○				
39		着岸（予定）時刻	IGT	n	4			－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－		ＨＨＭＭ形式 ※「事前通報」の場合、運航区分で「Ｉ：入港」を選択した場合は、着岸（予定）日時を必ず入力	○				
40		びょう泊（予定）場所コード	BYC	an	5			－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	バースコード	バースコード ※「事前通報」の場合、運航区分で「Ｉ：入港」を選択した場合は、着岸（予定）場所コードまたはびょう泊（予定）場所コードのいずれかを必ず入力			○		
41		びょう泊（予定）年月日（自）	BDS	n	8			－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－		ＹＹＹＹＭＭＤＤ形式	○				
42		びょう泊（予定）時刻（自）	BTS	n	4			－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－		ＨＨＭＭ形式	○				
43		移動前停泊場所コード	TCB	an	5			－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	バースコード	バースコード ※運航区分で「Ｓ：移動」を選択した場合は、移動前停泊場所コードを必ず入力			○		
44		移動後停泊場所コード	TCA	an	5			－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－	バースコード	バースコード ※運航区分で「Ｓ：移動」を選択した場合は、移動後停泊場所コードを必ず入力			○		
45		移動開始予定年月日	MDT	n	8			－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－		ＹＹＹＹＭＭＤＤ形式 ※運航区分で「Ｓ：移動」を選択した場合は、移動開始予定日時を必ず入力	○				
46		移動開始予定時刻	MTM	n	4			－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－		ＨＨＭＭ形式 ※運航区分で「Ｓ：移動」を選択した場合は、移動開始予定日時を必ず入力	○				
47		出港停泊場所コード	SCC	an	5			M	M	－	M	M	－	C	C	－	－	－	－	バースコード	バースコード ※「事前通報」の場合、運航区分で「Ｏ：出港」を選択した場合は、出港停泊場所コードを入力			○		
48		びょう泊（予定）年月日（至）	BDE	n	8			C	C	－	C	C	－	C	C	－	－	－	－		ＹＹＹＹＭＭＤＤ形式	○				
49		びょう泊（予定）時刻（至）	BTE	n	4			M	M	－	M	M	－	M	M	－	－	－	－		ＨＨＭＭ形式	○				
50		離岸（予定）年月日	RKY	n	8			C	C	－	C	C	－	C	C	－	－	－	－		ＹＹＹＹＭＭＤＤ形式 ※「事前通報」の場合、運航区分で「Ｏ：出港」を選択した場合は、離岸日時を入力	○				
51		離岸（予定）時刻	RKT	n	4			M	M	－	M	M	－	M	M	－	－	－	－		ＨＨＭＭ形式 ※「事前通報」の場合、運航区分で「Ｏ：出港」を選択した場合は、離岸日時を入力	○				
52		船舶代理店コード	PCC	an	5			－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	利用者コード	利用者コード ※船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理名称を必ず入力					

＜2009.10修正＞

業務名（業務コード）　出港届等（内航船）（ＪＯＴ）　端末仕様（参考）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 港湾管理者 出港届 登録	条件 港湾管理者 出港届 訂正	条件 港湾管理者 出港届 取消	条件 港長 出港届 登録	条件 港長 出港届 訂正	条件 港長 出港届 取消	条件 港長 事前通報 登録	条件 港長 事前通報 訂正	条件 港長 事前通報 取消	条件 海上交通センター 航路通報 登録	条件 海上交通センター 航路通報 訂正	条件 海上交通センター 航路通報 取消	コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
53		船舶代理店名称	PNN	j	50			C	C	－	C	C	－	C	C	－	－	－	－		左詰めで入力 ※船舶代理店住所、もしくは船舶代理店電話番号がある場合は、船舶代理店名称を入力 ※船舶代理店コードにダミーコードを入力する場合は、船舶代理名称を必ず入力					
54		船舶代理店住所	PDD	j	74			C	C	－	C	C	－	C	C	－	－	－	－		左詰めで入力 ※船舶代理店名称、もしくは船舶代理店電話番号がある場合は、船舶代理店住所を入力					
55		船舶代理店電話番号	SDP	an	20			－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－		左詰めで入力 ※船舶代理店名称、もしくは船舶代理店住所がある場合は、船舶代理店電話番号を入力			○		
56		備考	BKO	j	140			C	C	－	C	C	－	－	－	－	C	C	－		左詰めで入力 （日本語入力可）					
57		次港港コード	THC	an	5			C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－	国連ＬＯＣＯＤＥ	国連ＬＯＣＯＤＥ ※次港港コードにダミーコードを入力する場合は、次港港名称を必ず入力 ※「航路通報」の場合は、仕向港の定まっている船舶は、次港港コードを必ず入力 ※「航路通報」の場合は、水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、次港港停泊場所コードを必ず入力	○				
58		次港港名称	THN	an	20			C	C	－	C	C	－	C	C	－	C	C	－		左詰めで入力 ※次港港コードにダミーコードを入力する場合は、次港港名称を必ず入力 ※「航路通報」の場合は、仕向港の定まっている船舶は、次港港コードを必ず入力 ※「航路通報」の場合は、水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、次港港停泊場所コードを必ず入力					
59		次港港停泊場所施設コード	TAC	an	5			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－	バースコード	バースコード ※水島港または京浜港横浜区へ入出港する船舶は、次港港停泊場所コードを必ず入力			○		
60		最終仕向港コード	FDS	an	5			C	C	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－	国連ＬＯＣＯＤＥ	国連ＬＯＣＯＤＥ ※最終仕向港コードにダミーコードを入力する場合は、最終仕向港名を必ず入力	○				
61		最終仕向港名	LSN	an	20			C	C	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－		国連ＬＯＣＯＤＥ 左詰めで入力 ※最終仕向港コードにダミーコードを入力する場合は、最終仕向港名を必ず入力					
62		運航区分	UND	an	3			－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－		○△△：出港 Ｓ△△：移動				○	
63		伝達者名称	DEM	j	70			－	－	－	－	－	－	C	C	－	C	C	－		（１）当該伝達者名称を入力 （２）届出者と異なる場合は必須 （３）左詰めで入力 ※伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者名称を入力 ※伝達者連絡先（電話番号）、もしくは伝達者氏名（担当者）を入力する場合は、伝達者名称を入力					
64		伝達者氏名（担当者）	DES	j	35			－	－	－	－	－	－	C	C	－	C	C	－		（１）当該伝達者氏名（担当者）を入力 （２）届出者と異なる場合は必須 （３）左詰めで入力 ※伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者氏名（担当者）を入力 ※伝達者名称、もしくは伝達者連絡先（電話番号）を入力する場合は、伝達者氏名（担当者）を入力					
65		伝達者連絡先（電話番号）	DEJ	an	30			－	－	－	－	－	－	C	C	－	C	C	－		（１）当該伝達者連絡先（電話番号）を入力 （２）届出者と異なる場合は必須 （３）左詰めで入力 ※伝達者が申請者と異なる場合は、伝達者連絡先（電話番号）を入力 ※伝達者名称、もしくは伝達者氏名（担当者）を入力する場合は、伝達者連絡先（電話番号）を入力					

業務名（業務コード）　出港届等（内航船）（ＪＯＴ）　端末仕様（参考）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 港湾管理者 出港届 登録	訂正	取消	港長 出港届 登録	訂正	取消	事前通報 登録	訂正	取消	海上交通センター 航路通報 登録	訂正	取消	コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
66		水先人の有無	MSU	an	1			－	－	－	－	－	－	M	M	－	M	M	－		当該港入港時の水先人の有無を入力 ０：水先人無し １：水先人有り				○	
67		航路コード	JC_	an	5	5		－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－	港則法における航路コード	港内航路情報コード ※航路コードを１件以上入力。（最大５件）					
68		航路入航予定年月日	JI_	n	8	＊		－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－		ＹＹＹＹＭＭＤＤ形式 ※航路入航予定日時を１件以上入力。（最大５件）	○				
69		航路入航予定時刻	JT_	n	4	＊		－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－		ＨＨＭＭ形式 ※航路入航予定日時を１件以上入力。（最大５件）	○				
70		航路出航予定年月日	JO_	n	8	＊		－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－		ＹＹＹＹＭＭＤＤ形式 ※航路出航予定日時を１件以上入力。（最大５件）	○				
71		航路出航予定時刻	JJ_	n	4	＊		－	－	－	－	－	－	M	M	－	－	－	－		ＨＨＭＭ形式 ※航路出航予定日時を１件以上入力。（最大５件）	○				
72		位置通報（入域）ライン名称	NLM	an	20			－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－		海域航路情報コード（または名称） 左詰めで入力 ※位置通報（入域）ライン通過予定日時入力時、位置通報（入域）ライン名称を必ず入力。					
73		位置通報（入域）ライン通過予定年月日	NLN	n	8			－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－		ＹＹＹＹＭＭＤＤ形式 ※位置通報（入域）ライン名称入力時、位置通報（入域）ライン通過予定日時を必ず入力。	○				
74		位置通報（入域）ライン通過予定時刻	NLJ	n	4			－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－		ＨＨＭＭ形式 ※位置通報（入域）ライン名称入力時、位置通報（入域）ライン通過予定日時を必ず入力。	○				
75		位置通報（出域）ライン名称	SLM	an	20			－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－		海域航路情報コード（または名称） 左詰めで入力 ※位置通報（出域）ライン通過予定日時入力時、位置通報（出域）ライン名称を必ず入力。					
76		位置通報（出域）ライン通過予定年月日	SLN	n	8			－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－		ＹＹＹＹＭＭＤＤ形式 ※位置通報（出域）ライン名称入力時、位置通報（出域）ライン通過予定日時を必ず入力。	○				
77		位置通報（出域）ライン通過予定時刻	SLJ	n	4			－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－		ＨＨＭＭ形式 ※位置通報（出域）ライン名称入力時、位置通報（出域）ライン通過予定日時を必ず入力。	○				
78		曳船の数	KSS	n	2			－	－	－	－	－	－	C	C	－	－	－	－		入力する場合は”１”以上であること ※有りの場合、隻数を入力。		○			
79		航路コード	KC_	an	5	5		－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	海交法における航路コード	港内航路情報コード ※航路コードを１件以上入力。（最大５件）					
80		航路入航予定年月日	KI_	n	8	＊		－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－		ＹＹＹＹＭＭＤＤ形式 ※航路入航予定日時を１件以上入力。（最大５件）	○				
81		航路入航予定時刻	KT_	n	4	＊		－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－		ＨＨＭＭ形式 ※航路入航予定日時を１件以上入力。（最大５件）	○				
82		航路区間（自）	KF_	an	2	＊		－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	航路区間コード	航路区間情報コード ※航路区間コード（自）を１件以上入力。（最大５件）					
83		航路出航予定年月日	KO_	n	8	＊		－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－		ＹＹＹＹＭＭＤＤ形式 ※航路出航予定日時を１件以上入力。（最大５件）	○				
84		航路出航予定時刻	KJ_	n	4	＊		－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－		ＨＨＭＭ形式 ※航路出航予定日時を１件以上入力。（最大５件）	○				
85		航路区間（至）	KR_	an	2	＊		－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－	航路区間コード	航路区間情報コード ※航路区間コード（至）を１件以上入力。（最大５件）					

業務名（業務コード）　出港届等（内航船）（ＪＯＴ）　端末仕様（参考）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件 港湾管理者 出港届 登録	条件 港湾管理者 出港届 訂正	条件 港湾管理者 出港届 取消	条件 港長 出港届 登録	条件 港長 出港届 訂正	条件 港長 出港届 取消	条件 港長 事前通報 登録	条件 港長 事前通報 訂正	条件 港長 事前通報 取消	条件 海上交通センター 航路通報 登録	条件 海上交通センター 航路通報 訂正	条件 海上交通センター 航路通報 取消	コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
86		船型	FKT	an	2			－	－	－	－	－	－	－	－	－	M	M	－		１△：巨大船（危険物積載船を除く） ２△：巨大船かつ危険物積載船 ３△：危険物積載船（巨大船を除く） ４△：長大物件えい（押）航船 ５△：その他				○	
87		申請者担当者名	SIN	j	35			M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－		左詰めで入力					
88		申請者電話番号	SIT	an	20			M	M	－	M	M	－	M	M	－	M	M	－		左詰めで入力					
89		物件を含めた船の全長（長大物件えい（押）航船に限る）	BSL	n	7			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－		（１）整数部４桁、小数部２桁 （２）単位はメートル ※船型で「４：長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件を含めた船の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ※船型が「５：その他」で、長さ２００メートル未満の物件えい（押）航船も物件を含めた船の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を入力		○			
90		物件の種類（長大物件えい（押）航船に限る）	BSC	an	100			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－		※船型で「４：長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の種類（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ※船型が「５：その他」で、長さ２００メートル未満の物件えい（押）航船も物件の種類（長大物件えい（押）航船に限る）を入力					
91		物件の全長（長大物件えい（押）航船に限る）	BZL	n	6			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－		（１）整数部３桁、小数部２桁 （２）単位はメートル ※船型で「４：長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ※船型が「５：その他」で、長さ２００メートル未満の物件えい（押）航船も物件の全長（長大物件えい（押）航船に限る）を入力		○			
92		物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）	BMH	n	6			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－		（１）整数部３桁、小数部２桁 （２）単位はメートル ※船型で「４：長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ※船型が「５：その他」で、長さ２００メートル未満の物件えい（押）航船も物件の最大幅（長大物件えい（押）航船に限る）を入力		○			
93		物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）	BMT	n	6			－	－	－	－	－	－	－	－	－	C	C	－		（１）整数部３桁、小数部２桁 （２）単位はメートル ※船型で「４：長大物件えい（押）航船」を選択した場合は、物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）を必ず入力 ※船型が「５：その他」で、長さ２００メートル未満の物件えい（押）航船も物件の最大高（長大物件えい（押）航船に限る）を入力		○			
93-1		備考（港湾管理者・出港届）	BKW	j	140			C	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		左詰めで入力 （日本語入力可）					
93-2		備考（港長・出港届）	BKK	j	140			－	－	－	C	C	－	－	－	－	－	－	－		左詰めで入力 （日本語入力可）					

業務名（業務コード）　出港届等（内航船）（ＪＯＴ）　端末仕様（参考）

| 項番 | 欄 | 項目名 | ID | 属性 | 桁 | 繰1 | 繰2 | 条件 港湾管理者 出港届 登録 | | | | 訂正 | | | | 取消 | | | | 港長 出港届 登録 | | | | 訂正 | | | | 取消 | | | | 港長 事前通報 登録 | | | | 訂正 | | | | 取消 | | | | 海上交通センター 航路通報 登録 | | | | 訂正 | | | | 取消 | | | | コード | 入力条件／形式 | EL | R | 履歴 | PM | 既定値 |
|---|---|---