出力情報名(出力情報コード)		船積確認事項登録（コンテナ船用）呼出情報　（ＳＡＴ０５８）																				編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件													コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
1		出力共通項目	an	398			M														メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ブッキング番号、Ｎ－Ｓ／Ｉ番号または輸出管理番号 ３５桁				
2		処理区分コード	an	1			C																		
3		積載予定船舶コード	an	9			C													コールサイン	（１）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢの先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている積載予定船舶コードを出力 （２）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の積載予定船舶コードを出力 （３）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている積載予定船舶コードを出力				
4		積出港コード	an	5			C													国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢの先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている積出港コードを出力 （２）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の積出港コードを出力 （３）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている積出港コードを出力				
5		積出港名	an	35			C														積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている積出港名を出力				
6		航海番号	an	10			C														（１）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢの先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている航海番号を出力 （２）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の航海番号を出力				
7		船会社コード	an	4			C													船会社コード （ＳＣＡＣ）	（１）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢの先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている船会社コードを出力 （２）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の船会社コードを出力				
8		ブッキング番号	an	16			C														（１）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢの先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されているブッキング番号を出力 （２）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物のブッキング番号を出力				
9		ブッキング番号枝番	an	2			C																		
10		送信総件数	n	2			C														積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている送信総件数を出力				
11		通知先コード（１）	an	5			C													利用者コード	積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている通知先コード（１）を出力				
12		通知先コード（２）	an	5			C													利用者コード	積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている通知先コード（２）を出力				
13		海貨業者コード	an	5			C													利用者コード	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている海貨業者コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている海貨業者コードを出力				
14		海貨業者名	an	70			C														積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている海貨業者名を出力				
15		Ｂ／Ｌ発行枚数	n	2			C														（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているＢ／Ｌ発行枚数を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されているＢ／Ｌ発行枚数を出力				
16		~~ＣＹコード~~ ＣＹ・ＣＦＳ	an	5			C													保税地域コード	積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているＣＹコードを出力				
17		ＷＡＹ　ＢＩＬＬ希望識別	an	1			C														（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているＷＡＹ　ＢＩＬＬ希望識別を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されているＷＡＹ　ＢＩＬＬ希望識別を出力 １：ＷＡＹ　ＢＩＬＬを希望				
18		Ｒｅｃｅｉｖｅｄドキュメント希望識別	an	1			C														（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているＲｅｃｅｉｖｅｄドキュメント希望識別を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されているＲｅｃｅｉｖｅｄドキュメント希望識別を出力 １：Ｒｅｃｅｉｖｅｄドキュメントを希望				
19		運賃協定払い識別	an	1			C														（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている運賃協定払い識別を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている運賃協定払い識別を出力 １：運賃協定払い(フレイトアレンジ)				

出力情報名(出力情報コード)		船積確認事項登録（コンテナ船用）呼出情報　（ＳＡＴ０５８）																				編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件													コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
20		ＡＧＥＮＴ印希望識別	an	1			C														（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているＡＧＥＮＴ印希望識別を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されているＡＧＥＮＴ印希望識別を出力 １：Ｂ／Ｌ上にＡＧＥＮＴ印の押印を希望				
21		別ＬＩＳＴ有り識別	an	1			C														積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている別ＬＩＳＴ有り識別を出力 １：アタッチシート等が別途存在する				
22		荷送人コード	an	12			C													輸出入者コード	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷送人コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷送人コードを出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の荷送人コードを出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている輸出者コードを出力				
23		荷送人名	an	70			C														（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷送人名を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷送人名を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の荷送人名を出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている輸出者名を出力				
24		荷送人住所・電話番号	an	105			C														（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷送人住所・電話番号を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷送人住所及び荷送人電話番号を出力				
25		荷送人住所１(Street and number/P.O.Box)	an	70			C														（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷送人住所１(Street and number/P.O.Box)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷送人住所１(Street and number/P.O.Box)を出力 （３）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている輸出者住所４(ビル名ほか)を出力				
26		荷送人住所２(Street and number/P.O.Box)	an	35			C														（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷送人住所２(Street and number/P.O.Box)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷送人住所２(Street and number/P.O.Box)を出力 （３）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている輸出者住所３(町域名・番地)及び輸出者電話番号を出力				
27		荷送人住所３(City name)	an	35			C														（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷送人住所３(City name)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷送人住所３(City name)を出力 （３）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている輸出者住所２(市区町村(行政区名))を出力				
28		荷送人住所４(Country sub-entity, name)	an	35			C														（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷送人住所４(Country sub-entity, name)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷送人住所４(Country sub-entity, name)を出力 （３）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている輸出者住所１(都道府県)を出力				
29		荷送人郵便番号(Postcode identification)	an	9			C														（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷送人郵便番号(Postcode identification)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷送人郵便番号(Postcode identification)を出力 （３）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている輸出者郵便番号を出力				
30		荷送人国名コード(Country coded)	an	2			C													国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷送人国名コード(Country coded)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷送人国名コード(Country coded)を出力				
31		同盟契約者コード	an	15			C														（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている同盟契約者コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている同盟契約者コードを出力				
32		着荷通知先コード	an	12	3		C													輸出入者コード	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている着荷通知先コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている着荷通知先コードを出力				

出力情報名(出力情報コード)			船積確認事項登録（コンテナ船用）呼出情報　（ＳＡＴ０５８）																		編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式	カンマ	¥	非表示	分割
33		着荷通知先名	an	70	＊		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている着荷通知先名を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている着荷通知先名を出力				
34		着荷通知先住所・電話番号	an	105	＊		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている着荷通知先住所・電話番号を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている着荷通知先住所・電話番号を出力				
35		着荷通知先住所１(Street and number/P.O.Box)	an	70	＊		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている着荷通知先住所１(Street and number/P.O.Box)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている着荷通知先住所１(Street and number/P.O.Box)を出力				
36		着荷通知先住所２(Street and number/P.O.Box)	an	35	＊		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている着荷通知先住所２(Street and number/P.O.Box)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている着荷通知先住所２(Street and number/P.O.Box)を出力				
37		着荷通知先住所３(City name)	an	35	＊		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている着荷通知先住所３(City name)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている着荷通知先住所３(City name)を出力				
38		着荷通知先住所４(Country sub-entity, name)	an	35	＊		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている着荷通知先住所４(Country sub-entity, name)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている着荷通知先住所４(Country sub-entity, name)を出力				
39		着荷通知先郵便番号(Postcode identification)	an	9	＊		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている着荷通知先郵便番号(Postcode identification)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている着荷通知先郵便番号(Postcode identification)を出力				
40		着荷通知先国名コード(Country coded)	an	2	＊		C												国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている着荷通知先国名コード(Country coded)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている着荷通知先国名コード(Country coded)を出力				
41		荷受人コード	an	12			C												輸出入者コード	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷受人コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷受人コードを出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の荷受人コードを出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている仕向人コードを出力				
42		荷受人名	an	70			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷受人名を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷受人名を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の荷受人名を出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている仕向人名を出力				
43		荷受人住所・電話番号	an	105			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷受人住所・電話番号を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷受人住所・電話番号を出力				
44		荷受人住所１(Street and number/P.O.Box)	an	70			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷受人住所１(Street and number/P.O.Box)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷受人住所１(Street and number/P.O.Box)を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の荷受人住所１(Street and number/P.O.Box)を出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている仕向人住所１(Street and number/P.O.Box)を出力				

出力情報名(出力情報コード)			船積確認事項登録（コンテナ船用）呼出情報　（ＳＡＴ０５８）																		編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
45		荷受人住所２(Street and number/P.O.Box)	an	35			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷受人住所２(Street and number/P.O.Box)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷受人住所２(Street and number/P.O.Box)を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の荷受人住所２(Street and number/P.O.Box)を出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている仕向人住所２(Street and number/P.O.Box)を出力				
46		荷受人住所３(City name)	an	35			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷受人住所３(City name)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷受人住所３(City name)を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の荷受人住所３(City name)を出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている仕向人住所３(City name)を出力				
47		荷受人住所４(Country sub-entity, name)	an	35			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷受人住所４(Country sub-entity, name)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷受人住所４(Country sub-entity, name)を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の荷受人住所４(Country sub-entity, name)を出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている仕向人住所４(Country sub-entity, name)を出力				
48		荷受人郵便番号(Postcode identification)	an	9			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷受人郵便番号(Postcode identification)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷受人郵便番号(Postcode identification)を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の荷受人郵便番号(Postcode identification)を出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている仕向人郵便番号(Postcode identification)を出力				
49		荷受人国名コード(Country coded)	an	2			C												国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷受人国名コード(Country coded)を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷受人国名コード(Country coded)を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の荷受人国名コード(Country coded)を出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている仕向人国名コード(Country coded)を出力				
50		船卸港コード	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている船卸港コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている船卸港コードを出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の船卸港コードを出力				
51		船卸港名	an	30			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている船卸港名を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている船卸港名を出力				
52		荷受地コード	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷受地コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷受地コードを出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の積出港コードを出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている積出港コードを出力				
53		荷受地名	an	30			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷受地名を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷受地名を出力				

出力情報名(出力情報コード)		船積確認事項登録（コンテナ船用）呼出情報　（ＳＡＴ０５８）																			編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
54		荷受形態コード	an	2			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷受形態コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷受形態コードを出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の荷受形態コードを出力 ５１：ＣＹ荷受の場合 ５２：ＣＦＳ荷受の場合 ５３：ＤＯＯＲ荷受の場合 ５４：Ｄｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）荷受の場合 ５５：ＣＹ＆ＣＦＳ荷受の場合 ＯＴ：上記以外の場合				
55		荷渡地コード	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷渡地コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷渡地コードを出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の船卸港コードを出力				
56		荷渡地名	an	30			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷渡地名を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷渡地名を出力				
57		荷渡形態コード	an	2			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷渡形態コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷渡形態コードを出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の荷渡形態コードを出力 ５１：ＣＹ荷渡の場合 ５２：ＣＦＳ荷渡の場合 ５３：ＤＯＯＲ荷渡の場合 ５４：Ｄｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）荷渡の場合 ５５：ＣＹ&ＣＦＳ荷渡の場合 ＯＴ：上記以外の場合				
58		最終仕向地コード	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている最終仕向地コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている最終仕向地コードを出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の最終仕向地コードを出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている最終仕向地コードを出力				
59		最終仕向地名	an	30			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている最終仕向地名を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている最終仕向地名を出力				
60		輸出統計品目・代表番号	an	4			C												ＨＳコード	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている輸出統計品目・代表番号を出力 （２）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている輸出統計品目・代表番号を出力 （３）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている先頭欄部の輸出統計品目・代表番号の先頭４桁を出力				
61		品名	an	875	10		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている品名を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている品名を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の品名を１欄目に出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている先頭欄部の品名を１欄目に出力				
62		個数	n	8	*		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている個数を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている個数を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の総個数を１欄目に出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている貨物個数を１欄目に出力				
63		荷姿コード	an	3	*			M											包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷姿コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷姿コードを出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の荷姿コードを１欄目に出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている個数単位コードを１欄目に出力				
64		荷姿名	an	15	*			C												（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷姿名を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷姿名を出力				

出力情報名(出力情報コード)		船積確認事項登録（コンテナ船用）呼出情報　（ＳＡＴ０５８）																			編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
65		内個数（ＡＭＳ）	n	8	＊	5	C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている内個数（ＡＭＳ）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている内個数（ＡＭＳ）を１欄目に出力				
66		レベル（ＡＭＳ）	an	1	＊	＊		C												（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているレベル（ＡＭＳ）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されているレベル（ＡＭＳ）を１欄目に出力				
67		荷姿コード（ＡＭＳ）	an	3	＊	＊		M											包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷姿コード（ＡＭＳ）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷姿コード（ＡＭＳ）を１欄目に出力				
68		荷姿名（ＡＭＳ）	an	15	＊	＊		C												（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷姿名（ＡＭＳ）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷姿名（ＡＭＳ）を１欄目に出力				
69		貨物重量（グロス）	n	10	＊		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている貨物重量（グロス）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている貨物重量（グロス）を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の総重量を１欄目に出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている貨物重量（グロス）を１欄目に出力				
70		重量単位コード（グロス）	an	3	＊			M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている重量単位コード（グロス）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている重量単位コード（グロス）を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の重量単位コードを１欄目に出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている重量単位コード（グロス）を１欄目に出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド				
71		貨物重量（ネット）	n	10	＊		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている貨物重量（ネット）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている貨物重量（ネット）を出力				
72		重量単位コード（ネット）	an	3	＊			M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている重量単位コード（ネット）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている重量単位コード（ネット）を出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド				
73		貨物容積（グロス）	n	10	＊		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている貨物容積（グロス）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている貨物容積（グロス）を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の総容積を１欄目に出力				
74		容積単位コード（グロス）	an	3	＊			M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている容積単位コード（グロス）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている容積単位コード（グロス）を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている貨物の容積単位コードを１欄目に出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）				
75		貨物容積（ネット）	n	10	＊		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている貨物容積（ネット）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている貨物容積（ネット）を出力				
76		容積単位コード（ネット）	an	3	＊			M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている容積単位コード（ネット）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている容積単位コード（ネット）を出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）				

出力情報名(出力情報コード)	船積確認事項登録（コンテナ船用）呼出情報　（ＳＡＴ０５８）																							編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件															コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
77		合計個数	n	8			C																（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている合計個数を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている合計個数を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、入力された全ての輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている総個数を集計し、出力 （４）申告番号が入力された場合は、入力された全ての申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている貨物個数を集計し、出力				
78		荷姿コード	an	3				M														包装種類コード （ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷姿コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷姿コードを出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、合計個数に対する荷姿コードを出力。ただし、入力された全ての輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている荷姿コードが異なる場合は、「ＰＫ」を出力 （４）申告番号が入力された場合は、合計個数に対する荷姿コードを出力。ただし、入力された全ての申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている個数単位コードが異なる場合は、「ＰＫ」を出力				
79		荷姿名	an	15				C															（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷姿名を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷姿名を出力				
80		合計貨物重量（グロス）	n	10			C																（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（グロス）を以下の形式で出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（グロス）を以下の形式で出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、入力された全ての輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている総重量を集計し、出力 （４）申告番号が入力された場合は、入力された全ての申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている総重量を集計し、出力				
81		重量単位コード（グロス）	an	3				M														数量単位コード （ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている重量単位コード（グロス）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている重量単位コード（グロス）を出力 （３）輸出管理番号または申告番号が入力された場合は、合計貨物重量(グロス)に対する重量単位コードを出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド				
82		合計貨物重量（ネット）	n	10			C																（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（ネット）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（ネット）を出力				
83		重量単位コード（ネット）	an	3				M														数量単位コード （ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている重量単位コード（ネット）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている重量単位コード（ネット）を出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド				
84		合計貨物容積（グロス）	n	10			C																（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（グロス）を以下の形式で出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（グロス）を以下の形式で出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、入力された全ての輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている総容積を集計し出力				
85		容積単位コード（グロス）	an	3				M														数量単位コード （ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている容積単位コード（グロス）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている容積単位コード（グロス）を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、合計貨物容積(グロス)に対する容積単位コードを出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）				
86		合計貨物容積（ネット）	n	10			C																（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（ネット）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（ネット）を出力				
87		容積単位コード（ネット）	an	3				M														数量単位コード （ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている容積単位コード（ネット）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている容積単位コード（ネット）を出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）				

出力情報名(出力情報コード)		船積確認事項登録（コンテナ船用）呼出情報　（ＳＡＴ０５８）																			編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
88		コンテナ本数	n	3			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているコンテナ本数を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されているコンテナ本数を集計し、出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、入力された全ての輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されているコンテナ本数を集計し、出力 （４）申告番号が入力された場合は、入力された全ての申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されているコンテナ本数を集計し、出力。ただし、展示等積戻し申告に係る申告番号が１件でも入力された場合は、スペースを出力				
89		ＴＯＴＡＬ　ＩＮ　ＷＯＲＤＳ	an	70			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているＴＯＴＡＬ　ＩＮ　ＷＯＲＤＳを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されているＴＯＴＡＬ　ＩＮ　ＷＯＲＤＳを出力				
90		運賃支払地コード	an	5	2		C												国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている運賃支払地コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている運賃支払地コードを出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている積出港コードを出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている積出港コードを出力				
91		運賃支払地名	an	30	＊		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている運賃支払地名を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている運賃支払地名を出力				
92		運賃支払コード	an	1	＊		C												ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード （４２３７）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている運賃支払コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている運賃支払コードを出力 Ｐ：前払い Ｃ：後払い				
93		Ｂ／Ｌ発行地コード	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているＢ／Ｌ発行地コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されているＢ／Ｌ発行地コードを出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている積出港コードを出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている積出港コードを出力				
94		Ｂ／Ｌ発行地名	an	30			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているＢ／Ｌ発行地名を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されているＢ／Ｌ発行地名を出力				
95		ファクシミリ番号	an	14	3		C													積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているファクシミリ番号を出力				
96		輸出者連絡先メールアドレス	an	70			C													積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている輸出者連絡先メールアドレスを出力				
97		インボイス番号	an	35			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているインボイス番号を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている先頭のインボイス番号を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されているインボイス番号を出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されているインボイス番号を出力。ただし、展示等積戻し申告に係る申告番号の場合は、スペースを出力				
98		荷主セクションコード	an	20			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷主セクションコードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷主セクションコードを出力				
99		荷主リファレンスナンバー	an	35			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷主リファレンスナンバーを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷主リファレンスナンバーを出力				
100		荷主伝送先コード	an	20			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷主伝送先コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている荷主伝送先コードを出力				
101		Ｏｒｄｅｒ　Ｎｏ．	an	20			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているＯｒｄｅｒ　Ｎｏ．を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されているＯｒｄｅｒ　Ｎｏ．を出力				
102		Ｌ／Ｃ　Ｎｏ．	an	20			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているＬ／Ｃ　Ｎｏ．を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されているＬ／Ｃ　Ｎｏ．を出力				

出力情報名(出力情報コード)		船積確認事項登録（コンテナ船用）呼出情報　（ＳＡＴ０５８）																			編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
103		貨物種類コード	an	3			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている貨物種類コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている貨物種類コードを出力 （３）複数の貨物の種類がある場合は、２桁目、３桁目を使用して出力 １：普通貨物の場合 ２：冷凍貨物の場合 ３：危険品の場合 ４：裸自動車の場合 ５：液状貨物の場合 ６：生動物の場合 ７：撒貨の場合 ８：郵便の場合 ９：その他の貨物の場合				
104		ニュージーランド向け検疫申告種別コード	an	1	3		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているニュージーランド向け検疫申告種別コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されているニュージーランド向け検疫申告種別コードを出力 １：木製のケース ２：木製のパレット・ダンネージ ３：ワラ・その他植物性包装材料				
105		ニュージーランド向け検疫申告内容コード	an	1	＊		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているニュージーランド向け検疫申告内容コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されているニュージーランド向け検疫申告内容コードを出力 １：使用 ２：不使用 ３：防虫加工処理済 ４：未処理				
106		記事	an	280			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている記事を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている記事(ＡＣＬ用)を出力				
107		社内整理番号	an	20			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている社内整理番号を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている社内整理番号（海貨・通関用）を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、先頭の輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている社内整理番号を出力 （４）申告番号が入力された場合は、先頭の申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている社内整理番号を出力				
108		輸出管理番号	an	35	50		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている輸出管理番号を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている輸出管理番号を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、入力された輸出管理番号を出力 （４）申告番号が入力された場合は、入力された申告番号を出力				
109		取消表示識別	an	1	＊		C																	
110		ハウス用船会社コード ＮＶＯＣＣ・混載コード	an	4	50		C												船会社コード （ＳＣＡＣ）	積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているハウス用船会社コードを出力				
111		ハウス用ブッキング番号	an	16	＊			M												積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているハウス用ブッキング番号を出力				
112		ハウス用ブッキング番号枝番	an	2	＊			C												積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているハウス用ブッキング番号枝番を出力				
113		ハウス情報送信識別	an	1			C													積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているハウス情報送信識別を出力 １：ハウス情報送信識別有 ０：ハウス情報送信識別無				
114		記号番号	an	140	90		C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている記号番号を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている記号番号を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されている記号番号を出力 （４）申告番号が入力された場合は、申告番号に係る輸出申告ＤＢに登録されている記号番号を出力				
115	100	コンテナ番号	an	12			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているコンテナ番号を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号が入力された場合は、Ｓ／Ｉ情報ＤＢに登録されている輸出管理番号に係る貨物情報ＤＢに登録されているコンテナ番号を出力 （３）輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報ＤＢに登録されているコンテナ番号を出力				

出力情報名(出力情報コード)		船積確認事項登録（コンテナ船用）呼出情報　（ＳＡＴ０５８）																				編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件													コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
116	*	シール番号	an	15	3			C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているシール番号を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号または輸出管理番号が入力された場合は、コンテナ情報ＤＢに登録されているシール番号を出力				
117	*	個数	n	8				C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている個数を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報ＤＢに登録されているバンニング個数を集計し、出力				
118	*	荷姿コード	an	3					M											包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷姿コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報ＤＢに登録されている貨物の荷姿コードを出力				
119	*	荷姿名	an	15					C												積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている荷姿名を出力				
120	*	貨物重量（グロス）	n	10				C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている貨物重量（グロス）を以下の形式で出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報ＤＢに登録されているバンニング重量を集計し出力				
121	*	重量単位コード（グロス）	an	3					M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている重量単位コード（グロス）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報ＤＢに登録されているバンニング重量単位コードを出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド				
122	*	貨物容積（グロス）	n	10				C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている貨物容積（グロス）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報ファイルに登録されているバンニング容積を集計し出力				
123	*	容積単位コード（グロス）	an	3					M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている容積単位コード（グロス）を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号または輸出管理番号が入力された場合は、貨物情報ＤＢに登録されているバンニング容積単位コードを出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）				
124	*	コンテナサイズコード	an	2				C												コンテナサイズコード（ＩＳＯ６３４６）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているコンテナサイズコードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号または輸出管理番号が入力された場合は、コンテナ情報ＤＢに登録されているコンテナサイズコードを出力				
125	*	コンテナタイプコード	an	2				C												コンテナ形式コード（ＩＳＯ６３４６）	（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているコンテナタイプコードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号または輸出管理番号が入力された場合は、コンテナ情報ＤＢに登録されているコンテナタイプコードを出力				
126	*	コンテナ自重	n	5				C													（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているコンテナ自重を出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号または輸出管理番号が入力された場合は、コンテナ情報ＤＢに登録されているコンテナ自重を出力				
127	*	コンテナ自重単位コード	an	3					M												（１）積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されているコンテナ自重単位コードを出力 （２）Ｎ－Ｓ／Ｉ番号または輸出管理番号が入力された場合は、コンテナ情報ＤＢに登録されているコンテナ自重単位コードを出力 ＫＧＭ：キログラム ＬＢＲ：ポンド				
128	*	設定温度	n	5				C													積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている設定温度を出力 ＣＥＬ：摂氏 ＦＡＨ：華氏				
129	*	温度単位コード	an	3					M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	積載予定船舶コード等が入力された場合は、船積確認情報ＤＢに登録されている温度単位コードを出力				