業務名（業務コード）			ＨＡＷＢ情報登録（輸入）（ＨＣＨ０１）																			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件／形式
1		入力共通項目		an	###			M													
2		委託元混載業	IBB	an	5			C												利用者コード	（１）入力者が代理入力者の場合は、委託元混載業を入力 （２）入力者と同一の利用者コードは、入力不可 ~~（３）入力者と同一税関内であること~~
3		税関官署	CHC	an	2			M C												税関官署コード	**省略した場合は、到着空港の税関官署を補完**
4		ＭＡＷＢ番号	MAB	an	20			M													ＭＡＷＢ番号を１１桁以内で入力 ただし、孫混載仕分けの場合は、１６桁以内で入力
5		孫混載表示	MKH	an	1			C													孫混載仕分けの場合は、「Ｙ」を入力
6		到着便名１	FL1	an	6			M													（１）航空会社コード＋フライト・ナンバーを入力 （２）フライト・ナンバーについては、３桁又は４桁の入力が可能。４桁目については、英・数記号が可、それ以外は数字とする。
7		到着便名２	FL2	an	5			M													便名の日付部を以下の形式で入力 ＤＤＭＭＭ
8		到着空港	POT	an	3			M												ＩＡＴＡ空港コード	
9		仕出地	ORG	an	3			M												ＩＡＴＡ空港コード 及び ＩＡＴＡ都市コード	システムに登録されていない仕出地の場合は、「ＺＺＺ」を入力
10		ジョイント混載	JNT	an	1			C													ジョイント混載貨物の場合は、「Ｊ」を入力
11	20	ＨＡＷＢ番号	HAB	an	20			M													（１）ＨＡＷＢ番号を１６桁以内で入力 （２）入力内容を無効にしたい場合は、「ＸＸＸ」を入力 （３）ＭＡＷＢに係る全ＨＡＷＢ情報を入力した場合は、「ＥＮＤ」を入力
12	＊	総個数	GPS	n	6				C												
13	＊	総重量	GWT	n	8				C												
14	＊	重量単位コード	GJT	an	3					C										重量単位コード	省略した場合は、上位欄の重量単位コードを引き継ぐ ＫＧＭ：キログラム ＬＢＲ：ポンド
15	＊	品名	CMD	an	21				C												省略した場合は、上位欄の品名を引き継ぐ
16	＊	特殊貨物記号	SPC	an	3				C											ＳＰＣ（特殊貨物） コード	
17	＊	仕向地	DST	an	3				C											ＩＡＴＡ空港コード 及び ＩＡＴＡ都市コード	（１）一般貨物の場合は、国内の仕向地を入力 （２）仮陸揚貨物の場合は、国外の仕向地を入力 （３）省略した場合は、上位欄の仕向地を引き継ぐ
18	＊	搬入保税蔵置場	IHW	an	5				C											保税地域コード	ＨＡＷＢの仕向地が国外（仮陸揚貨物）の場合は、搬入予定の輸出航空会社保税蔵置場を入力
19	＊	予備	KST	an	1				-												使用しない
20	＊	~~混載仕立業~~ **予備**	FWD	n	3				~~C~~ **-**												~~（１）混載業の自社業務として、混載仕立業別の管理資料を作成する場合は、混載仕立業を数字で入力~~ ~~（２）ゼロだけの入力不可~~ ~~（３）省略した場合は上位欄の混載仕立業を引き継ぐ~~ **使用しない**
21	＊	荷送人名	SHN	an	70				C												
22	＊	荷送人住所	SHA	an	105				C												
23	＊	荷送人電話番号	STL	an	14				C												
24	＊	荷受人コード	CNC	an	17				C											輸出入者コード 法人番号	
25	＊	荷受人名	CNN	an	70				C												
26	＊	荷受人住所	CNA	an	105				C												
27	＊	荷受人電話番号	CTL	an	14				C												