業務名（業務コード）			ＨＡＷＢ情報登録（輸入）（ＨＣＨ０１）																				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件														コード	入力条件／形式
1		入力共通項目		an	###			M															
2		委託元混載業	IBB	an	5			C														利用者コード	（１）入力者が代理入力者の場合は、委託元混載業を入力 （２）入力者と同一の利用者コードは、入力不可
3		税関官署	CHC	an	2			C														税関官署コード	省略した場合は、到着空港の税関官署を補完
4		ＭＡＷＢ番号	MAB	an	20			M															ＭＡＷＢ番号を１１桁以内で入力 ただし、孫混載仕分けの場合は、１６桁以内で入力
5		孫混載表示	MKH	an	1			C															孫混載仕分けの場合は、「Ｙ」を入力
6		到着便名１	FL1	an	6			M															（１）航空会社コード＋フライト・ナンバーを入力 （２）フライト・ナンバーについては、３桁又は４桁の入力が可能。４桁目については、英・数記号が可、それ以外は数字とする。
7		到着便名２	FL2	an	5			M															便名の日付部を以下の形式で入力 ＤＤＭＭＭ
8		到着空港	POT	an	3			M														ＩＡＴＡ空港コード	
9		仕出地	ORG	an	3			M														ＩＡＴＡ空港コード 及び ＩＡＴＡ都市コード	システムに登録されていない仕出地の場合は、「ＺＺＺ」を入力
10		ジョイント混載	JNT	an	1			C															ジョイント混載貨物の場合は、「Ｊ」を入力
11	20	ＨＡＷＢ番号	HAB	an	20			M															（１）ＨＡＷＢ番号を１６桁以内で入力 （２）入力内容を無効にしたい場合は、「ＸＸＸ」を入力 （３）ＭＡＷＢに係る全ＨＡＷＢ情報を入力した場合は、「ＥＮＤ」を入力
12	＊	総個数	GPS	n	6				C														
13	＊	総重量	GWT	n	8				C														
14	＊	重量単位コード	GJT	an	3					C												重量単位コード	省略した場合は、上位欄の重量単位コードを引き継ぐ ＫＧＭ：キログラム ＬＢＲ：ポンド
15	＊	品名	CMD	an	21				C														省略した場合は、上位欄の品名を引き継ぐ
16	＊	特殊貨物記号	SPC	an	3				C													ＳＰＣ（特殊貨物）コード	
17	＊	仕向地	DST	an	3				C													ＩＡＴＡ空港コード 及び ＩＡＴＡ都市コード	（１）一般貨物の場合は、国内の仕向地を入力 （２）仮陸揚貨物の場合は、国外の仕向地を入力 （３）省略した場合は、上位欄の仕向地を引き継ぐ
18	＊	搬入保税蔵置場	IHW	an	5				C													保税地域コード	ＨＡＷＢの仕向地が国外（仮陸揚貨物）の場合は、搬入予定の輸出航空会社保税蔵置場を入力
19	＊	予備	KST	an	1				－														使用しない
20	＊	予備	FWD	n	3				－														使用しない
21	＊	荷送人名	SHN	an	70				C														
22	＊	荷送人住所	SHA	an	105				C														
23	＊	荷送人電話番号	STL	an	14				C														
24	＊	荷受人コード	CNC	an	17				C													輸出入者コード 法人番号	
25	＊	荷受人名	CNN	an	70				C														
26	＊	荷受人住所	CNA	an	105				C														
27	＊	荷受人電話番号	CTL	an	14				C														

＜2019.09修正＞