業務名（業務コード）　輸出貨物情報訂正（ＢＩＦ）

項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件 ＥＣＲ業務で登録した貨物情報				ＢＩＣ業務で搬入した貨物情報				ＢＩＥ業務で搬入した貨物情報				ＢＩＤ業務で搬入した貨物情報				ＲＣＲ業務で登録した貨物情報				コード	入力条件/形式
1		入力共通項目		an	398			M				M				M				M				M					
2		輸出管理番号	CGO	an	35			M				M				M				M				M					
3		訂正理由コード	RSN	an	3			M				M				M				M				M				訂正理由コード	
4		蔵置場所コード	PLC	an	5			M				C				C				C				C				保税地域コード	搬入場所が入力者の管理する保税地域である場合のみ省略可能とする
5		輸出者コード	EDC	an	17			C				C				C				C				C				輸出入者コード 法人番号	（１）無符号輸出者の場合は、入力不要 （２）輸出者名に入力がない場合は、必須入力 （３）特定輸出貨物、特定委託輸出貨物または特定製造貨物の場合は、以下のいずれかを満たすこと ①輸出者コードに、特定輸出申告実施可能な輸出者が入力されている ②入力された申告予定者コードが、認定通関業者である ③輸出者コードに、特定製造貨物輸出申告実施可能な輸出者が入力されている
6		輸出者名	EDN	an	70			C				C				C				C				C					（１）無符号輸出者の場合または、国内用輸出入者ＤＢに登録されている名称が無効の場合は、必須入力 （２）有符号輸出者の場合（国内用輸出入者ＤＢに登録されている名称が無効の場合を除く）は、入力不可
7		申告予定者コード	CBC	an	5			M				M				X				M				M				利用者コード	特定輸出貨物、特定委託輸出貨物または特定製造貨物の場合は、以下のいずれかを満たすこと ①輸出者コードに、特定輸出申告実施可能な輸出者が入力されている ②入力された申告予定者コードが、認定通関業者である ③輸出者コードに、特定製造貨物輸出申告実施可能な輸出者が入力されている
8		品名	CMD	an	70			M				M				M				M				M					
9		総個数	GPS	n	8			M				M				M				M				M					（１）小数点以下入力不可 （２）「０」の入力は不可 （３）入力された総個数≧搬入個数の合計であること
10		個数単位コード	PUT	an	3			M				M				M				M				M				包装種類コード （ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	
11		総重量	GWT	n	10			M				M				M				M				M					（１）整数部６桁、小数部３桁 （２）「０」の入力は不可 （３）入力された総重量≧搬入重量の合計であること
12		重量単位コード	WKG	an	3			M				M				M				M				M				数量単位コード （ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド
13		総容積	GVL	n	10			C				C				C				C				C					（１）整数部６桁、小数部３桁 （２）「０」の入力は不可 （３）入力された総容積≧搬入容積の合計であること
14		容積単位コード	VUT	an	3				M				M				M				M				M			数量単位コード （ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）
15		船会社コード	SCA	an	4			C				C				C				C				C				ＮＡＣＣＳ用船会社コード	
16		積載予定船舶コード	SEN	an	9			C				C				M				C				C				コールサイン	船舶コードが不明な場合は「９９９９」を入力
17		積載予定船舶名	SNM	an	35			C				C				C				C				C					積載予定船舶コードがコード化されていない船舶の場合は、積載予定船舶名を必須入力
18		航海番号	VOY	an	10			C				C				C				C				C					
19		入港年月日	IDT	n	8			C				C				C				C				C					
20		積出港コード	LPR	an	5			C				C				M				C				C				国連ＬＯＣＯＤＥ	
21		出港予定年月日	DDT	n	8			C				C				C				C				C					
22		船卸港コード	DPR	an	5			C				C				C				C				C				国連ＬＯＣＯＤＥ	**（１）港湾調査の報告義務者は、最終船卸港をコードで入力 （２）（１）において、コンテナ貨物のうち最終船卸港まで同一船舶で運送されずに、途中港で積み替えされる場合は、積み替えされた最初の港のコードを記事欄に入力**
23		荷受形態コード	RCV	an	2			M				M				M				M				M					５１：ＣＹ荷受の場合 ５２：ＣＦＳ荷受の場合 ５３：ＤＯＯＲ荷受の場合 ５４：Ｄｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）荷受の場合 ５５：ＣＹ＆ＣＦＳ荷受の場合 ＯＴ：上記以外の場合
24		荷渡形態コード	DLV	an	2			C				C				C				C				C					５１：ＣＹ荷渡の場合 ５２：ＣＦＳ荷渡の場合 ５３：ＤＯＯＲ荷渡の場合 ５４：Ｄｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）荷渡の場合 ５５：ＣＹ＆ＣＦＳ荷渡の場合 ＯＴ：上記以外の場合
25		社内整理番号	REF	an	20			C				C				C				C				C					
26		荷主セクションコード	SEC	an	20			C				C				X				X				X					

業務名（業務コード）	輸出貨物情報訂正（ＢＩＦ）																											
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件																			コード	入力条件/形式
								ＥＣＲ業務で登録した貨物情報				ＢＩＣ業務で搬入した貨物情報				ＢＩＥ業務で搬入した貨物情報				ＢＩＤ業務で搬入した貨物情報				ＲＣＲ業務で登録した貨物情報					
27		荷主リファレンスナンバー	RNO	an	35			C				C				X				X				X					
28		記事	NTE	j	140			X				C				X				X				X					~~通知したい事項がある場合は入力~~ **（１）港湾調査の報告義務者は、コンテナ貨物のうち最終船卸港まで同一船舶で運送されずに、途中港で積み替えされる場合、積み替えされた最初の港のコード（国連ＬＯＣＯＤＥ：５桁）を入力** **（２）（１）に該当する場合、上記コードの前にタグ「T/S:」を記入し、コードは半角英文字で入力（例えば、T/S:KRPUS）** **（３）搬入予定先に通知したい情報がある場合、上記コードの後に半角スペースを入力し、以降に入力**
29		最終仕向地コード	DST	an	5			M				M				M				M				M				国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）日本以外の国名コードを入力 （２）国名コード「ＺＺ」、「ＺＸ」、「ＺＹ」は入力不可
30		ブッキング番号	BOK	an	16			C				C				C				C				C					
31		積戻し許可済貨物表示	RSH	an	1			X				X				C				X				X					Ｒ：積戻し許可済貨物表示
32		搬入年月日	DTM	n	8			X				M				M				M				X					下記の範囲内のみ入力可 前年同月日＜搬入年月日≦システム日
33		搬入時刻	TIM	n	4			X				C				C				C				X					
34		搬入個数	PCS	n	8			M				M				M				M				M					（１）小数点以下入力不可 （２）「０」の入力は不可 （３）搬入個数の合計≦総個数であること
35		搬入重量	WGT	n	10			M				M				M				M				M					（１）整数部６桁、小数部３桁 （２）「０」の入力は不可 （３）搬入重量の合計≦総重量であること
36		搬入容積	VOL	n	10			C				C				C				C				C					（１）整数部６桁、小数部３桁 （２）「０」の入力は不可 （３）搬入容積の合計≦総容積であること
37		記号番号	MRK	an	140			M				M				M				M				M					
38		入庫管理番号	I__	an	10	15		C				C				X				X				X					
39		許可・承認番号	PNO	an	11			X				C				M				X				X					ＢＩＣ業務で搬入した未通関積戻し貨物の場合は、保税運送承認番号を必須入力
40		許可年月日	EPD	n	8			－				－				M				－				－					下記の範囲内のみ入力可 許可年月日≦システム日