業務名（業務コード）			積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務後）（ＣＭＦ０２）																		端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件/形式	EL	R	履歴	PM	既定値
								追加				訂正				削除										
1		入力共通項目		an	398			M				M				M										
2		処理区分コード	KND	an	1			M				M				M					２：追加 ５：訂正 １：削除					
3		船舶コード	SEN	an	9			M				M				M				コールサイン						
4		航海番号	VOY	an	10			C				C				－										
5		船会社コード	SCA	an	4			M				M				M				船会社コード（ＳＣＡＣ）	本業務の対象となる積荷目録情報の船会社の船会社コードを入力					
6		船卸港コード	DPR	an	5			M				M				M				国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）船卸港（仮陸揚を行う場合は仮陸揚港）をコードで入力 （２）外航船舶用としてシステムに登録されていること					
7		船卸港枝番	EDA	an	1			C				C				C					本業務の対象となる積荷目録情報の船卸港枝番（１～９）を入力					
8		入港予定年月日	IDT	n	8			C				C				－						○				
9		コンテナオペレーション会社コード	CYC	an	5			M				M				M				利用者コード	（１）ＣＹ扱いの場合にコンテナオペレーション会社の利用者コードを入力 （２）ＣＹ扱いでない場合及びコンテナオペレーション会社がシステム不参加の場合は、「９９９９９」を入力					
10		Ｂ／Ｌ番号	BLN	an	35			C				C				C					（１）先頭４桁は、船会社コード（ＳＣＡＣ）であること （２）船会社コードが３桁の場合は、４桁目に「－（ハイフン）」を入力すること （３）５桁以上であること （４）空コンテナを登録する場合は入力不可 （５）カンマ入力がないこと （６）システムで定められた桁数以内であること					
11		船積港コード	LPR	an	5				M				M			－				国連ＬＯＣＯＤＥ						
12		最終仕向地コード	DST	an	5				C				C			－				国連ＬＯＣＯＤＥ	**（１）仮陸揚貨物の場合で、かつシステムに登録されていない最終仕向地コードを入力した場合は、システム内で３桁目から３文字分を「ＺＺＺ」に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う （２）最終仕向地コードがバスケットコードに変換された場合は、変換後のバスケットコードが、外国のコードとしてシステムに登録されていること**					
13		最終仕向地名	DSN	an	20				C				C			－					~~コード化されない仕向地の場合~~**最終仕向地コードにバスケットコードを入力した場合（最終仕向地コードがバスケットコードに変換された場合を含む）**に**必須**入力						
14		荷渡地コード	DLP	an	5				C				C			－				国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）日本向貨物の場合は荷渡地をコードで入力 （２）仮陸揚貨物の場合は船卸港コードと同一でないこと **（３）仮陸揚貨物の場合で、かつシステムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、システム内で３桁目から３文字分を「ＺＺＺ」に変換（バスケットコードに変換）して処理を行う （４）荷渡地コードがバスケットコードに変換された場合は、変換後のバスケットコードが、外国のコードとしてシステムに登録されていること**					
15		荷渡地名	DLN	an	20				C				C			－					~~コード化されない荷渡地の場合~~**荷渡地コードにバスケットコードを入力した場合（荷渡地コードがバスケットコードに変換された場合を含む）**に必須入力						
16		荷送人コード	SHS	an	12				C				C			－				輸出入者コード						
17		荷送人名	SHN	an	175				C				C			－					（１）荷送人コードに入力がない場合は、必須入力 （２）荷送人名、荷送人住所、荷送人電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力						
18		荷送人住所（連続入力）	SHA	an	105				C				C			－					（１）荷送人が無符号である場合は荷送人の住所を入力 （２）分割された荷送人住所欄に入力がある場合は、入力不可						
19		荷送人住所１／４（Street and number/P.O.Box）	SH1	an	70				C				C			－					（１）荷送人が無符号である場合は荷送人住所１／４（Street and number/P.O.Box）を入力 （２）システムに登録されている住所１／４（Street and number/P.O.Box）と異なる場合は入力 （３）荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可						
20		荷送人住所２／４（Street and number/P.O.Box）	SH2	an	35				C				C			－					（１）荷送人が無符号である場合は荷送人住所２／４（Street and number/P.O.Box）を入力 （２）システムに登録されている住所２／４（Street and number/P.O.Box）と異なる場合は入力 （３）荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可						
21		荷送人住所３／４（City name）	SH3	an	35				C				C			－					（１）荷送人が無符号である場合は荷送人住所３／４（City name）を入力 （２）システムに登録されている住所３／４（City name）と異なる場合は入力 （３）荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可						

＜2011.12修正＞

業務名（業務コード）			積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務後）（ＣＭＦ０２）																		端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件/形式	EL	R	履歴	PM	既定値
								追加				訂正				削除										
22		荷送人住所４／４（Country sub-entity, name）	SH4	an	35				C				C				－					（１）荷送人が無符号である場合は荷送人住所４／４（Country sub-entity, name）を入力 （２）システムに登録されている住所４／４（Country sub-entity, name）と異なる場合は入力 （３）荷送人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
23		荷送人郵便番号（Postcode identification）	SHP	an	9				C				C				－										
24		荷送人国名コード（Country, coded）	SHC	an	2				C				C				－				国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）						
25		荷送人電話番号	SHT	an	14				C				C				－										
26		荷受人コード	CNS	an	12				C				C				－				輸出入者コード						
27		荷受人名	CNN	an	175				C				C				－					（１）荷受人コードに入力がない場合は、必須入力 （２）荷受人名、荷受人住所、荷受人電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力					
28		荷受人住所（連続入力）	CNA	an	105				C				C				－					（１）荷受人が無符号である場合は荷受人の住所を入力 （２）分割された荷受人住所欄に入力がある場合は、入力不可					
29		荷受人住所１／４（Street and number/P.O.Box）	CN1	an	70				C				C				－					（１）荷受人が無符号である場合は荷受人住所１／４（Street and number/P.O.Box）を入力 （２）システムに登録されている住所１／４（Street and number/P.O.Box）と異なる場合は入力 （３）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
30		荷受人住所２／４（Street and number/P.O.Box）	CN2	an	35				C				C				－					（１）荷受人が無符号である場合は荷受人住所２／４（Street and number/P.O.Box）を入力 （２）システムに登録されている住所２／４（Street and number/P.O.Box）と異なる場合は入力 （３）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
31		荷受人住所３／４（City name）	CN3	an	35				C				C				－					（１）荷受人が無符号である場合は荷受人住所３／４（City name）を入力 （２）システムに登録されている住所３／４（City name）と異なる場合は入力 （３）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
32		荷受人住所４／４（Country sub-entity, name）	CN4	an	35				C				C				－					（１）荷受人が無符号である場合は荷受人住所４／４（Country sub-entity, name）を入力 （２）システムに登録されている住所４／４（Country sub-entity, name）と異なる場合は入力 （３）荷受人住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
33		荷受人郵便番号（Postcode identification）	CNP	an	9				C				C				－										
34		荷受人国名コード（Country, coded）	CNC	an	2				C				C				－				国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）						
35		荷受人電話番号	CTL	an	14				C				C				－										
36		着荷通知先コード	NS_	an	12	2			C				C				－				輸出入者コード						
37		着荷通知先名	NN_	an	175	*			C				C				－					（１）着荷通知先コードに入力がない場合は、必須入力（１欄以上） （２）着荷通知先名、着荷通知先住所、着荷通知先電話番号を分離入力できない場合は、本項目にまとめて入力					
38		着荷通知先住所（連続入力）	NA_	an	105	*			C				C				－					（１）着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先の住所を入力 （２）分割された着荷通知先住所欄に入力がある場合は、入力不可					
39		着荷通知先住所１／４（Street and number/P.O.Box）	NE－	an	70	*			C				C				－					（１）着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所１／４（Street and number/P.O.Box）を入力 （２）システムに登録されている住所１／４（Street and number/P.O.Box）と異なる場合は入力 （３）着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
40		着荷通知先住所２／４（Street and number/P.O.Box）	NF－	an	35	*			C				C				－					（１）着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所２／４（Street and number/P.O.Box）を入力 （２）システムに登録されている住所２／４（Street and number/P.O.Box）と異なる場合は入力 （３）着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
41		着荷通知先住所３／４（City name）	NG－	an	35	*			C				C				－					（１）着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所３／４（City name）を入力 （２）システムに登録されている住所３／４（City name）と異なる場合は入力 （３）着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					

業務名（業務コード）			積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務後）（ＣＭＦ０２）																			端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件/形式	EL	R	履歴	PM	既定値
								追加				訂正				削除										
42		着荷通知先住所４／４（Country sub-entity, name）	NH−	an	35	＊			C				C				−					（１）着荷通知先が無符号である場合は着荷通知先住所４／４（Country sub-entity, name）を入力 （２）システムに登録されている住所４／４（Country sub-entity, name）と異なる場合は入力 （３）着荷通知先住所（連続入力）に入力がある場合は、入力不可					
43		着荷通知先郵便番号（Postcode identification）	NP_	an	9	＊			C				C				−										
44		着荷通知先国名コード（Country, coded）	NC_	an	2	＊			C				C				−				国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）						
45		着荷通知先電話番号	NL_	an	14	＊			C				C				−										
46		品名	CMD	an	70				M				M				−										
47		代表品目番号	HSN	an	4				C				C				−				ＨＳコード（４桁）						
48		記号番号	MRK	an	140				M				M				−										
49		個数	PCS	n	8				M				M				−					（１）小数点以下は入力不可 （２）個数の表現できない貨物については「１」を入力		○			
50		個数単位コード	PUT	an	3				M				M				−				包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）						
51		総重量	GWT	n	10				M				M				−					（１）整数部６桁、小数部３桁または整数部７桁、小数部２桁の入力を可能とする （２）整数部が７桁の場合は、重量単位コードが「ＫＧＭ」であること （３）上記（２）の場合は貨物情報に対して入力÷１０００の値で設定（入力の小数点以下は切捨て）し、重量単位コードは「ＴＮＥ」へ変換する		○			
52		重量単位コード	WU1	an	3				M				M				−				数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド				○	
53		ネット重量	NWT	n	10				C				C				−					（１）整数部６桁、小数部３桁または整数部７桁、小数部２桁の入力を可能とする （２）整数部が７桁の場合は、重量単位コードが「ＫＧＭ」であること （３）上記（２）の場合は貨物情報に対して入力÷１０００の値で設定（入力の小数点以下は切捨て）し、重量単位コードは「ＴＮＥ」へ変換する		○			
54		重量単位コード	WU2	an	3					M				M			−				数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド				○	
55		容積	VOL	n	10				M				M				−					整数部６桁、小数部３桁		○			
56		容積単位コード	VUT	an	3				M				M				−				数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）				○	
57		原産国コード	ORG	an	2				C				C				−				国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）						
58		危険貨物等コード	SPC	an	3				C				C				−				危険貨物等コード						
59		海上運賃（フレート）	FRT	n	18				C				C				−					（１）海上運賃通貨種別コードが「ＪＰＹ」以外の場合は、小数点以下第２位まで入力可 （２）海上運賃通貨種別コードが「ＪＰＹ」の場合は、小数点以下入力不可		○			
60		海上運賃通貨種別コード	FRC	an	3					M				M			−				通貨コード（ＩＳＯ４２１７・英字）						
61		価格	PRS	n	18				C				C				−					（１）仮陸揚貨物保税運送を行う場合に価格を入力 （２）価格通貨種別コードが「ＪＰＹ」以外の場合は、小数点以下第２位まで入力可 （３）価格通貨種別コードが「ＪＰＹ」の場合は、小数点以下入力不可		○			
62		価格通貨種別コード	PRT	an	3					M				M			−				通貨コード（ＩＳＯ４２１７・英字）						
63		包括保税運送承認番号	HNO	an	11				C				C				−					包括保税運送承認に係る個別運送を行う場合に入力					
64		仮陸揚識別	KRR	an	3				C				C				−				ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（７３６５）	２８：仮陸揚貨物				○	

＜2011.12修正＞

業務名（業務コード）			積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務後）（ＣＭＦ０２）																			端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件/形式	EL	R	履歴	PM	既定値
								追加				訂正				削除										
65		仮陸揚事由コード	KRS	an	3					M				M		－				仮陸揚事由コード	仮陸揚貨物に対して保税運送情報の登録を行う場合は、「ＰＯＳ」でないこと ＴＲＴ：他の外国貿易船（機）への積換え（運送有り） ＴＲＳ：他の外国貿易船（機）への積換え（運送無し） ＰＯＳ：同一本船での荷繰り ＲＥＶ：コンテナ詰め替え				○	
66		仮陸揚期間	PRD	n	2					M				M		－					（１）船卸開始年月日を起算日として日数で入力 （２）システムに登録されている期間内であること （３）０以外の数字であること		○			
67		運送期間開始予定日	SDT	n	8					C				C		－					（１）仮陸揚貨物の保税運送を行う場合は、運送期間開始予定日を必須入力 （２）システム年月日≦運送開始予定日であること	○				
68		運送期間終了予定日	EDT	n	8					C				C		－					（１）仮陸揚貨物の保税運送を行う場合で、運送期間終了予定日を申告する場合に入力 （２）運送期間予定日≦運送期間終了予定日であること	○				
69		個別運送または仮陸揚貨物保税運送の運送具コード	BYA	an	2				C				C			－				ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（８１７９）	包括保税運送承認に係る個別運送または仮陸揚貨物の保税運送を行う場合に運送具をコードで必須入力 ６△：ＡＩＲＣＲＡＦＴ １１：ＳＨＩＰ １６：ＢＡＲＧＥ ２５：ＲＡＩＬ ＥＸＰＲＥＳＳ ３１：ＴＲＵＣＫ １７：ＯＴＨＥＲ				○	
70		到着地コード	ARR	an	5				C				C			－				保税地域コード	包括保税運送承認に係る個別運送または仮陸揚貨物保税運送を行う場合に到着地をコードで入力					
71		到着地名	ARN	an	35				C				C			－					到着地コードに係る到着地名がシステムに登録されていない場合に到着地名を必須入力					
72		他法令コード	OR_	an	2	5			C				C			－				他法令コード	包括保税運送承認に係る個別運送または仮陸揚貨物保税運送であり、かつ他法令該当の貨物である場合に入力					
73		記事	NTE	an	140				C				C			－										
74	100	コンテナ番号	CNO	an	12			C			C			C							（１）コンテナ貨物または空コンテナの場合に入力 （２）左詰めで入力					
75	＊	シール番号	SL_	an	15	6			C				C			－										
76	＊	空／実入りコンテナ表示	EFS	an	3				M				M			－				ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（８１６９）	４：Empty ５：Full					
77	＊	コンテナサイズコード	SIZ	an	2				M				M			－				コンテナサイズコード（ＩＳＯ６３４６）						
78	＊	コンテナタイプコード	TYP	an	2				M				M			－				コンテナ形式コード（ＩＳＯ６３４６）						
79	＊	荷渡形態コード	DLV	an	2				C				C			－					実入りの場合に荷渡形態をコードで必須入力 ５１：ＣＹ荷渡 ５２：ＣＦＳ荷渡 ５３：ＤＯＯＲ荷渡					
80	＊	コンテナ所有形態コード	COW	an	3				M				M			－				ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（８０７７）	１：Shipper supplied ２：Carrier supplied ３：Consolidator supplied ４：Deconsolidator supplied ５：Third party supplied					
81	＊	バンニング形態コード	VAN	an	3				C				C			－				ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（７２７３）	実入りの場合にバンニング形態をコードで必須入力 １：Carrier loads ４：Shipper loads １６：Consignee loads					
82	＊	コンテナ条約適用識別	CTR	an	1				M				M			－					１：コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第９条（国産コンテナ等の特例）に該当しないコンテナの場合 ２：コンテナ条約適用コンテナでコンテナ条約特例法第９条（国産コンテナ等の特例）に該当するコンテナの場合 ３：コンテナ条約適用外のコンテナの場合					
83	＊	卸コンテナ自動抽出対象外識別	DCN	an	1				C				C			－					Ａ：「船卸確認登録（一括）」業務（ＰＫＩ）等で自動抽出しない旨を登録する場合 Ｂ：「船卸確認登録（一括）」業務（ＰＫＩ）等で自動抽出しない旨を取り消す場合					

＜2011.12修正＞