業務名（業務コード）			空コンテナピックアップ回答（ＰＵＡ）																				端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件													コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
								登録・訂正				取消し															
1		入力共通項目		an	398			M				M															
2		処理区分コード	KND	an	1			M				M										９：登録 ５：訂正 １：取消し					
3		船会社コード	SCA	an	4			C				C									船会社コード（ＳＣＡＣ）	（１）入力者が船会社以外の場合は、必須入力 （２）入力者が船会社の場合は、入力者の船会社コードであること。なお、本項目の入力が省略された場合は、入力者の船会社コードを処理対象とする			○		
4		Ｐ／Ｕ番号	PUN	an	19			M				M															
5		回答者電話番号	RST	an	11			C				－															
6		引渡予定年月日	WDE	n	8			M				－										引渡予定年月日≧システム年月日	○				
7		コンテナグレード表示	CNG	an	2			C				－															
8		シールの種類	SKD	j	20			C				－															
9		ピックアップ先利用者コード	NP－	an	5	3		C				－									利用者コード	（１）ＣＹまたはバンプール利用者を入力 （２）繰返し１～３のうち１欄は必須入力					
10		ピックアップ場所	PP－	j	30	＊			M			－															
11		引渡予定コンテナ本数	NC－	n	3	＊			M			－										ピックアップ先利用者コード毎に登録		○			
12		記事（申込者返信用）	NTE	j	140			C				C										ＰＵＲ業務を行った利用者に出力される記事を入力。入力された内容は「空コンテナ搬出確認情報」等の記事として出力される					
13		記事（ピックアップ先連絡用）	NTP	j	140			C				C										ピックアップ先利用者コードに入力された利用者に出力される記事を入力。入力された内容は「空コンテナピックアップ情報」等の記事として出力される					
14		空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別	PUC	an	1			C				－										空コンテナピックアップオーダー情報を訂正上書きする場合は、「Ｙ」を入力					
15		積載予定船舶コード	SEN	an	9				M			－									コールサイン	積載予定船舶コードが不明な場合は「９９９９」を入力					
16		積載予定船舶名	SNA	an	35				C			－										積載予定船舶コードに「９９９９」を入力した場合は、積載予定船舶名を必須入力					
17		航海番号	VOY	an	10				M			－															
18		積出港コード	LPR	an	5				M			－									国連ＬＯＣＯＤＥ						
19		船卸港コード	DP－	an	5	2			C			－									国連ＬＯＣＯＤＥ	（１）１欄目は必須入力。船卸港を複数港入力する必要がある場合のみ２欄目を入力 （２）国名コード「ＺＺ」、「ＺＸ」、「ＺＹ」は入力不可					
20		~~最終仕向地~~**荷渡地**コード	DST	an	5				C			－									国連ＬＯＣＯＤＥ	~~日本以外の国名コードを入力~~ **（１）国名コード「ＺＺ」、「ＺＸ」、「ＺＹ」は入力不可** **（２）システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、荷渡地コードをスペースに変換して処理を**					
21		~~最終仕向地~~**荷渡地**名	DSN	an	30				C			－										~~最終仕向地コードを入力できない場合に名称を入力~~ **（１）荷渡地コードを入力できない場合に名称を入力** **（２）システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、必須入力**					
22		コンテナサイズコード	SIZ	an	2				M			－									コンテナサイズコード（ＩＳＯ６３４６）				○		
23		コンテナタイプコード	TYP	an	2				M			－									コンテナ形式コード（ＩＳＯ６３４６）					○	
24		バンニング場所コード	VC－	an	5	2			C			－									保税地域コード						
25		バンニング場所地域名	VN－	an	35	＊			C			－										バンニング場所コードに対してシステムにバンニング場所地域名が登録されていない場合は、必須入力					
26		バンニング場所住所	VA－	an	105	＊			C			－															
27		搬入予定先ＣＹ	WVC	an	5				C			－									保税地域コード						
28		ＣＹ　ＣＵＴ日	CCY	n	8				C			－										ＣＹ　ＣＵＴ日≧システム年月日	○				

＜2012.03修正＞

業務名（業務コード）			空コンテナピックアップ回答（ＰＵＡ）																			端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
								登録・訂正			取消し															
29		貨物種類コード	CKD	an	3				C			－									（１）左詰めで入力 （２）複数の貨物の種類がある場合は、２桁目、３桁目を使用して入力 １：普通貨物の場合 ２：冷凍貨物の場合 ３：危険品の場合 ４：裸自動車の場合 ５：液状貨物の場合 ６：生動物の場合 ７：撤貨の場合 ８：郵便の場合 ９：その他の貨物の場合 ０：ＯＶＥＲＳＩＺＥありの場合					
30		荷姿コード	GP－	an	3	5			C			－								包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）						
31		品名	CMD	an	70				M			－														
32		冷凍コンテナプレクーリング要表示	REF	an	1				C			－									冷凍コンテナプレクーリング要の場合は「１」を入力					
33		設定温度（上限）	MAX	n	5				C			－									（１）整数部２桁、小数部１桁で入力 （２）マイナス入力可		○			
34		設定温度	TMP	n	5				C			－									（１）整数部２桁、小数部１桁で入力 （２）マイナス入力可		○			
35		設定温度（下限）	MIN	n	5				C			－									（１）整数部２桁、小数部１桁で入力 （２）マイナス入力可		○			
36		温度単位コード	TUT	an	3				C			－								数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）設定温度（上限）、設定温度または設定温度（下限）のいずれかに入力がある場合は、必須入力 （２）設定温度（上限）、設定温度または設定温度（下限）のいずれにも入力がない場合は、入力不可 ＣＥＬ：摂氏 ＦＡＨ：華氏				○	
37		通風孔	VEN	an	15				C			－														
38		運送事業者	TRP	j	30				C			－														
39		海洋汚染物質有表示	CON	an	1				C			－									海洋汚染物質有の場合は、「１」を入力					
40		少量／微量危険物有表示	LSP	an	1				C			－									少量／微量危険物有の場合は、「１」を入力					
41		ＩＭＯ　ＣＬＡＳＳ	IM_	an	3	5			C			－														
42		ＵＮ　Ｎｏ．	UA_～	an	4	＊	10		C			－														
43		ＰＫＧ　ＧＲＯＵＰ	PA_～	an	1	＊	＊		C			－														