業務名（業務コード）			バンニング情報登録（コンテナ単位）（ＶＡＮ）																									端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件														コード	入力条件/形式	EL	R	履歴	PM	既定値
1		入力共通項目		an	398			M																				
2		搬入先コード	ARR	an	9			C														保税地域コード コールサイン	（１）搬入先の保税地域コード、または直接本船に船積みする場合は、積載予定船舶コードを入力（船舶コードが不明な場合は「９９９９」を入力） （２）経由地コードに入力がない場合は必須入力。入力された場合は入力不可			○		
3		経由地コード	VIA	an	5			C														保税地域コード	搬入先コードが入力された場合は入力不可					
4		積載予定船舶コード	SEN	an	9			M														コールサイン	（１）搬入先コードに積載予定船舶コードが入力された場合は、同一であること （２）船舶コードが不明な場合は「９９９９」を入力					
5		航海番号	VOY	an	10			M															不明な場合は「ＺＺＺＺ」を入力					
6		船会社コード	SCA	an	4			M														船会社コード（ＳＣＡＣ）	不明な場合は「９９９９」を入力			○		
7		積出港コード	LPR	an	5			C														国連ＬＯＣＯＤＥ				○		
8		搬出年月日	DTM	n	8			M															以下の範囲内のみ入力可 搬出年月日≦システム日+２日	○				
9		搬出時刻	TIM	n	4			C																○				
10		コンテナ番号	CNO	an	12			M																				
11		仮コンテナ番号	KCN	an	12			C															本業務では入力不要					
12		コンテナ自重	CJY	n	5			C															（１）小数点以下入力不可 （２）コンテナ情報ＤＢに経由地コードが登録されている場合は、登録されているコンテナ自重と同一であること					
13		コンテナ自重単位コード	CJT	an	3				M													数量単位コード（ＵＮ/ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	（１）コンテナ情報ＤＢに経由地コードが登録されている場合は、登録されているコンテナ自重単位コードと同一であること （２）「ＫＧＭ」または「ＬＢＲ」のみ入力可 ＫＧＭ：キログラム ＬＢＲ：ポンド				○	
14		シール番号	SE_	an	15	6		C															搬入先コードが入力された場合のみ、必須入力					
15		コンテナサイズコード	SIZ	an	2			C														コンテナサイズコード（ＩＳＯ６３４６）	（１）コンテナ情報ＤＢに登録されていない場合は、必須入力 （２）コンテナ情報ＤＢに経由地コードが登録されていた場合は、登録されているコンテナサイズコードと同一であること			○		
16		コンテナタイプコード	TYP	an	2			C														コンテナ形式コード（ＩＳＯ６３４６）	（１）コンテナ情報ＤＢに登録されていない場合は、必須入力 （２）コンテナ情報ＤＢに経由地コードが登録されていた場合は、登録されているコンテナタイプコードと同一であること				○	
17		バンニング場所コード	PLC	an	5			C														保税地域コード	バンニング場所が入力者の管理する保税地域である場合のみ省略可能とする			○		
18		バンニング場所地域名	PLN	an	35			C															バンニング場所コードに対してシステムに地域名が登録されていない場合は、必須入力					
19		包括事前審査扱い受理番号**包括コンテナ扱い申出番号**	INC	an	9			C																				
20		ブッキング番号（コンテナ単位）	BK2	an	16			C															（１）１コンテナに１ブッキング番号の場合のみ入力 （２）ブッキング番号（貨物単位）に入力がない場合は、必須入力。入力された場合は、入力不可 （３）不明な場合は「ＺＺＺＺ」を入力					
21	100	輸出管理番号等	CGO	an	35			M															輸出管理番号またはＢ/Ｌ番号（仮陸揚貨物）を入力					
22	*	バンニング個数	PCS	n	8			M															小数点以下入力不可		○			
23	*	バンニング個数単位コード	PUT	an	3			M														包装種類コード（ＵＮ/ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	貨物情報ＤＢに登録されている個数単位と同一であること					
24	*	バンニング重量	WGT	n	10			M															整数部６桁、小数部３桁		○			
25	*	バンニング重量単位コード	WUT	an	3			M														数量単位コード（ＵＮ/ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	貨物情報ＤＢに登録されている重量単位と同一であること ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド					
26	*	バンニング容積	VOL	n	10			C															整数部６桁、小数部３桁		○			
27	*	バンニング容積単位コード	VUT	an	3				M													数量単位コード（ＵＮ/ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	貨物情報ＤＢに登録されている容積単位と同一であること ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）					

業務名（業務コード）			バンニング情報登録（コンテナ単位）（ＶＡＮ）																			端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	入力条件/形式	EL	R	履歴	PM	既定値
28	＊	ブッキング番号（貨物単位）	BK1	an	16			C													（１）１コンテナに複数のブッキング番号がある場合のみ入力 （２）ブッキング番号（コンテナ単位）に入力がない場合は、必須入力。入力された場合は、入力不可 （３）不明な場合は「ＺＺＺＺ」を入力					

＜2009.03修正＞