業務名（業務コード）			輸出マニフェスト通関申告（ＭＥＣ）																						端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件																	コード	~~変更可／不可（○：変更可　×：変更不可　－：対象外）~~	入力がない場合の補完項目（数字は優先順位）	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
1		入力共通項目		an	398			M																		~~－~~						
2		申告番号	ECN	an	11			C																		~~－~~		（１）初期登録の場合は、入力不可 ~~（２）開庁時申告の登録の訂正または予備申告変更の場合は、必須入力~~ **（２）訂正する場合は、入力**					
3		申告条件	JKN	an	1			C																		~~－~~		~~通常申告以外の場合に入力~~ **以下の通り入力** ~~Ｈ：予備申告後の本申告~~ ~~Ｚ：予備申告（貨物搬入時本申告自動起動）~~ **入力なし：搬入後申告** **Ｘ：搬入前申告** Ｉ：搬入時申告の旨の登録 Ｋ：開庁時申告の旨の登録 **Ｙ：開庁時搬入前申告の旨の登録**					
4		申告先種別コード	TCD	an	1			C																		~~○~~		Ｒ：緊急通関貨物（税関の同一官署内の特通部門に申告する貨物） Ｔ：特別通関貨物（税関の開庁時間外における常駐体制の整備官署に申告する貨物）					
5		あて先官署コード	CH	an	2			F																	税関官署コード	~~×~~ **○** **（予備申告変更の場合で、認定通関業者の場合のみ変更可能）** **（詳細は（本文）７．特記事項を参照）**		通関予定蔵置場コードで一意に決定しない場合に入力					
6		あて先部門コード	CHB	an	2			F																	申告先部門コード	~~○~~		あて先部門を指定する場合に入力					
7		申告予定年月日	ECD	n	8			F																		~~○~~	①輸出貨物情報ＤＢ ~~（予備申告前のみ）~~	下記の条件を満たすこと システム日≦申告予定年月日≦税額計算用為替レートの適用最終日					
8		輸出者コード	EPC	an	12			C																	輸出入者コード	~~○~~ ~~（無符号輸出者から有符号輸出者への変更のみ可能）~~		（１）無符号輸出者の場合は、入力不要 （２）先頭８桁で入力した場合は、システムで後４桁に「００００」を補完する					
9		輸出者名	EPN	an	70			F																		~~×~~	国内用輸出入者ＤＢ（輸出者コード）	システムから補完されない場合に入力					
10		郵便番号	EPP	an	7			C																		~~○~~	国内用輸出入者ＤＢ（輸出者コード）	（１）ハイフンを除いた７桁を入力 （２）システムから補完される輸出者郵便番号が、申告すべき輸出者郵便番号と異なる場合に入力					

業務名（業務コード）			輸出マニフェスト通関申告（ＭＥＣ）																					端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件														コード	~~変更可／不可（○：変更可　×：変更不可　－：対象外）~~	入力がない場合の補完項目（数字は優先順位）	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
11		住所１（都道府県）	EPA	an	15			C															~~○~~	国内用輸出入者ＤＢ（輸出者コード）	「輸出者住所」欄に入力がない場合に以下を行う （１）システムから補完を行う （２）システムから補完されない場合に入力 （３）システムから補完される住所１（都道府県）が、申告すべき住所１（都道府県）と異なる場合に入力 （４）本欄に入力する場合は、住所２（市区町村（行政区名））及び住所３（町域名・番地）を必須入力					
12		住所２（市区町村（行政区名））	EAS	an	35			C															~~○~~	国内用輸出入者ＤＢ（輸出者コード）	「輸出者住所」欄に入力がない場合に以下を行う （１）システムから補完を行う （２）システムから補完されない場合に入力 （３）システムから補完される住所２（市区町村（行政区名））が、申告すべき住所２（市区町村（行政区名））と異なる場合に入力					
13		住所３（町域名・番地）	EAC	an	35			C															~~○~~	国内用輸出入者ＤＢ（輸出者コード）	「輸出者住所」欄に入力がない場合に以下を行う （１）システムから補完を行う （２）システムから補完されない場合に入力 （３）システムから補完される住所３（町域名・番地）が、申告すべき住所３（町域名・番地）と異なる場合に入力					
14		住所４（ビル名ほか）	EAB	an	70			C															~~○~~	国内用輸出入者ＤＢ（輸出者コード）	「輸出者住所」欄に入力がない場合に以下を行う （１）システムから補完を行う （２）システムから補完されない場合に入力 （３）システムから補完される住所４（ビル名ほか）が、申告すべき住所４（ビル名ほか）と異なる場合に入力 （４）住所３（町域名・番地）欄で、輸出者の住所を入力しきれない場合は当該項目に入力					
15		輸出者電話番号	EPT	an	11			F															~~○~~	国内用輸出入者ＤＢ（輸出者コード）						
16		輸出者住所	EAD	an	105			C															~~○~~		「住所１～４」欄（輸出者用）に入力がない場合に入力					
17		通関予定蔵置場コード	ST	an	5			F														保税地域コード	~~○~~	輸出貨物情報ＤＢ~~（予備申告前のみ）~~	自社施設、他所蔵置場所は入力不可					
18		仕向人コード	CGC	an	12			C														輸出入者コード	~~○~~							
19		仕向人名	CGN	an	70			F															~~○~~	海外用輸出入者ＤＢ（仕向人コード）	（１）システムから補完されない場合に入力 （２）システムから補完される仕向人名が、申告すべき仕向人名と異なる場合に入力					
20		住所１（Street and number/P.O.BOX）	CGA	an	35			C															~~○~~	海外用輸出入者ＤＢ（仕向人コード）	「仕向人住所」欄に入力がない場合に以下を行う （１）システムから補完を行う （２）システムから補完されない場合に必須入力 （３）システムから補完される住所１（Street and number/P.O.BOX）が、申告すべき住所１（Street and number/P.O.BOX）と異なる場合に入力					

業務名（業務コード）			輸出マニフェスト通関申告（ＭＥＣ）																				端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件															コード	~~変更可／不可（○：変更可　×：変更不可　－：対象外）~~	入力がない場合の補完項目（数字は優先順位）	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
21		住所２（Street and number/P.O.BOX）	CAT	an	35			C																~~○~~	海外用輸出入者ＤＢ（仕向人コード）	「仕向人住所」欄に入力がない場合に以下を行う （１）システムから補完を行う （２）システムから補完されない場合に入力 （３）システムから補完される住所２（Street and number/P.O.BOX）が、申告すべき住所２（Street and number/P.O.BOX）と異なる場合に入力					
22		住所３（City name）	CAC	an	35			C																~~○~~	海外用輸出入者ＤＢ（仕向人コード）	「仕向人住所」欄に入力がない場合に以下を行う （１）システムから補完を行う （２）システムから補完されない場合に入力 （３）システムから補完される住所３（City name）が、申告すべき住所３（City name）と異なる場合に入力					
23		住所４（Country sub-entity, name）	CAS	an	35			C																~~○~~	海外用輸出入者ＤＢ（仕向人コード）	「仕向人住所」欄に入力がない場合に以下を行う （１）システムから補完を行う （２）システムから補完されない場合に入力 （３）システムから補完される住所４（Country sub-entity, name）が、申告すべき住所４（Country sub-entity, name）と異なる場合に入力					
24		郵便番号（Postcode indentification）	CGP	an	9			C																~~○~~	海外用輸出入者ＤＢ（仕向人コード）	システムから補完される輸出者郵便番号が、申告すべき仕向人郵便番号と異なる場合に入力					
25		国名コード（Country,coded）	CGK	an	2			C															国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）	~~○~~	海外用輸出入者ＤＢ（仕向人コード）	（１）システムから補完される仕向人国が、申告すべき仕向人国と異なる場合に入力 （２）国名コード「ＪＰ」「ＺＸ」「ＺＹ」及び「ＺＺ」は入力不可					
26		仕向人住所	CAD	an	105			C																~~○~~		「住所１～４」欄（仕向人用）に入力がない場合に入力					
27		ＨＡＷＢ番号	AWB	an	35			M																~~○~~							
28		貨物個数	NO	n	6			F																~~○~~	輸出貨物情報ＤＢ~~（予備申告前のみ）~~	（１）小数部は入力不可 （２）入力があり、ＨＡＷＢに係る貨物情報ファイルに貨物個数が登録されている場合は、登録されている貨物個数と一致すること		○			
29		貨物重量	GW	n	8			F																~~○~~	輸出貨物情報ＤＢ~~（予備申告前のみ）~~	整数部６桁、小数部１桁以内で入力		○			
30		最終仕向地コード	DSC	an	5			F															国連ＬＯＣＯＤＥ	~~○~~	輸出貨物情報ＤＢ~~（予備申告前のみ）~~	国名コード「ＪＰ」「ＺＸ」「ＺＹ」及び「ＺＺ」は入力不可					
31		積込港コード	PSC	an	3			F															国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁を除く３桁）	~~○~~	輸出貨物情報ＤＢ~~（予備申告前のみ）~~						
32		ＦＯＢ通貨コード	FCD	an	3			C															通貨コード（ＩＳＯ４２１７・英字）	~~○~~							

＜2011.09修正＞

業務名（業務コード）			輸出マニフェスト通関申告（ＭＥＣ）																				端末仕様（参考）				
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件														コード	~~変更可／不可（○：変更可　×：変更不可　－：対象外）~~	入力がない場合の補完項目（数字は優先順位）	入力条件／形式	EL	R	履歴	PM	既定値
33		ＦＯＢ価格	FKK	n	13				M														~~○~~		（１）ＦＯＢ通貨コードが「ＪＰＹ」以外の場合は小数点以下第２位まで入力可 （２）ＦＯＢ通貨コードが「ＪＰＹ」の場合は、小数点以下入力不可		○			
34		申告価格	SKK	n	6			C															~~○~~		（１）小数点以下入力不可 （２）ＦＯＢ価格の入力がない場合は、手計算により算出した邦貨による申告価格を必須入力		○			
35		品名	CMN	an	40			F															~~○~~	輸出貨物情報ＤＢ~~（予備申告前のみ）~~					
36		記事	NT	an	35			C															~~○~~						
37		社内整理用番号	REF	an	20			C															~~○~~						